# 信号量

### 抽象数据结构

- 一个整型(sem) 两个原子操作
- P() sem减1, 如果sem<0,等待, 否则继续
- V() sem加1, 如果sem<=0,唤醒一个等待的p

### 特征

- 信号量是整数
- 信号量是被保护的变量
  - 初始化完成后,唯一改变一个信号量的办法就是通过P(),V()
  - 操作必须是原子
- P()能够阻塞, V()不会阻塞
- 我们假定信号量是"公平的"
  - FIFO先进先出经常被使用

## 两种类型信号量

- 二进制信号量: 可以0或1
- 一般/计数信号量:可取任何非负数以上两种相互表现(给定一个可以实现另一个)

#### 作用

- 互斥
- 条件同步,一个线程等待另一个线程


#### 互斥:

与lock的作用完全一样,通过pv操作来实现加锁解锁

#### 条件同步场景:

生产者消费者场景

- ◆ 一个线程等待另一个线程处理事情
  - ▶ 比如生产东西或消费东西
  - > 互斥 (锁机制) 是不够的
- ◆ 例如: 有界缓冲区的生产者 消费者问题
  - ▶ 一个或多个生产者产生数据将数据放在一个缓冲区里
  - ▶ 单个消费者每次从缓冲区取出数据
  - ▶ 在任何一个时间只有一个生产者或消费者可以访问该缓冲区



在此场景中则有三个要求:

- 1. 在任意一个时间只能有一个线程操作缓冲区(互斥)
- 2. 当缓冲区为空,消费者必须等待生产者(条件同步)
- 3. 当缓冲区已满, 生产者必须等待消费者(条件同步)

所以我们可以使用三个信号量来满足以上三个要求

- 二进制信号量来进行互斥
- 一般信号量fullBuffer
- 一般信号量emptyBuffer

# 信号量实现

伪代码

```
class Semaphore {
  int sem; //信号量
  WaitQueue q; //等待的进程
}
```

### 使用硬件原语

- 禁用中断
- 原子指令(test-and-set)

例如使用"禁止中断"

```
Semaphore::P(){
    sem--;
    if (sem < 0){
        Add this thread t to q;
        block(p);
    }
}</pre>
```

```
Semaphore::V(){
    sem++;
    if (sem <= 0){
        Remove a thread t from q;
        wakeup(t);
    }
}</pre>
```


可能有死锁问题

# 管程

分离互斥和条件同步的关注

# 什么是管程

- 一个锁: 指定临界区
- 0或者多个条件变量: 等待/通知信号量用于管理并发访问共享数据



- Lock
  - ▶ Lock::Acquire() 等待直到锁可用, 然后抢占锁
  - ▶ Lock::Release() 释放锁,唤醒等待者如果有
- Condition Variable
  - > 允许等待状态进入临界区
    - ❖ 允许处于等待 (睡眠) 的线程进入临界区
    - ❖ 某个时刻原子释放锁进入睡眠
  - > Wait() operation
    - ❖ 释放锁, 睡眠, 重新获得锁返回后
  - > Signal() operation (or broadcast() operation)
    - ❖ 唤醒等待者 (或者所有等待者), 如果有

#### • 实现

- > 需要维持每个条件队列
- > 线程等待的条件等待signal()

```
Class Condition {
  int numWaiting = 0;
  WaitQueue q;
}
```

```
Condition::Wait(lock){
  numWaiting++;
  Add this thread t to q;
  release(lock);
  schedule(); //need mutex
  require(lock);
}
```

```
Condition::Signal() {
   if (numWaiting > 0) {
      Remove a thread t from q;
      wakeup(t); //need mutex
      numWaiting--;
   }
}
```

这个思想在java的juc包下的LinkedBlockingDeque 被使用到了,LinkedBlockingDeque 是使用的ReentrantLock的Condition来实现的(基于AQS) AQS 是操作系统管程的实现?(猜测)

```
classBoundedBuffer {
                   Lock lock:
                   int count = 0;
                   Condition notFull, notEmpty;
                                      BoundedBuffer::Remove(c) {
BoundedBuffer::Deposit(c) {
                                        lock->Acquire();
  lock->Acquire();
                                        while (count = 0)
  while (count == n)
    notFull.Wait(&lock);
                                          notEmpty.Wait(&lock);
  Add c to the buffer;
                                        Remove c from buffer;
  count++;
                                        count--;
  notEmpty.Signal();
                                        notFull.Signal();
  lock->Release();
                                        lock->Release();
```

- Hansen-style
  - Signal is only a "hint" that the condition may be true
  - > Need to check again
- Benefits
  - > Efficient implementation
- Hoare-style
  - > Cleaner, good for proofs
  - When a condition variable is signaled, it does not change
- But
  - > Inefficient implementation

```
Hansen-style :Deposit() {
                                             Hoare-style: Deposit(){
lock->acquire();
                                              lock->acquire();
while (count == n) {
                                              if (count == n) {
    notFull.wait(&lock);
                                                 notFull.wait(&lock);
Add thing;
                                              Add thing;
count++;
                                              count++;
notEmpty.signal();
                                              notEmpty.signal();
lock->release();
                                              lock->release();
```