Interrupções e E/S

26 de novembro de 2018

Roteiro

- Armazenamento em disco
- Interrupções e trocas de contexto
- Entrada e saída (E/S)
- Processo de inicialização
- Parte prática

Características de dispositivos de armazenamento:

- Confiabilidade: os dados continuam armazenados?
- Capacidade e possibilidade de expansão
- Taxa de transferência e tempo de resposta
- Custo, peso, etc.

Disco rígido (HD, HDD, hard drive):

Dispositivo mecânico de armazenamento




Figura: Disco rígido por Evan-Amos

- Armazena o sistema de arquivos (arquivos e diretórios)
- Dispositivo barato p/ armazenamento permanente
- Muito lento quando comparado à RAM

L1 cache reference	0.9	5 ns			
L2 cache reference	7	ns			14x L1 cache
Main memory reference	100	ns			20x L2 cache, 200x L1 cache
Read 4K randomly from SSD	150,000	ns	150 us		~1GB/sec SSD
Read 1 MB sequentially from memory	250,000	ns	250 us		
Read 1 MB sequentially from SSD	1,000,000	ns	1,000 us	1 ms	~1GB/sec SSD, 4X memory
Disk seek	10,000,000	ns	10,000 us	10 ms	20x datacenter roundtrip
Read 1 MB sequentially from disk	20,000,000	ns	20,000 us	20 ms	80x memory, 20X SSD

Fonte: Latency Numbers Every Programmer Should Know - https://gist.github.com/jboner/2841832

Anatomia do disco




Atuador mecânico (ao longo do raio)

Cabeças r/w (8)

Figura: IBM 0665-30 HDD 1 por Vanderdecken

Organização lógica





Capacidade de armazenamento



Qual é a capacidade do HD?

- **H:** nº de faces (heads)
- **T:** qtd de trilhas/face
- S: qtd de setores/trilha

Cap (bytes) =
$$H \times T \times S \times 512$$

Modos de endereçamento

Como acessar um dado no disco?

Método CHS

- Modo de endereçamento usado antigamente
- Dados são endereçados pela tripla (Cylinder, Head, Sector)
- o Ex: (0, 0, 1), (31, 7, 63), etc.

Método LBA


- Linear Block Addressing: usado atualmente
- Disco dividido em blocos lógicos numerados em sequência
- o Ex: 0, 1, 2, 192, 32768, 33554432, etc.

Setores do disco

Cada setor armazena:

- ID do setor, sync field (p/ controlador)
- Dados do usuário (512 bytes, 4096 bytes)
- Código de detecção de erros
- Gap

Desempenho



Medidas de desempenho:

- Seek time: tempo p/ posicionar o cabeçote na trilha
- Latência rotacional: quanto demora p/ atingir o início do setor
- Tempo de transferência: tempo p/ leitura/escrita dos dados
- Taxa de transferência: medida em MB/s

Desempenho

Requisições aos dados do HD são colocadas em um buffer do controlador:

- Políticas de escalonamento
 - Aumentar taxa de transferência
 - Reduzir tempo médio de resposta
- Exemplos
 - FIFO: First in, first out
 - SSTF: Shortest Seek Time First
 - Método do elevador: movimento das cabeças usando direção preferencial

Solid State Drive (SSD)

- Mais rápido que o disco
 - Baseado em circuitos digitais
 - Não é um dispositivo mecânico
- Mais robusto que o disco
 - Menos partes móveis, menos chance de quebrar
 - o Gasta menos energia, é menor
- Custa mais caro por GB
 - HD 500 GB: R\$ 120 (atualmente)
 - SSD 480 GB: R\$ 420 (x 3.5)


O que é uma interrupção?

- Uma interrupção na atividade normal do processador
- Um sinal emitido ao processador comunicando que algo precisa de atenção
- Processador deve parar o que está fazendo e tratar a interrupção
- Causam um desvio no fluxo normal da CPU (necessita trocar de contexto)

- Interrupções de software
 - Ex: divisão por zero, system calls p/ requisições E/S, etc.
- Interrupções de hardware
 - Ex: disco, teclado, placa de rede, clock, etc.
 - Drivers dos fabricantes tratamento de interrupções
- Ex: CPU recebe interrupção do mouse
 - o CPU deve parar o que está fazendo: troca de contexto
 - CPU deve tratar a interrupção: ler posição e armazenar na memória
 - o CPU deve retomar o que fazia antes: retornar ao programa


Troca de contexto:

- O processador pausa a execução do programa
- Interrupção é tratada
- A execução do programa é resumida



Troca de contexto:

- Salva o estado atual da CPU
- Identifica o tipo de interrupção e localiza PC o código
- 3. Trata a interrupção
- Restaura o estado anterior da CPU
- 5. Retorna ao programa



Onde ficam as rotinas de tratamento das interrupções?

Vetor de interrupções: associa um código de interrupção a um endereço.

Exemplo de implementação:

- Jump table: cada entrada do vetor é uma instrução jump para a rotina de tratamento da interrupção.
- 2. Para tratar a interrupção de código k (k = 0, 1, ..., 255), salva-se o estado da CPU e, em seguida, pula-se para a posição k da jump table.


Suponha:

- Endereço base do vetor de interrupções na RAM: b
- Cada entrada do vetor de interrupções ocupa: s bytes
- Vetor de interrupções tem comprimento 256 (0, 1, ..., 255)

Então:

Modifico o Program Counter (PC) p/ o endereço da posição k do vetor:
 addr_k = ???

Qual o endereço add r_k da posição k do vetor de interrupções? Sup. s = 4 bytes



$$addr_0 = b$$

$$addr_2 = b+8$$


$$addr_{4} = b+16$$

$$addr_1 = b+4$$

$$addr_3 = b+12$$

$$addr_k = ???$$

Qual o endereço add r_k da posição k do vetor de interrupções? Sup. s = 4 bytes



$$addr_0 = b$$


$$addr_2 = b+8$$

$$addr_{4} = b+16$$

$$addr_1 = b+4$$

$$addr_3 = b+12$$

$$addr_{\nu} = b + s * k$$




Como salvar o estado da CPU?

- Salvar o contexto de execução (registradores*) em uma pilha
- Pode-se restaurar o contexto posteriormente
- Permite aninhamento de interrupções

* registradores variam de acordo com a arquitetura

Pilha: estrutura de dados LIFO (Last-In First-Out)

- Operações básicas: empilha, desempilha
- Mantém-se um vetor de dados e um contador: stack pointer (sp)




Pilha: estrutura de dados LIFO (Last-In First-Out)

```
void empilha(int x) {
int pilha[PILHA MAX];
                                   if(!pilha cheia())
int base = PILHA MAX;
                                       pilha[--sp] = x;
int sp = PILHA MAX;
                                                                   sp
int pilha cheia() {
                               int desempilha() {
    return (sp == 0);
                                   if(!pilha vazia())
                                       return pilha[sp++];
                                   else return 0;
int pilha vazia() {
    return (sp == base);
                                                                       base
```

Lembra do ciclo de instrução?


Processador vai verificar se há interrupção após executar instrução:



É preciso que o computador se comunique com o usuário:

- Não basta a CPU processar os dados
- Deve haver a participação de um humano no ciclo de interação
- Usa-se os dispositivos de entrada e saída (E/S ou I/O)
 - Localizados fora do núcleo CPU-memória
 - o Grande variedade de dispositivos: mouse, teclado, scanner, joystick, tela multitouch...
- Dispositivos precisam se comunicar com o computador

Ciclo de interação:



Um sistema de E/S deve ser capaz de:

- Receber/enviar dados ao mundo externo
- Converter os dados de entrada p/ um formato inteligível para a máquina
- Converter os dados de saída p/ um formato compreensível ao usuário
- Considera-se E/S qualquer transferência de dados de/para CPU-memória

Devido às diferenças de dispositivos, a CPU não trabalha diretamente com eles.

 CPU se conecta a dispositivos que fazem o elo entre as especificidades de cada dispositivo e a CPU: interfaces de E/S (controladoras)



Programação de dispositivos é específica e complexa

- SO provê camada de abstração p/ programas (open, write, etc.)
- BIOS services: https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_interrupt_call



Formas de transmissão de dados:

- Serial: dados são transmitidos bit-a-bit, sequencialmente
- Paralela: dados são transmitidos em conjuntos de bits, em cabos paralelos

Qual das formas é mais rápida?

Velocidade do barramento

Data rates

SATA revision 3.0	600 MB/s ^[72]
SATA revision 2.0	300 MB/s
SATA revision 1.0	150 MB/s ^[73]
<u>PATA (IDE)</u> 133	133.3 MB/s ^[f]

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA

Diversidade de dispositivos

- Dispositivos de E/S s\u00e3o normalmente muito mais lentos que a CPU
 - o Ex: teclado, disco...
- Utiliza-se canais específicos p/ a comunicação
 - o PCIe, SATA, USB, etc.
- Grande variedade de dispositivos de E/S e de taxa de transferência de dados requer subsistema de controle e sincronização
 - Ponte sul (south bridge)

Entrada e saída (E/S)

Como ocorre a comunicação CPU-dispositivo?

- Memory-mapped I/O
 - Operações de entrada e saída baseadas em operações de memória
 - o Registradores dos controladores são mapeados para endereços reservados da memória
 - o Circuitos mais simples, usa-se instruções de acesso à memória
- Port-mapped I/O
 - Usa portas especiais para fazer entrada e saída de dados
 - Utiliza-se espaço de endereçamento separado da RAM
 - Necessita de instruções especiais (in / out)

Entrada e saída (E/S)

Game Boy Advance: memory-mapped I/O

area	start	end	length	port-size
IO RAM	0400:0000h	0400:03FFh	1kb	16 bit
VRAM	0600:0000h	0601:7FFFh	96kb	16 bit

Fonte: GBA Hardware

https://www.coranac.com/tonc/text/hardware.htm#sec-memory



Figura: Game Boy Advance por Evan-Amos

Entrada e saída (E/S)

```
int main()
    *(unsigned int*)0x04000000 = 0x0403;
    ((unsigned short*)0x06000000)[120+80*240] = 0x001F;
    ((unsigned short*)0x06000000)[136+80*240] = 0x03E0;
    ((unsigned short*)0x06000000)[120+96*240] = 0x7C00;
    while (1);
    return 0;
```

Fonte: My first GBA demo https://www.coranac.com/tonc/text/first.htm

Três técnicas: Polling, E/S via interrupção, E/S via DMA

- Toda a comunicação é feita pela CPU
- 2. O programa deve <u>sempre</u> verificar o estado do dispositivo
- 3. Se o dispositivo tiver dados para enviar...
 - a. A CPU deve ler os dados e escrevê-los na RAM
- 4. Ineficiente, devido às diferenças de tempo de funcionamento
 - a. CPU perde tempo; poderia desempenhar outras tarefas


Três técnicas: Polling, E/S via interrupção, E/S via DMA

- 1. CPU solicita algo a um dispositivo (comando)
- 2. Controlador desempenha tarefa (ex: disk read), enquanto a CPU fica livre
 - a. Há participação menor da CPU em relação ao polling
- 3. Controlador dispara interrupção
 - a. Polling é como checar seu celular a cada minuto para ver se chegou mensagem
 - b. E/S via interrupção é como ser notificado de que uma mensagem chegou :)
- CPU faz a transferência dos dados (do controlador p/ memória)

Três técnicas: Polling, E/S via interrupção, E/S via DMA

- 1. Técnica de E/S que utiliza *Direct Memory Access* (DMA)
 - a. Libera a CPU do trabalho de transferir os dados p/ a memória
- 2. Ocorre interrupção quando operação termina, não a cada evento
 - a. Mais eficiente!
- 3. Requer Controladora DMA
 - a. DMA faz a E/S fora da CPU
 - b. Interessante para transferências de grandes volumes de dados

DMA: projetado p/ acelerar transferências de dados



Processo de inicialização

BIOS: Basic Input/Output System

BIOS é um programa utilizado para inicializar o hardware

- Armazenado em memória não-volátil
 - o Incluído na placa-mãe (lida com especificidades do modelo)
- É o primeiro software a ser executado quando se liga a máquina
 - o Power-on self-test (POST): testa e inicializa componentes de hardware
- Carrega o boot loader da memória secundária
- Provê uma camada de serviços (abstração p/ acesso ao hardware)
 - o INT 13h; atualmente em desuso (SOs lidam com o hardware diretamente)

BIOS carrega o boot loader

O **boot sector** é um setor especial de um dispositivo de armazenamento (HD, pen-drive...)

- A BIOS identifica e carrega o boot sector na RAM
 - Se houver múltiplos dispositivos conectados, escolhe um (boot order)
- Boot sector contém o código do boot loader
 - o Programa responsável por carregar outro programa (ex: sistema operacional) na RAM
- BIOS carrega e executa o boot loader

MBR: Master Boot Record

Endereço

Primeiro setor de um disco particionado:

- Contém codigode bootstrappingChain-loading
- Descrição das partições

Hex	Dec			bytes
0000	0	Código de arranque do SO		440 (max. 446)
01B8	440	Assinatura opcio	4	
01BC	444	normalmente nulo ; 0x0000		2
01BE	446	Tabela de partições primarias (Quatro entradas de 16 bytes (IBM Partition Table scheme))		64
01FE	510	55h	MBR signature;	
01FF	511	11 AAh	0x55AA	2
	Т	amanho total do M	MBR: 440 + 4 + 2 + 64 + 2 =	512

Descrição

Assinatura 55AA

Fonte: Master boot record https://en.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record

Tamanho

em

Parte prática

Roteiro

- 1. Desenvolver controladora de disco
- 2. Introduzir mecanismo de interrupções na máquina virtual
- 3. Introduzir mecanismo de E/S na máquina virtual
- 4. Construir programa de inicialização: carregar bootloader do disco
- 5. Se for possível..... Carregar S.O. do disco:)

Dúvidas?