

Architettura degli Elaboratori e Laboratorio

Matteo Manzali

Università degli Studi di Ferrara

Anno Accademico 2016 - 2017

Syscall

- Le syscall (chiamate di sistema) sono un insieme di servizi di sistema invocabili attraverso l'istruzione syscall.
- Le syscall possono essere usate per operazioni di input/output, terminazione del programma, etc...
- Ogni syscall ha un codice associato.
- Uso delle syscall:
 - si carica il codice della syscall in \$v0
 - si caricano gli argomenti (se ci sono) nei registri argomento
 - si esegue l'istruzione syscall
 - si recuperano i risultati (se ci sono) in registri specifici



Syscall

Service	System call code	Arguments	Result
print_int	1	\$a0 = integer	
print_float	2	\$f12 = float	
print_double	3	\$f12 = double	
print_string	4	\$a0 = string	
read_int	5		integer (in \$v0)
read_float	6		float (in \$f0)
read_double	7		double (in \$f0)
read_string	8	\$a0 = buffer, \$a1 = length	
sbrk	9	\$a0 = amount	address (in \$v0)
exit	10		
print_char	11	\$a0 = char	
read_char	12		char (in \$a0)
open	13	\$a0 = filename (string), \$a1 = flags, \$a2 = mode	file descriptor (in \$a0)
read	14	\$a0 = file descriptor, \$a1 = buffer, \$a2 = length	num chars read (in \$a0)
write	15	\$a0 = file descriptor, \$a1 = buffer, \$a2 = length	num chars written (in \$a0)
close	16	\$a0 = file descriptor	
exit2	17	\$a0 = result	



Syscall

- Alcuni esempi di chiamate di sistema in MIPS:
 - per terminare l'esecuzione del programma:

```
ori $v0, $zero, 10 # carico il codice della syscall exit in $v0 syscall # chiamata di sistema
```


per stampare a terminale un intero:

```
ori $v0, $zero, 1 # carico il codice della syscall print_int in $v0 ori $a0, $zero, 45 # carico il numero da stampare in $a0 syscall # chiamata di sistema
```

D'ora in avanti useremo la syscall exit per uscire dai programmi.



Mappatura memoria





Mappatura memoria

- reserved: area di memoria (4MB) riservata al sistema.
- text: area di memoria contenente le istruzioni da eseguire.
 - Contiene le istruzioni identificate dalla direttiva ".text".
 - E' di dimensione fissa (massimo numero di istruzioni prefissato).
- program counter (PC): registro che contiene l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire.
 - Viene aggiornato in automatico all'esecuzione di ogni istruzione.
- data: area di memoria contenente solo i dati statici globali (caricati con direttiva .extern).
 - esempio: ".extern LABEL 20"



Mappatura memoria

- **global pointer** (\$gp): registro usato per accedere tramite un offset alla sezione data (default value 0x10008000).
 - Si usa solo per accedere ai dati globali.
- - i dati caricati con la direttiva .data
 - i dati allocati dinamicamente
- In MIPS si può allocare dinamicamente della memoria usando una syscall dedicata (prossime slides).
- In C si può allocare dinamicamente della memoria usando malloc, in C++ invece si usa new.



Stack

- All'inizio dell'esecuzione di un programma viene riservata una sezione contigua della memoria principale chiamata stack.
- Lo stack è una coda LIFO (last-in first-out) e cresce verso il basso:




- da indirizzi di memoria alti verso quelli bassi
- Lo stack pointer è un registro (\$sp) che contiene l'indirizzo di inizio dello stack:
 - gli indirizzi di memoria più grandi di \$sp sono riservati
 - gli indirizzi di memoria più piccoli sono disponibili (fino al raggiungimento del limite dello stack)



Stack pointer

- All'inizio del programma lo stack pointer punta all'inizio dello stack (stack bottom).
- Può crescere verso il basso fino al raggiungimento del limite dello stack (se cresce ulteriormente si ha stack overflow).





Cosa va nello stack

- Lo stack viene usato per salvare temporaneamente i dati che non possono essere tenuti nei registri:
 - dati necessari a gestire le chiamate a funzione
 - variabili temporanee
- I dati nello stack sono allocati staticamente e sono locali (la loro vita è la durata della funzione in cui sono stati creati).
 - Al contrario l'heap contiene dati allocati dinamicamente e globali (esistono fino a quando non vengono eliminati).
- Programmando ad alto livello non ci si preoccupa di gestire stack e heap.
 - In MIPS invece è necessario farlo in maniera esplicita!



Come usare lo stack


- I dati possono essere inseriti nello stack tramite un'operazione di push:
 - si decrementa \$sp della dimensione del dato da inserire
 - si scrive in memoria il dato (all'indirizzo puntato da \$sp)
- Operazione inversa per rimuovere un dato dallo stack (operazione pop):
 - si legge da memoria il dato (all'indirizzo puntato da \$sp)
 - si incrementa \$sp della dimensione del dato da rimuovere
- Lavorando con registri a 32 bit si decrementerà/incrementerà \$sp di 4 (byte) per ogni valore che vogliamo inserire/rimuovere.



Esempio di push

Esempio: inserisco nello stack il contenuto di \$t0.

addi \$sp, \$sp -4 sw \$t0, 0(\$sp)




Matteo Manzali - Università degli Studi di Ferrara

Esempio di pop

Esempio: rimuovo nello stack la word più recente e la metto in \$11.

... Iw \$t1, 0(\$sp) addi \$sp, \$sp 4 ...



Matteo Manzali - Università degli Studi di Ferrara

Esempio di pop

- Come potete notare rimuovere un elemento dallo stack non significa "cancellarlo" fisicamente:
 - il valore rimane lì ma è considerato invalido
 - verrà sovrascritto al prossimo push
- Se vi è mai capitato di ritornare da una funzione un puntatore ad una variabile locale, potreste aver notato che:
 - inizialmente il valore sembra rimanere valido
 - dopo qualche istruzione il valore si corrompe (spesso si finisce in segmentation fault)
- Questa è la ragione di quel comportamento apparentemente anomalo!

Esempio di push (2)

Esempio: inserisco nello stack il contenuto di \$t0, \$t1 e \$t2.

- Notare come effettuo solo una volta il decremento di \$sp.
- Avrei potuto fare 3 decrementi da 4 byte ciascuno, ma sarebbe stato meno efficiente.
- Potete inoltre notare l'utilizzo dell'offset nella sw.



Esempio di pop (2)

 Esempio: leggo dallo stack le 3 word più recenti e le scrivo in \$t0, \$t1 e \$t2.

```
lw $t0, 0($sp)  # leggo dallo stack e scrivo in $t0  | w $t1, 4($sp)  # leggo dallo stack e scrivo in $t1  | w $t2, 8($sp)  # leggo dallo stack e scrivo in $t2  | addi $sp, $sp 12  # incremento $sp di 12 (spazio per 3 word) ...
```





Funzioni

- Raggruppano una serie di istruzioni.
- Possono essere richiamate più volte da diversi punti del programma.
- Sono identificate da:
 - un nome
 - un valore di ritorno
 - zero, uno o più parametri
 - il corpo della funzione (con le istruzioni da eseguire)
- N.B.: Nell'esempio il main è la funzione chiamante mentre max è la funzione chiamata.

```
int max(int a, int b) { ... }
int max(int* arr) { ... }
int main () {
   int a = \dots;
   int b = \dots;
   int const N = \dots;
   int arr [N] = { ... };
   int m = max(a, b);
   m = max(\&arr);
```



Funzioni

- I passi necessari per effettuare una chiamata a funzione sono:
 - 1. mettere i parametri dove la funzione chiamata li possa accedere
 - 2. trasferire il controllo alla funzione
 - 3. acquisire spazio di memoria per l'esecuzione della funzione
 - 4. eseguire le operazioni della funzione
 - 5. mettere il risultato dove la funzione chiamante lo possa accedere
 - 6. ritornare il controllo al chiamante



Stack e funzioni

Le funzioni vengono implementate attraverso lo stack:




- ad ogni chiamata di funzione viene riservata una porzione dello stack (stack frame)
- il frame pointer (\$fp) è un ulteriore registro che contiene l'indirizzo di inizio dello stack frame corrente



- ha lo stesso valore di \$sp all'inizio di una funzione (\$sp può venire modificato durante la funzione, per salvare variabili temporanee)
- una volta che la funzione ritorna, lo stack frame viene rimosso (aggiornando \$sp e \$fp)
- Nello stack frame ci sono tutti i dati necessari alla funzione.




- Pensiamo ad esempio alla funzione main() di un programma C.
- Ci sarà uno stack frame dedicato al main (con relativo frame pointer).






- Supponiamo che dentro al main ci sia una chiamata ad una funzione foo() che richiede un argomento.
- Nello stack frame di main verrà fatto spazio per il valore di ritorno, gli argomenti (uno in questo caso) e l'indirizzo di ritorno (per sapere a quale istruzione ritornare).






- Inizia l'esecuzione di foo().
- foo() mette nel suo stack frame alcune variabili locali, spostando \$sp.
- Notare lo spostamento del frame pointer \$fp che rimane all'inizio dello stack frame corrente.






- Termina l'esecuzione di foo().
- Viene rimosso lo stack frame di foo().
- Lo stack pointer assume il valore del frame pointer e il frame pointer riprende il suo vecchio valore.





- Nel main viene letto il valore ritornato dalla funzione.
- Ora si possono rimuovere dallo stack frame l'indirizzo di ritorno, il valore di ritorno ed i parametri di foo().





Stack e funzioni in MIPS

- Il procedimento descritto è quello generalmente adottato (con diverse varianti da architettura ad architettura) per implementare le chiamate a funzione.
- In MIPS si è cercato di ridurre la quantità di accessi allo stack necessari all'implementazione delle chiamate a funzione.
 - lo stack è in RAM → tempi di accesso molto alti
- Per questo motivo vengono usati i registri per passare la maggior parte di informazioni tra la funzione chiamante e la funzione chiamata.
 - sono stati creati registri appositamente per questo scopo
 - non è però sempre possibile evitare l'uso del stack (chiamate ricorsive, etc...)

Chiamata a funzione

- Per chiamare una funzione è necessario prima di tutto identificarla:
 - si utilizzano le etichette
- E' necessario inoltre ricordarsi l'indirizzo dell'istruzione successiva del chiamante.
- Si utilizza l'istruzione "jump and link":
 - ៊ jal label
 - salta all'etichetta "label" che definisce l'inizio della funzione
 - salva nel registro \$ra (return address) l'indirizzo dell'istruzione successiva del chiamante



Ritorno da funzione

- Per tornare alla funzione è necessario effettuare un jump all'indirizzo contenuto nell'apposito registro.
- Si utilizza la funzione "jump register":
 - jr \$ra
 - effettua un jump all'indirizzo contenuto nel registro passato come parametro
 - utilizzo \$ra perchè è il registro che contiene l'indirizzo di ritorno (inserito dall'istruzione jal)



Esempio

```
.data
.text
  jal FUN
FUN:
  jr $ra
```



Argomenti e valore di ritorno

- Per il passaggio dei parametri (argomenti di funzione) si utilizzano dei registri dedicati:
 - i registri \$a0, \$a1, \$a2 e \$a3
 - per più di 4 parametri si utilizza lo stack
- Per il valore di ritorno esistono due registri:
 - \$v0 e \$v1
- L'ordine di utilizzo dei registri è incrementale:
 - 1 parametro → \$a0
 - 2 parametri → \$a0, \$a1
 - etc...



Esempio

```
.data
.text
  addi a0, zero, 5 # a0 = 5
  ori $a1, $zero, 3 # a1 = 3
                   # v0 = a0 + a1 \cdot 2
  jal FUN
  or $s0, $v0, $zero \# s0 = v0
  addi $v0, $zero, 10 # carico exit in $v0
  syscall
                      # syscall exit
FUN:
  ori $t0, $zero, 2 \# t0 = 2
  mult $a1, $t0
                   # t0 = a1 \cdot t0
  mflo $t0
  add $v0, $a0, $t0 \# v0 = a0 + t0
  jr $ra
```



Preservare i registri

- Come già detto in precedenza i registri hanno scopi ben definiti.
- Seguendo le convenzioni MIPS i valori di alcuni registri devono essere "preservati" dalla funzione chiamata.

Name	Register Number	Usage	pı	Should preserve on call?	
\$zero	0	the constant 0		no	
\$v0 - \$v1	2-3	returned values		no	
\$a0 - \$a3	4-7	arguments		yes	
\$t0 - \$t7	8-15	temporaries		no	
\$s0 - \$s7	16-23	saved values	П	yes	
\$t8 - \$t9	24-25	temporaries	П	no	
\$gp	28	global pointer		yes	
\$sp	29	stack pointer		yes	
\$fp	30	frame pointer		yes	
\$ra	31	return address		yes	





Regole per il chiamante

- Secondo la convenzione MIPS i registri che una funzione deve salvare nello stack prima di fare una chiamata a funzione sono:
 - i registri \$v0 e \$v1
 - i registri temporanei (\$t0 \$t9)
- La funzione chiamata può sovrascrivere tali registri senza l'obbligo di salvaguardarne il vecchio valore.
- Tuttavia è buona norma non fare affidamento sul contenuto dei registri temporanei dopo aver fatto una chiamata a funzione:
 - meglio utilizzare i registri permanenti (\$s0 \$s7)
 - stesso discorso per i registri \$v0 e \$v1



Regole per il chiamato

- Secondo la convenzione MIPS i registri che una funzione deve salvare nello stack come prima operazione (e ricaricarne il vecchio valore prima di uscire) sono:
 - i registri argomento (\$a0 \$a3)
 - i registri permanenti (\$s0 \$s7)
 - il global pointer (\$gp)
 - il frame pointer (\$fp)
 - il return address (\$ra)
- Questi registri vanno preservati solo se è previsto che il loro valore cambi dentro la funzione.



Regole per il chiamato

- Difficilmente userete il global pointer:
 - anche nel caso di utilizzo di variabili globali non siete tenuti ad usarlo se non volete
- Il frame pointer può essere utile ma non indispensabile:
 - potete sempre accedere ai dati dello stack frame con un offset a partire dallo stack pointer
 - nel caso vogliate utilizzare il frame pointer dovete gestirlo voi (non viene settato in automatico quando chiamate una funzione)



Esempio - inc()

- Vediamo le regole appena descritte attraverso una serie di esempi pratici.
- Prendiamo una funzione "inc()" che dato un intero come parametro ritorna lo stesso intero incrementato di una unità.

```
.text
void main() {
                             ori $a0, $zero, 2 \# a = 2
  int a = 2;
                             jal INC
  a = incr t(a);
                             or a0, v0, zero # a = 3
  // a = 3
                             addi $v0, $zero, 10 # carico exit in $v0
                             syscall
                                                     # syscall exit
int inc (int a) {
                          INC:
  return a + 1;
                             addi $v0, $a, 1
                                               # a = a + 1
                             jr $ra
                                                    # return
```



Esempio - inc()

- Ora dentro ad inc() vogliamo salvare in \$s0 il parametro passato:
 - da convenzione è necessario preservare il suo vecchio valore

```
.text
  ori $a0, $zero, 2 \# a = 2
 jal INC
  or a0, v0, zero # a = 3
  addi $v0, $zero, 10 # carico exit in $v0
  syscall
                     # syscall exit
INC:
  addi $sp, $sp, -4 # alloco stack frame
  sw $s0, 0($sp) # inserisco $s0 nello stack
  ori $s0, $a0, 0 # uso $s0 (cambia valore)
  addi $v0, $s0, 1 \# a = a + 1
 Iw $s0, 0($sp) # ricarico vecchio valore $s0
  addi $sp, $sp, 4 # elimino lo stack frame
  jr $ra
                       # return
```



Esempio - swap()

 Prendiamo una funzione "swap()" che dati due puntatori scambia i valori puntati.

```
void swap(int* a, int* b) {
    int t = *a;
    *a = *b;
    *b = t;
}

sw $t0, 0($a0)  # carico *a in t0
    lw $t1, 0($a1)  # carico *b in t1
    sw $t0, 0($a1)  # scrivo t0 in *b
    sw $t1, 0($a0)  # scrivo t1 in *a
    jr $ra  # return
```

 Notare come non ho bisogno di allocare lo stack frame in SWAP visto che non ho registri da preservare.



Esempio - swap()

- Ora mi impongo di usare i registri permanenti in SWAP invece dei registri temporanei.
- In questo caso devo preservare i loro vecchi valori.

```
SWAP:
  addi $sp, $sp, -8 # alloco un frame per 2 registri
  sw $s0, 0($sp) # salvo nello stack frame il valore di s0
  sw $s1, 4($sp) # salvo nello stack frame il valore di s1
 Iw $s0, 0($a0) # carico *a in s0
 Iw $s1, 0($a1) # carico *b in s1
  sw $s0, 0($a1) # scrivo s0 in *b
  sw $s1, 0($a0) # scrivo s1 in *a
  Iw $s0, 0($sp) # ricarico vecchio valore $s0
  Iw $s1, 4($sp) # ricarico vecchio valore $s1
  addi $sp, $sp, 8 # rimuovo il frame dallo stack
  jr $ra
                     # return
```





- La funzione "inc_arr()" scorre un array di interi e incrementa di 1 il valore di ogni elemento richiamando la funzione inc() vista nelle slides precedenti.
- La funzione accetta come parametri il puntatore all'array e la dimensione dell'array.
- In questo caso abbiamo una funzione che chiama un'altra funzione:
 - dobbiamo preservare sicuramente il registro \$ra (viene sovrascritto con la chiamata jal)
 - dobbiamo anche preservare il registro \$a0 in quanto deve essere modificato in inc_arr() per passare il parametro a inc()



Una possibile versione in C:

```
void inc_arr(int* a, int n) {
    int i = 0;
    for (; i < n; ++i) {
        a[i] = inc(a[i]);
    }
}
int inc (int a) {
    return a + 1;
}</pre>
```



```
INC_ARR:
                       # etichetta della funzione
  addi $sp, $sp, -8 # creo un stack frame per 2 registri
  sw $a0, 0($sp) = # salvo a0
  sw $ra, 4($sp)
                       # salvo il return address
  or $s0, $a0, $zero #s0 = a0 (puntatore a inizio array)
  or $t0, $t0, $zero \# t0 = 0 (è il contatore)
FOR_B:
  beq $t0, $a1, FOR_E # se i == N allora salto a fine ciclo
  sll $t1, $t0, 2 # t1 = t0 * 4 (offset)
  add $t1, $t1, $s0 # t1 = t1 + &arr[0]
```



```
Iw $a0, 0($t1) # a0 = array[i]
  jal INC  # chiamo inc()
sw $v0, 0($t1) # array[i] = inc(array[i])
  addi $t0, $t0, 1 # t0++ (incremento il contatore)
  j FOR_B
                       # salto a inizio ciclo
FOR E:
                        # il ciclo è finito
  Iw $a0, 0($sp) # carico il vecchio valore di a0
  Iw $ra, 4($sp) # carico il vecchio valore di ra
  addi $sp, $sp, 8 # elimino lo stack frame
  jr $ra
                     # ritorno al main
```



Memorandum su funzioni

- Quando compilate un programma in C è il compilatore che decide (in base all'architettura ed in base a come il compilatore stesso è stato istruito) come implementare le chiamate a funzione:
 - se mettere tutto sullo stack
 - o massimizzare l'uso dei registri
 - quali registri utilizzare
 - quali valori locali salvaguardare
- Quando scrivete in codice MIPS questa responsabilità spetta a voi.
- Prima di scrivere del codice cercate di capire quali risorse (registri)
 vi servono e quali tra quei registri devono o meno essere
 salvaguardati in caso di chiamata a funzione (dalla parte del
 chiamante e dalla parte del chiamato).

Matteo Manzali - Università degli Studi di Ferrara

Istruzioni floating point

- In MIPS l'hardware che gestisce le operazioni floating point (FP) è un coprocessore separato (chiamato coprocessore 1).
- Questo coprocessore ha i propri registri FP:
 - 32 registri in singola precisione \$f0, \$f1, ..., \$f31
 - possono essere accoppiati per ottenere 16 registri in doppia precisione: \$f0/\$f1, \$f2/\$f3, ..., \$f30/\$f31₱
- Le istruzioni per eseguire operazioni FP operano solo su questi registri.



Load / store floating point

- Per fare operazioni di load / store ci sono istruzioni dedicate
 - lwc1 → load word coprocessor 1
 - swc1 → store word coprocessor 1
 - Idc1 → load double coprocessor 1 ≡
 - sdc1 → store double coprocessor 1
- Es.:
 - swc1 \$f1, 0(\$sp) → scrive sullo stack il numero FP in singola precisone contenuto nel registro \$f1
 - Idc1 \$f8, 0(\$sp) → carica dallo stack frame il numero FP in doppia precisione (double, 8 byte) e lo scrive nella coppia di registri \$f8/\$f9 (essendo double un solo registro non basta)

Aritmetica floating point

- Le operazioni aritmetiche sono simili a quelle sui numeri interi.
- Aritmetica in singola precisione:
 - add.s, sub.s, mul.s, div.s
 - esempio: add.s \$f0, \$f1, \$f6
- Aritmetica in doppia precisione:
 - add.d, sub.d, mul.d, div.d
 - esempio: mul.d \$f4, \$f4, \$f6



Confronto floating point

- Esistono delle istruzioni di confronto per numeri FP che settano un bit speciale a 1 se la condizione è vera, altrimenti 0:
 - singola precisione: c.XXX.s
 - doppia precisione: c.XXX.d
 - dove XXX è uno tra i seguenti controlli:
 - eq (equal), ne (not equal), It (less than), le (less than or equal), gt (greater than), ge (greater than or equal)
 - esempio:

c.lt.s \$f3, \$f4 → setta il bit di controllo a 1 se il numero FP singola precisione contenuto in \$f3 è minore rispetto al numero FP singola precisione contenuto in \$f4.

Confronto floating point

- Una volta eseguita l'istruzione di controllo, è possibile effettuare un salto condizionato in base al valore del bit di controllo:
 - bc1t → salta se il bit di controllo è a 1
 - bc1f → salta se il bit di controllo è a 0
- Esempio:

bc1t LABEL → se il bit di controllo è a 1 allora salta all'etichetta



Trasferimento FP / interi

- Esistono istruzioni per copiare i valori tra registri interi e FP e viceversa:
 - mtc1 → copia da intero a FP singola precisione
 - mtc1.d → copia da intero a FP doppia precisione
 - mfc1 → copia da FP singola precisione ad intero
 - mfc1.d → copia da FP doppia precisione ad intero
 - esempio: mtc1 \$zero, \$f1 → scrive 0 nel registro \$f1
 - esempio: mfc1 \$t0, \$f8 → copia il contenuto di \$f8 in \$t0
- Il primo registro è sempre intero ed il secondo è sempre FP.
- Queste istruzioni non fanno conversione, solo copia bit-a-bit.



Conversione FP / interi

- Per convertire un numero FP in intero e viceversa:
 - cvt.TO.FROM fd, fs
 - dove TO e FROM possono valere:
 - s → FP singola precisione
 - d → FP doppia precisione
 - w → intero (word)
 - fd e fs sono rispettivamente i registri FP di destinazione e sorgente.
 - esempio: cvt.d.w \$f0, \$f2 → converte l'intero contenuto in \$f2 in un FP doppia precisione dentro a \$f0.



Istruzioni binarie

- Nelle prossime slides vedremo come vengono rappresentate le istruzioni MIPS in linguaggio macchina (codice binario).
- Tutte le istruzioni MIPS sono rappresentate da una sequenza binaria di 32 bit e le istruzioni si suddividono in 3 grandi gruppi:
 - formato R → istruzioni aritmetico/logiche con tre registri o di shift
 - formato I → istruzioni aritmetico/logiche con una costante, load/ store, branch condizionato
 - formato J → istruzioni di branch incondizionato ≡
- Ogni formato segue regole ben precise che permettono di determinare in maniera univoca tutti i campi.



Formato R

ор	ΓS	rt	rd	shamt	funct
6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit



- Campi:
 - op: codice dell'operazione (opcode) → sempre a 0 per R
 - rs: numero del primo registro sorgente
 - rt: numero del secondo registro sorgente
 - rd: numero del registro destinazione
 - shamt: numero di bit dello shift (solo per operazione di shift)
 - funct: codice della funzione (estende l'opcode)





Formato R

ор	ГЅ	rt	rd	shamt	funct
6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit

add \$t0, \$s0, \$s1

R-format	5 16	= 17	8	0	add
000000	10000	10001	01000	00000	100000

 $0000 \ 0010 \ 0001 \ 0001 \ 0100 \ 0000 \ 0010 \ 0000 = 0 \times 02114020$



Formato R

ор	ΓS	rt	гd	shamt	funct
6 bit	5 bit	5 bit	5 bit	5 bit	6 bit

sll \$t0, \$s0, 2

R-format	0	16	8	2	sll
000000	00000	10000	01000	00010	© 000000

 $0000 \ 0000 \ 0001 \ 0000 \ 0100 \ 0000 \ 1000 \ 0000 = 0 \times 00104080$




ор	□ ΓS	rt 🌉	costante/indirizzo
6 bit	5 bit	5 bit	16 bit

- Campi:
 - op: codice dell'operazione (opcode)
 - rs: numero del registro sorgente
 - rt: numero del registro destinazione (sorgente per una store)
 - costante/indirizzo o operando immediate (16 bit):
 - unsigned → [0, 2¹⁶-1]
 - signed \rightarrow [-2¹⁵, +2¹⁵-1]



ор	ГЅ	rt	costante/indirizzo
6 bit	5 bit	5 bit	16 bit

addi \$s1, \$s2, 4 ≡




001000	10010	10001	00000000000100

 $0010 \ 0010 \ 0101 \ 0001 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0100 = 0 \times 22510004$



ор	ГЅ	rt	costante/indirizzo
6 bit	5 bit	5 bit	16 bit

lw \$s1, 4(\$s2)




1000 1110 0101 0001 0000 0000 0000 0100 = 0x8E510004



ор	ГЅ	rt	costante/indirizzo
6 bit	5 bit	5 bit	16 bit

sw \$s1, 4(\$s2)



101011	10010	10001	000000000000100
101011	10010	10001	000000000000000000000000000000000000000

1010 1110 0101 0001 0000 0000 0000 0100 = 0xAE510004



Formato J

ор	indirizzo
6 bit	26 bit

- Campi:
 - op: codice dell'operazione (opcode)
 - indirizzo: destinazione del salto
 - l'indirizzo si riferisce a istruzioni:
 - multiplo di 4 byte → i 2 bit meno significativi sarebbero 0, posso non considerarli
 - assumo che i 4 bit più significativi non cambino rispetto all'indirizzo dell'istruzione corrente



Formato J

ор	indirizzo
6 bit	26 bit

j 1048603 (0x10001B) =



000010	0000	0100 0	0000 0000	0000	0110	11
000010	0000	0100 0		0000	0110	

 $0000 \ 1000 \ 0001 \ 0000 \ 0000 \ 0001 \ 1011 = 0 \times 0810001B$



Formato J

ор	indirizzo
6 bit	26 bit

j 1048603 (0x10001B)

2 104

000010	0000	0100	0000	0000	0000	0110	11
000010	0000	0100	0000	0000	0000	0110	11

 $0000 \ 1000 \ 0001 \ 0000 \ 0000 \ 0001 \ 1011 = 0 \times 0810001B$

indirizzo destinazione*: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0110 1100 = 0x000040006C

* supponendo i quattro bit "alti" del PC siano 0

Formato I - beq e bne =

ор	ΓS	rt	costante/indirizzo
6 bit	5 bit	5 bit	16 bit

- Le istruzioni di branch condizionato (beq, bne) appartengono al formato I e non al formato J.
- Sappiamo che un indirizzo è formato da 32 bit mentre nel formato I abbiamo a disposizione 16 bit.
- Questo ci costringe ad usare quei 16 bit come offset da applicare al Program Counter (PC):
 - possiamo shiftare l'indirizzo di 2 come nel caso del formato J
 - un branch condizionato potrà quindi saltare a qualunque istruzione nell'intervallo [PC 2¹⁷, PC + 2¹⁷ 4]

Matteo Manzali - Università degli Studi di Ferrara