

Architettura degli Elaboratori e Laboratorio

Matteo Manzali

Università degli Studi di Ferrara

Anno Accademico 2016 - 2017

Rappresentazione dei caratteri

- Anche i caratteri, come i numeri, sono rappresentati nei calcolatori sotto forma di codice binario.
- Le regole che associano un carattere ad una sequenza di bit sono chiamati codici:
 - due calcolatori devono usare lo stesso codice per poter comunicare
 - ci sono diversi codici che dipendono dalla lingua, dal sistema operativo, ...
 - tendenzialmente tutti seguono alcune regole di base (cifre e lettere consecutive hanno rappresentazioni binarie consecutive)



Codice ASCII

- American Standard Code for Information Interchange (ASCII).
- Prima codifica a larga diffusione (anni 60), pensata per le telescriventi.
- Ogni carattere viene rappresentato da un byte:
 - vengono utilizzati solo 7 bit (il MSB veniva usato come bit di parità)
 - i primi 32 caratteri sono di controllo e non vengono stampati
 - i restanti 95 sono caratteri stampabili





Caratteri di controllo

Hex	Name	Meaning	Hex	Name	Meaning
0	NUL	Null	10	DLE	Data Link Escape
1	SOH	Start Of Heading	11	DC1	Device Control 1
2	STX	Start Of TeXt	12	DC2	Device Control 2
3	ETX	End Of TeXt	13	DC3	Device Control 3
4	EOT	End Of Transmission	14	DC4	Device Control 4
5	ENQ	Enquiry	15	NAK	Negative AcKnowledgement
6	ACK	ACKnowledgement	16	SYN	SYNchronous idle
7	BEL	BELI	17	ETB	End of Transmission Block
8	BS	BackSpace	18	CAN	CANcel
9	HT	Horizontal Tab	19	EM	End of Medium
Α	LF	Line Feed	1A	SUB	SUBstitute
В	VT	Vertical Tab	1B	ESC	ESCape
С	FF	Form Feed	1C	FS	File Separator
D	CR	Carriage Return	1D	GS	Group Separator
E	SO	Shift Out	1E	RS	Record Separator
F	SI	Shift In	1F	US	Unit Separator



Caratteri stampabili

Hex	Char	Hex	Char	Hex	Char	Hex	Char	Hex	Char	Hex	Char
20	(Space)	30	0	40	@	50	Р	60		70	р
21	į	31	1	41	Α	51	Q	61	a	71	q
22	"	32	2	42	В	52	R	62	b	72	r
23	#	33	3	43	С	53	S	63	С	73	S
24	\$	34	4	44	D	54	T	64	d	74	t
25	%	35	5	45	Е	55	U	65	е	75	u
26	&	36	6	46	F	56	V	66	f	76	V
27	,	37	7	47	G	57	W	67	g	77	W
28	(38	8	48	Н	58	X	68	h	78	X
29)	39	9	49	1	59	Y	69	i	79	y
2A	*	3A	:	4A	J	5A	Z	6A	j	7A	Z
2B	+	3B	,	4B	K	5B	[6B	k	7B	{
2C	,	3C	<	4C	L	5C	1	6C	- 1	7C	- 1
2D	-	3D	=	4D	M	5D]	6D	m	7D	}
2E		3E	>	4E	N	5E	^	6E	n	7E	~
2F	1	3F	?	4F	О	5F	_	6F	0	7F	DEL



Codice ASCII esteso

- Oramai il codice ASCII non è più utilizzato come protocollo di trasmissione per le telescriventi.
- L'ottavo bit viene quindi utilizzato per codificare caratteri non standard:
 - si conservano le prime 128 codifiche
 - i successivi 128 caratteri dipendono dall'estensione utilizzata (ve ne sono diverse)
 - lo Standard 8859 definisce le estensioni ASCII (pagine di codice) e le associa ad una o più lingue
 - grazie alle diverse pagine di codice è possibile rappresentare caratteri accentati e simboli non presenti nello standard ASCII



Assembly



Livelli di astrazione


- Diversi livelli di astrazione:
 - linguaggio ad alto livello
 - linguaggio assembly
 - linguaggio macchina

- Il livello più astratto omette dettagli:
 - tendiamo a perdere il controllo sulle operazioni da eseguire
 - ci permette di descrivere algoritmi complessi in maniera intuitiva

High-level language program (in C)

Assembly language program (for MIPS)

Binary machine language program (for MIPS)



```
swap:

muli $2, $5,4

add $2, $4,$2


lw $15, 0($2)

lw $16, 4($2)

sw $16, 0($2)

sw $15, 4($2)

ir $31
```



Matteo Manzali - Università degli Studi

Assembly

- Il linguaggio assembly descrive in maniera univoca le istruzioni che l'elaboratore deve eseguire:
 - il programma assembler traduce l'assembly in codice binario
- Controllo del flusso poco sofisticato (non ci sono for, while, if).
- Istruzioni aritmetiche con un numero fisso di operandi.
- E' necessario avere coscienza delle risorse di memoria a disposizione



Assembly - motivazione

- Programmare in assembly aiuta a capire funzionamento e meccanismi base di un calcolatore.
- Fa meglio comprendere cosa accade durante l'esecuzione di un programma scritto ad alto livello.
- Permette di parlare il linguaggio macchina in modo "umano".





Assembly - vantaggi

- Si definiscono esattamente le istruzioni da eseguire e le locazioni di memoria da modificare:
 - controllo sul codice
 - controllo sull'hardware
- Permette di ottimizzare il codice ed avere programmi più efficienti.



Assembly - svantaggi

- Scarsa portabilità (ogni famiglia di processori ha il suo linguaggio).
- I programmi tendono a essere molto lunghi a causa della "semplicità" delle istruzioni.
- Molto facile cadere in errore a causa della scarsa leggibilità del codice.
- I moderni compilatori ottimizzano producono codice assembly estremamente efficiente: è quasi impossibile fare di meglio programmando direttamente in assembly.



MIPS

- Il mercato offre tantissime famiglie di processori, ciascuno col suo linguaggio.
- Tutti i linguaggi sono simili a grandi linee, nonostante ciascuno abbia particolari caratteristiche che lo differenziano dagli altri.
- In questo corso studieremo l'assembly del processore MIPS:
 - uno dei primi processori RISC (Reduced Instruction Set Computer)
 - nato nel 1985
 - nonostante studieremo la prima versione a 32 bit, ne sono state prodotte anche a 64 bit e con l'utilizzo di istruzioni vettoriali



MIPS

Vantaggi:

- semplice e facile da imparare
- molto usato in didattica

Svantaggi:

- istruzioni semplici → codici molto lunghi
- fare programmi complessi diventa snervante
- II MIPS è più diffuso di quanto si pensi:
 - stampanti laser, routers e molti altri sistemi embedded
 - console di gioco (Play Station 2, Nintendo 64)



Simulatore

- Fino all'anno scorso veniva usato QtSpim.
- Da quest'anno abbiamo deciso di adottare MARS:
 - contiene un IDE per programmare
 - è molto più evoluto di QtSpim
 - offre la possibilità di eseguire istruzioni non permesse da QtSpim (statistiche sulle istruzioni, generazione numeri random, etc...)
 - è scritto in java, basta scaricare il file .jar ed eseguirlo



I registri

- Tipicamente le istruzioni operano su dati disponibili in registri all'interno del processore.
- Vi sono 32 registri da 4 byte ciascuno.
- I nomi dei registri iniziano con il simbolo \$ seguito dal loro numero (\$0, \$1, \$2, ..., \$31).
- Ciascun registro ha un suo compito specifico:
 - valore di ritorno di una funzione
 - argomento di funzione
 - etc...
- Per facilitare la programmazione e la comprensione del codice sono stati introdotti dei nomi che descrivono lo scopo del registro.



I registri


 Ciascun registro ha un suo compito specifico, è necessario seguire delle convenzioni!

	Name	Register Number	Usage	Should preserve on call?	
	\$zero	0	the constant 0	no	
	\$v0 - \$v1	2-3	returned values	no	
	\$a0 - \$a3	4-7	arguments	yes	
\	\$t0 - \$t7	8-15	temporaries	no	
	\$s0 - \$s7	16-23	saved values	yes	
	\$t8 - \$t9	24-25	temporaries	no	
	\$gp	28	global pointer	yes	
	\$sp	29	stack pointer	yes	
	\$fp	30	frame pointer	yes	
	\$ra	31	return address	yes	



Memoria principale


- Nel caso in cui i registri non bastino (o per altri casi specifici) c'è a disposizione una memoria principale.
- Composta da 2³² locazioni, ciascuna di dimensione 32 bit (1 byte).
- Ogni locazione è individuata da un indirizzo di 32 bit.
- Gli indirizzi sono tipicamente espressi in esadecimale per comodità (8 cifre invece delle 32 necessarie in binario):





Memoria principale

- Quando si lavora con gli interi o con i floating points (32 bit) ci si sposta sempre di 4 in 4 tra gli indirizzi della memoria.
- 2³² locazioni da 1 byte ciascuna → 2³⁰ parole indirizzabili.





Istruzioni in MIPS

- Nelle prossime slides verranno introdotte tutte le principali istruzioni previste dall'architettura MIPS.
- Verranno inoltre introdotte le tecniche per implementare i costrutti dei linguaggi ad alto livello come for, while, etc.
- Non prendete queste slides come un manuale:
 - il mio consiglio è quello di tenere sempre una pagina del browser aperta sulla descrizione dell'instruction set di MIPS
- http://www.mrc.uidaho.edu/mrc/people/jff/digital/MIPSir.html (en)
- https://it.wikiversity.org/wiki/ISA_e_Linguaggio_Assemby_MIPS (it)
- etc...



Pseudo-istruzioni

- Per facilitare (un poco) la vita ai programmatori, sono state introdotte delle pseudo-istruzioni:
 - sono istruzioni MIPS che non hanno un corrispettivo diretto nel linguaggio macchina
 - l'assembler solitamente espande una pseudo istruzione in due o più istruzioni presenti nel linguaggio macchina
- Nelle prossime slides vedremo anche alcune pseudo istruzioni (mul, move, bgt, etc...).
- E' importante che capiate la differenza tra una pseudo-istruzione ed una istruzione:
 - fondamentale per capire performances e per debugging



Istruzioni aritmetico-logiche

Una istruzione aritmetica ha la forma generale:

```
 \bigcirc  op rd, rs, rt \rightarrow rd = rs op rt
```

- op corrisponde all'operatore aritmetico o logico:
 - add, addu, sub, subu, mult, multu, div, divu, ...
 - or, and, nor, ...
- rd è il registro di destinazione (dove va il risultato).
- rs e rt sono i registri sorgente (i termini dell'operazione) e possono anche coincidere con rd.



Istruzioni aritmetico-logiche

Alcune istruzioni hanno anche la versione con immediate operands:

```
op rd, rs, costante \rightarrow rd = rs op costante
```

- op corrisponde all'operatore aritmetico o logico:
 - addi, addiu
 - ori, andi, nor, ...
- rd è il registro di destinazione (dove va il risultato).
- *rs* e *costante* sono i termini dell'operazione.
- L'operando costante è limitato a 16 bit.




La costante zero

- Nella programmazione è frequente l'uso della costante "0".
- MIPS offre un registro in sola lettura (\$zero o \$0) che contiene quel valore
- Utile per l'inizializzazione di registri (a zero o con il valore di un altro registro):
 - azzera il registro t1: add \$t1, \$zero, \$zero
 - copia il registro s1 nel registro t2: add \$t2, \$s1, \$zero




Addizione

Signed add:



Unsigned add:





Addizione

Signed immediate add:

```
// int a, b b = a + (-2); # a \rightarrow \$s1, b \rightarrow \$s2 addi \$s2, \$s1, -2
```

Unsigned immediate add:

// unsigned int a, b
$$b = a + 3$$
; # $a \rightarrow \$s1, b \rightarrow \$s2$ addiu \$\$2, \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$



Sottrazione

Signed sub:

```
// int a, b, c c = a - b; # a \rightarrow $s1, b \rightarrow $s2, c \rightarrow $s3 sub $s3, $s1, $s2
```

Unsigned sub:



Sottrazione

 La sottrazione immediate non esiste, si implementa tramite addizione:

a
$$\rightarrow$$
 \$s1, b \rightarrow \$s2
b = a - 2; addi \$s2, \$s1, -2 # b = a + (-2)

 Vediamo qualcosa di più complesso che coinvolge somme e sottrazioni:

```
# a \rightarrow $s1, b \rightarrow $s2, c \rightarrow $s3, d \rightarrow $s4

# e \rightarrow $s5, temp \rightarrow $t1

// int a, b, c, d, e

e = (a + b) - (c - d);

add $s5, $s1, $s2 # e = a + b

sub $t1, $s3, $s4 # t = c - d

sub $s5, $s5, $t1 # e = e - t
```



Moltiplicazione


mul (pseudo-istruzione):

- Salva i 32 bit più "bassi" del risultato in \$s3.
- La moltiplicazione può facilmente generare un overflow.
- L'istruzione MIPS più generica per la moltiplicazione salva il risultato in due registri speciali, ciascuno a 32 bit, chiamati hi e lo.
- Esistono poi due istruzioni speciali per recuperare quei valori.



Moltiplicazione

- Le istruzioni per la moltiplicazione sono mult (signed) e multu (unsigned).
- Le istruzioni per recuperare la parte "alta" e la parte "bassa" del risultato sono mfhi (move from hi) e mflo (move from lo).
- mul (slide precedente) è quindi equivalente a:



 Notare la sintesi di mult (contiene in maniera esplicita solo i due operandi).



Si può poi utilizzare mfhi per recuperare i 32 bit più alti.



Divisione

- La divisione intera è un'operazione che ha due risultati:
 - quoziente
 - resto
 - Es.: 131 / 16 = 8 resto 3
- Servono due registri per i due risultati:
 - "lo" per il quoziente
 - "hi" per il resto

```
# a \rightarrow $s1, b \rightarrow $s2, q \rightarrow $s3, r \rightarrow $s4 div $s1, $s2 # hi = a % b; lo = a / b mflo $s3 # q = lo mfhi $s4 # r = hi
```



Operazione OR

- or e ori (or with immediate).
- Utile per settare alcuni bit di una parola a 1 lasciando inalterati gli altri:

0000	0000	0000	0000	00	00	1101	1100	0000
0000	0000	0000	0000	00	11	1100	0000	0000
0000	0000	0000	0000	00	11	1101	1100	0000

```
00 00 0D C0
00 00 3C 00
00 00 3D C0
```

```
// unsigned a = 0xDC0, b = 0x3C00, c1, c2
c1 = a | b;
c2 = a | 0x3C00;
```

```
# a \rightarrow $s1, b \rightarrow $s2, c1 \rightarrow $s3, c2 \rightarrow $s4 or $s3, $s1, $s2 # c1 = a | b ori $s4, $s1, 0x3C00 # c2 = a | 0x3C00
```

Matteo Manzali - Università degli Studi di Ferrara



Operazione AND

- and e andi (and with immediate).
- Utile per selezionare solo alcuni bit da una parola, settando gli altri a 0:

0000	0000	0000	0000	0000	1101	1100	0000
0000	0000	0000	0000	0011	1100	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	1100	0000	0000

```
00 00 0D C0
00 00 3C 00
00 00 0C 00
```

```
// unsigned a = 0xDC0, b = 0x3C00, c1, c2
c1 = a & b;
c2 = a & 0x3C00;
```

a
$$\rightarrow$$
 \$s1, b \rightarrow \$s2, c1 \rightarrow \$s3, c2 \rightarrow \$s4 and \$s3, \$s1, \$s2 # c1 = a & b andi \$s4, \$s1, 0x3C00 # c2 = a & 0x3C00



Operazione NOT

- Utile per invertire dei bit in una parola:
 - $0 \to 1, 1 \to 0$
- Non esiste direttamente in MIPS, bisogna usare NOR:
 - a NOR b = NOT (a OR b)
 - NOT a = NOT (a OR 0) = a NOR 0

```
// unsigned int a = 0xDC0, b b = \sima; # a \rightarrow $s1, b \rightarrow $s2 nor $s1, $s2, $zero # b = NOT (a I 0)
```



Operazione di Shift

Shift Left utile per moltiplicare per 2ⁿ (solo unsigned):

$$26 \cdot 2^3 = 208$$

Shift Right utile per dividere per 2ⁿ (solo unsigned):

$$0011\ 1010 >> 3 = 0000\ 0111$$

$$58 / 2^3 = 7$$

// unsigned int a, b, c, d b = a << 3; d = c >> 3; # a
$$\rightarrow$$
 \$s1, b \rightarrow \$s2, c \rightarrow \$s3, d \rightarrow \$s4 sll \$s2, \$s1, 3 # b = a << 3 srl \$s4, \$s3, 3 # d = c >> 3



MIPS e memoria

- In MIPS le istruzioni sono separate dai dati in memoria.
- "Instruction memory":
 - parte della memoria che contiene le istruzioni (in linguaggio macchina)
 - read only



- "Data memory":
 - parte della memoria che contiene i dati manipolati dal programma
 - read / write
- Anche le istruzioni, come i dati in memoria, sono identificate da un indirizzo!

Matteo Manzali - Università degli Studi di Ferrara

Etichette

- Le etichette (labels) vengono usate in MIPS per associare un nome ad un indirizzo.
- Per distinguerle dal codice vengono solitamente scritte tutte in maiuscolo (o solo con la prima lettera maiuscola).
- Vengono utilizzate per indicare l'indirizzo di istruzioni o di dati in memoria.

add \$t2, \$t1, \$zero

LABEL: sub \$t1, \$t0, \$t2 or \$s3, \$s1, \$s2

LABEL contiene l'indirizzo dell'istruzione sub


 L'etichetta è poi convertita dal assembler nell'indirizzo dell'istruzione (o del dato) corrispondente.

Branches

- Il comando di branch permette di saltare ad un'istruzione:
 - se una certa condizione è verificata (branch condizionato)
 - incondizionatamente (branch incondizionato)
- Branch condizionato:
 - beq rt, rs, L → "branch equal": se rt == rs salta a L, altrimenti prosegui sequenzialmente
 - bne rt, rs, L → "branch not equal": se rt != rs salta a L, altrimenti prosegui sequenzialmente
- Branch incondizionato:
 - j L → "jump": prosegui l'esecuzione all'istruzione con etichetta L



if - then



Notare il test invertito in MIPS rispetto al C!



if - then - else

```
if (i == j) {
                                |\# i \rightarrow \$s1, j \rightarrow \$s2, f \rightarrow \$s3|
  f = i + j;
                                 bne $s1, $s2, ELSE # se i != j salta a L
                                 add $s3, $s1, $s2 # f = i + j
} else {
  // ELSE:
                                                       # salta a END
                                 i END
  f = i - j;
                                ELSE:
                                 sub $s3, $s1, $s2 # f = i - j
// END:
                                 END:
                                \# i \rightarrow \$s1, j \rightarrow \$s2, f \rightarrow \$s3
if (i != j) {
                                 beq $s1, $s2, ELSE # se i == j salta a L
 f = i + j;
                                 add $s3, $s1, $s2 # f = i + j
} else {
  // ELSE:
                                                           # salta a END
                                 i END
                                 ELSE:
  f = i - j;
                                 sub $s3, $s1, $s2 # f = i - i
// END:
                                 END:
```



Altre condizioni

- In MIPS le condizioni dei branch implementate in hardware sono solamente beq e bne (poichè sono le più comuni).
- In C è però possibile utilizzare altre condizioni oltre a "==" e "!=":
 - "<", ">", "<=", ">="
- I branch con altre condizioni si implementano in termini di beq/bne e di altre istruzioni per fare confronti:
 - set less than: slt rd, rs, rt \rightarrow se rs < rt, rd = 1, altrimenti rd = 0
 - set less than immediate: slti rd, rs, costante → se rs < costante, rd = 1, altrimenti rd = 0
 - set less than unsigned: sltu rd, rs, rt
 - set less than unsigned immediate: sltiu rd, rs, costante



Altre condizioni

Branch less than:

```
if (i < j) {
    f = i + j;
}
// L:

# i \rightarrow $s1, j \rightarrow $s2, f \rightarrow $s3, $t1 \rightarrow temp
slt $t1, $s1, $s2  # t1 = i < j
beq $t1, $zero, L  # se t1 == 0 salta a L
add $s3, $s1, $s2  # f = i + j
L: ...
```

Branch less equal:

```
if (i <= j) {
    f = i + j;
}
// L:

# i \rightarrow $s1, j \rightarrow $s2, f \rightarrow $s3, $t1 \rightarrow temp
slt $t1, $s2, $s1 # t1 = j < i
bne $t1, $zero, L # se t1 != 0 (j < i) salta a L
add $s3, $s1, $s2 # f = i + j
L: ...
```

N.B.:
$$i \le j \rightarrow !(j < i)$$



Altre condizioni

- Esistono delle pseudo-istruzioni che possono essere utilizzate per evitare di costruire i branch condizionati con le condizioni di maggiore o minore:
 - **blt** (branch less then) → if (a < b) ...
 - ble (branch less equal) → if (a <= b) ...
 - **bgt** (branch greater then) \rightarrow if (a > b) ...
 - bge (branch greater equal) → if (a > b) ...



Signed vs unsigned

- Bisogna prestare molta attenzione nel confrontare numeri interpretandoli come signed o unsigned.
- Esempio:

```
Interpretazione con segno: \equiv slt $t0, $s0, $s1 \rightarrow -1 < +1 \rightarrow $t0 = 1
```

Interpretazione senza segno: sltu \$t0, \$s0, \$s1 \rightarrow +4294967295 > +1 \rightarrow \$t0 = 0



Cicli

- I cicli non sono previsti in MIPS.
- Si utilizzano i branch e le istruzioni di controllo per imitarne il funzionamento.

```
int s = 0;

int s = 0;

int i = 0;

int t = 0;

s += i;

s += i;

++i;

goto L;

E:
```

N.B. L'istruzione goto è un'istruzione C di salto incondizionato.



Cicli

```
int s = 0;

int i = 0;

int t = □,

add $t0, $zero, $zero # i = 0,

addi $t1, $zero, 10 # t = 10

L: beq $t0, $t1, E # if i == t vai a E

add $s0, $s0, $s0, $t0 # s += i

addi $t0, $t0, 1 # ++i

j L # vai a L

E:
```



- Finora abbiamo operato con registri che contenevano già il valore delle variabili (dati) del nostro programma.
- Come già anticipato è possibile scrivere e leggere dati nella memoria principale dedicata ai dati (data memory).
- Operazioni per accedere alla memoria:
 - **Iw rt, offset(rs)** → "load word": legge la parola all'indirizzo specificato e la copia nel registro rt
 - sw rt, offset(rs) → "store word": legge la parola contenuta nel registro rt e la scrive all'indirizzo specificato
- L'indirizzo utilizzato da lw e sw è calcolato come:
 - valore contenuto in rs + offset



- Esempio: cerco il massimo tra due numeri.
- Supponiamo:

```
p_i \rightarrow $s0 \rightarrow puntatore al primo numero
p_j \rightarrow $s1 \rightarrow puntatore al secondo numero
p_m \rightarrow $s2 \rightarrow puntatore al risultato
```

```
int i = *p_i;
int j = *p_j;
if (i < j) {
    *p_m = j;
}
else {
    *p_m = i;
}</pre>
| W $t0, 0($s0)  # carica i
| w $t1, 0($s1)  # carica j
| slt $t2, $t0, $t1  # test i < j
| beq $t2, $zero, I  # se no, salta a I
| J: sw $t1, 0($s2)  # salva t1 (j) in p_m
| j E  # salta a E
| l: sw $t0, 0($s2)  # salva t2 (i) in p_m
| E:</pre>
```



- Supponiamo di avere in memoria un array (chiamato arr) di 5 interi.
- Notare che gli indirizzi vanno di 4 in 4, perchè sono visualizzati solo gli indirizzi delle word (gruppi di 4 byte).
- Indirizzi degli elementi di arr:

```
&arr[0] \rightarrow 0x00001000
```

 $&arr[1] \rightarrow 0x00001004$

 $&arr[2] \rightarrow 0x00001008$

 $&arr[3] \rightarrow 0x0000100C$

 $&arr[4] \rightarrow 0x00001010$

EMOR
E MO
≥
Ш
\geq
4
Ш
\mathbf{Z}
<u> </u>
Z

0xFFFFFFF :	:
0x00001010	725
0x0000100C	-980
0x00001008	- 2
0x00001004	324
0x00001000	3210
0x00000FFC	0
0x00000FF8	0
E 0x00000000	:

indirizzo i-esimo elemento = indirizzo elemento 0 + (i • 4)



```
// arr → array inizializzato

int i = 0;
int e = 5;
int t;
for (; i < e; ++i) {
    t = arr[i];
    // ...
}
```

- \$s0 non viene modificato.
- Per moltiplicare faccio shift a sinistra di 2.

```
# arr → $s0, $t2 usata come temporanea
   add $t0, $zero, $zero # i = 0
   addi $t1, $zero, 5 # e = 5
   slt $t2, $t0, $t1 # if i < e, 1 else 0
    beq t2, zero, E # if i >= e vai a E
 <sup>■</sup>sII $t2, $t0, 2
                          # t2 = i * 4
   add $t2, $t2, $s0 # t2 += s0
   lw $t3, 0($t2)
                          \# t = arr[i]
   # ...
   addi $t0, $t0, 1
                         # ++i
                          # vai a L
   j L 🗐
E:
```



Indici VS puntatori

Esempio: inizializzare un array attraverso l'uso di indici.

```
# arr \rightarrow size of array

| # arr \rightarrow $s0 , N \rightarrow $s1

| add $t0, $zero, $zero # i = 0 |
| beq $t0, $s1, E # if i i == N vai a E |
| sll $t1, $t0, 2 # t1 = i * 4 |
| add $t1, $t1, $s0 # t1 += s0 |
| sw $zero, 0($t1) # arr[i] = 0 |
| addi $t0, $t0, 1 # ++i |
| j L # vai a L |
| E:
```



Indici VS puntatori

• Esempio: inizializzare un array attraverso l'uso di puntatori.

```
// arr → array

// N → size of array

int* p = arr;

int* p_end = arr + N;

while (p != p_end) {

*p = 0;

++p;

} # arr → $s0 , N → $s1

# N *= 4^{\bigcirc}

add $t0, $s0, $zero # $t0 → p

add $t1, $s0, $s1 # $t1 → p_end

L: beq $t0, $t1, E # if p == p_end vai a E

sw $zero, 0($t0) # *p = 0

addi $t0, $t0, 4 # p += 4

j L # vai a L

E:
```



Indici VS puntatori

```
# con indici

add $t0, $zero, $zero

L: beq $t0, $s1, E
sll $t1, $t0, 2
add $t1, $t1, $s0
sw $zero, 0($t1)
addi $t0, $t0, 1
j L

E:
```

```
# con puntatori

sll $$1, $$1, 2
add $$t0, $$0, $$zero
add $$t1, $$0, $$1
L:$\sigma beq $$t0, $$t1, E
sw $$zero, 0($$t0)
addi $$t0, $$t0, 4
j L
E:
```

 L'uso diretto dei puntatori riduce i calcoli necessari per determinare l'indirizzo di memoria dell'elemento i-esimo (specialmente dentro il ciclo).



Direttive principali

- Le direttive sono parole precedute da un punto.
- Servono per istruire l'assembler su come interpretare il codice.
- In un programma MIPS si possono distinguere due parti:
 - .data quello che segue sono dati da inserire in memoria.
 - .text quello che segue sono le istruzioni del programma.

```
.data
# ...
.text
# ...
```

ATTENZIONE

Se utilizzate QtSpim dovete aggiungere l'etichetta "main:" subito dopo il .text



Direttive principali

- I dati in .data si possono descrivere attraverso speciali direttive:
 - word inizializza un array di elementi in cui ogni valore è una parola di 4 byte
 - byte inizializza un array di elementi in cui ogni valore è 1 byte
 - space riserva N bytes
 - asciiz specifica una stringa

.data

A: .word 1, 2, 3, 4, 5


B: .byte 1, 2, 3, 4, 5

C: .space 20

D: .asciiz "hello world"



Esempio di programma



- primes è una etichetta che indica l'indirizzo di partenza dell'array formato da 5 interi di 4 byte l'uno.
- La pseudo-istruzione la \$rd, LABEL permette di caricare in un registro l'indirizzo associato ad una etichetta.

