

# **xdb** : eXtra **D**é**B**ogueur symbolique

### mise en route :

\$cc -g nomfich.c		\$cc - g	nomfich.c	-o <i>objet</i>
\$xdb [-options]		\$xdb [-0]	ptions] <b>objet</b>	
avec pour principales options			tré par <b>ss</b> (voir ci-ap	orès)
les principales	s commandes (en	bref) (pour plu	s de détails voir page su	ivante) 🖁
aide:	aide en ligne de xdb (voir aussi le manuel de x	kdb)	1	help
afficher :	variable ou expression précédente, suivante liste paramètres tracer pile d'appels fo	r 1	) -	<ul><li>p var?</li><li>p +</li><li>T</li></ul>
fenêtre source :	voir déplacement déplacement suivant precherche avant, arr répète dernière reche toggle case sensitivity	ière / erche <b>r</b>	ip down	V - top ? N
points d'arrêts :	ajouter un point d'arr ajouter en début procédu ajouter en fin procédu tracer appels procédu liste points d'arrêts détruire un point d'ar détruire tous ceux ass	édure, toutes bure, toutes bure, toutes bure, toutes limited bure, tous contract bure, tous	ob ox ot b lb [n]	bp bpx bpt db *
	tous les basculer (act sauve état dans un fic (récupération avec option	chier <b>S</b>	b s	
exécuter :	(run) avec, sans argu (step) pas à pas <b>entr</b> a (step) pas à pas <b>S</b> ans ent	ant dans fonctions S		R
	continue goto ligne (kill) tuer processus l	<u>.</u>	5	C
quitter le débogueur	pour terminer : (	$\mathbf{q}^{\cdot}$		

## affichage suivant format explicitement indiqué :

p variable (n)f[t]affichage d'une variable  $p + \langle [n]f[t] \rangle$  $\mathbf{p} - \backslash [n] f[t]$ affichage de l'élément suivant/précédent (tableau) expression f[t]affichage d'une expression. variable?  $\sqrt{n}f[t]$ affichage d'une adresse

avec	:	

n = nombre d' objets (dans le cas d'un tableau)

taille de chaque objet

$\iota$ = talle de	chaque objet
b	1 octet (byte)
S	2 octets (short)
1	4 octets (long)
D	8 octets (double)
L	16 octets (long double)
(par défaut	taille appropriée au type de la variable)

f = format d'affichage	
a	ascii jusqu'à octet nul (chaîne)
S	string (chaîne)
c,b	caractère, (byte) octet décimal
d,D	décimal (entier, entier long)
x,X	hexadécimal (entier, entier long)
e,E	exposanté (float, double)
f,F	fixé (float, double)
g.G	général (float, double)

### commandes d'observation des fichiers sources :

<b>V</b> [n°ligne]	affiche fichier source autour de la ligne spécifiée. [défaut : ligne courante]
V [profondeur]	affiche fichier source autour de la ligne courante en remontant dans la
	pile d'appels des fonctions jusqu'à la profondeur indiquée. [défaut : 0]
top	affiche fichier source au niveau du sommet de la pile d'appels.
up [nb] down [nb]	remonte ou descend d e <i>nb</i> niveaux dans la pile d'appels. [défaut : 1]
+ [nb] - [nb]	remonte ou descend de <i>nb</i> lignes dans le fichier source. [défaut : 1]
/ [chaîne] ? [chaîne]	cherche en avant ou en arrière la chaîne dans le fichier source.
n N	répète la dernière recherche (en changeant de direction dans le 2è cas).

#### points d'arrêts :

points d'arrets.	
<b>b</b> [ <i>n°ligne</i> ] [\nbre] [commandes]	place un point d'arrêt au <i>n°ligne</i> indiqué. Le
point d'arrêt sera igno	oré <i>nbre</i> fois avant l'arrêt. Les <i>commandes</i> seront
exécutées au moment o	de l'arrêt.
bb bx [prof] [\nbre] [commandes] bt	( en début )
$bx$ [prof] [\nbre] [commandes]	place point d'arrêt { en début } procédure en pour tracer}
<b>bt</b> )	pour tracer
	remontant à la profondeur prof dans pile d'appels.
bp )	- · · · ·
bp bpx [commandes]	idem pour <u>toutes</u> les procédures.
bpt <sup>j</sup>	1

## commandes d'exécution contrôlée du programme :

	Programmo i
t	trace de la pile d'appels de fonctions : indique les appels successifs de fonctions (celles en cours d'exécution).
<b>r</b> [arguments]	exécute (run) le programme avec les arguments indiqués. [défaut : les
	arguments précédemment utilisés]
R	exécute (run) le programme sans arguments.
<b>S</b> [nb]	exécute <i>nb</i> lignes ( <b>s</b> tep by step) [défaut : 1]
S[nb]	idem; mais ne s'arrête pas dans les fonctions appelées.
C [n°ligne]	continue exécution après un arrêt (point d'arrêt ou signal interruption). Si c'est un signal qui a été la cause de l'arrêt, il est remis à zéro ( <u>non reçu</u> ). Eventuellement un point d'arrêt temporaire est placé au <i>n°ligne</i> indiqué.
C [n°ligne]	idem; mais si c'est un signal d'interruption qui a provoqué l'arrêt, il sera reçu par le programme en cours de déboguage.
g [n°ligne] k	lance l'exécution ( <b>g</b> 0) à la ligne indiquée. tue (kill) le processus (programme en cours de déboguage) lancé par <b>xdb</b> lors d'une commande <b>r</b> , <b>R</b> , ou <b>g</b> .