[LC060]

POINTEURS

* élément pointé par

& adresse de

```
Exemple 1:
                                                        ivar
     int ivar, *iptr;
     iptr = &ivar;
     ivar = 421:
                                                 adresse de ivar : 385 c
     printf ("adresse de ivar : %04X\n", &ivar);
                                                 valeur de ivar: 421
     printf ("valeur de ivar : %d\n", ivar);
                                                 valeur de iptr :3 B 5 C
     printf ("valeur de iptr : %04X\n", iptr);
                                                 valeur pointée: 42/
     printf ("valeur pointée: %d\n", *iptr);
     Remarque:
                                                                *iptr = 421;
                     ivar = 421; peut être remplacée par :
     L'affectation:
Exemple 2:
     Ouestion : Quel est le résultat du programme suivant ?
     {int ivar, *a, *b;
        a = \&ivar;
        ivar = 421;
        b = a;
        *a = 517;
        printf ("%d %d\n", *a, *b); | 5 \ 7
Exemple 3:
     Ouestion: Que pensez-vous du programme suivant?
         {int *iptr; malloc(size of (int)); if (iptr == 0) } erreur () b;
         *iptr = 421;
         printf ("il s'agit du jeu de %d!\n", *iptr);
```

RÈGLES D'UTILISATION DES POINTEURS [TCU p 198]

Règle 1: Il faut toujours affecter une adresse à un pointeur avant de l'utiliser.

Règle 2:

Il faut de plus que cette adresse corresponde à une zone memoire. prévue pour cet usage :

- Soit l'adresse d'une variable (ou d'un élément de tableau) de même type. (voir exemples 1, 2, 4)
- Soit une adresse obtenue par une <u>fonction d'allocation</u>. (voir plus loin : allocation dynamique)

ARITHMÉTIQUE DES POINTEURS (TCU p 200)


Règle 3:

Exemple-exercice 4: #define NB 7

Toute modification d'un pointeur par addition ou soustraction d'un enfier tient compte implicitement de la taille (Size) de l'élément pointé.

 $[NB] = \{421, 53, 1806, -37, 216, -21, O\}$; /* **list** est un <u>tableau</u> d'entiers */ int *ptlist, i; /* ptlist est un pointeur vers un entier; i est un entier */ printf ("%d %d\n", sizeof (int), sizeof (int *)); 2 4 /* dépendent compil. & machine */ /* le nom d'un tableau (seul) : C'est l'adresse de base du tableau */ printf ("tailles: %d %d %d\n", sizeof (list), sizeof ptlist, sizeof *ptlist); for (i = 0 ; i < NB ; i++)/* la boucle d'affichage */ printf ("adr:%04X val:%d \n", ptlist + i, *(ptlist + i));

1°) Qu'affiche donc en fait ce programme?



2°) Réécrire la boucle d'affichage incrémentant le pointeur à chaque tour.

tailles: 14 4 2 val: 421 adr:06 A € adr:06 A val: 5 3 val : 1866 adr : 06 A C val: ^3 7 adr:06AE val: 716 adr : 06 BO val: - 7 adr :06 B 3 adr:0681 val: Ø

for (i=0; i(NB; i++, ptlist++) priut]/...);

 3°) Idem en supprimant l'indice i, la valeur 0 finale servant pour le test d'arrêt.

```
while (! (* p+list))
      printd ( .... )
      ptlist ++:
```

POINTEURS ET TABLEAUX

Régle 4: Le nom d'un tableau joue en fait le rôle d'un pointeur CONSTANT

Exemple 5:

On peut remplacer ptlist par list dans la boucle n° 1 de l'ex. précédent, mais pas dans les deux autres boucles.

Un pointeur peut être utilisé comme un tableur C'est à dire avec une notation indivelle.

ptlist[i]
$$\Leftrightarrow *(ptlist+i)$$

ptlist[i] $\Leftrightarrow ptlist+i$

ptlist[o] $\Leftrightarrow *ptlist$

& ptlist[o] $\Leftrightarrow ptlist$.

Exemple - exercice 7 : Réécrire la boucle d'affichage de l'exemple 4 avec la notation indicielle pour ptlist.

UTILITES DES POINTEURS



Passage d'arguments par adresse à une fafin que celle-ci puisse les modifier.




Passage d'anjourents tableaux ou variables structurées à une jh



pr courant. sur un tableau.

(exemple 4: boucles du 2° et du 3°)



allocat dynamque de tableaux

(ou de variables).

(voir plus loin)

(cf fichier xmpchain.c et/ou xmpchntc.c)

de caractives

NB: Dans ces exemples on suppose (pour simplifier) les pointeurs stockés sur 2 octets (soit 4 chiffres en hexa) d'où le format %04X utilisé pour les afficher. Suivant la machine effectivement utilisée, il faudrait en fait utiliser un format long %08LX ou un format spécifique %4. De même l'affichage des tailles (sizeof) nécessitera parfois un format long %64 On suppose en oputre les déclarations des variables toutes globales.

· On peut déclarer et/ou définir une chaine de caractères
→ comme un tableau: Apas
char tab[28] = "ceci est une chaîne"; char a[2]="lu",b[7]="nettes"
\V = 1
char tac[] = "en voici une autre"; (initialiseur indispensable ici) printf("%d %d %d\n", sizeof(tab), sizeof(a), sizeof(b));
printer (to
printf("%04X %04X\n", tab, tac); 10E8 10D0 (par exemple) printf("%s %s\n" tab tac): ceci ext une chaine, en voiv une autre.
printf("%s, %s\n", tab, tac); ceci est une chaîne, en voici une autre.
ou comme un ptr.:
char *tad = "et encore une", *taf;
printf("%d %04X %04X\n", sizeof tad, tad, taf); 110A 0 + 5
taf = tad; printf("%04X \n", taf); tad = "chaîne toujours"; printf("%04X \n", tad); \\ \tag{3 c y}
printf("%s %s\n", taf, tad);
• Mais pour un tableau c'est IMPOSSIBLE otiliser stropy • Les fonctions str et mem fonctionnent avec pointeur ou tableau
strcpy(tab, tac); printf ("%04X\n", tab); [1068] /* Attention! La copie précédente suppose que tab pointe vers une zone suffisamment grande pour recevoir la chaîne tac.
Est ce bien vrai ici? OUI car '19 (size of tab. *
printf("%s\n", tab); en voici une autre.
printf("%s\n", strncpy(taf, tad,8)); chaine te une
/* Attention! strncpy ne copie l'octet nul que s'il est atteint */
printf("%d\n", memcmp(tad,taf, 11));
memcmp comparent deux chaînes de caractères suivant l'ordre <u>lexicographique</u> . Dans cet exemple on ne compare que les 1 1 premiers caractères des deux chaînes. Seul le signe du résultat est imposé : (<0) signifie que la première chaîne est avant la deuxième. (>0) signifie qu'elle est après. (=0) signifie que les 11 caractères sont identiques dans les deux chaînes */

TABLEAUX DYNAMIQUES

```
Les pointeurs permettent de créer des tableaux dont la talle n'est pas
    ... grâce aux fonctions d'allocation mémoire : (déclarées dans alloc.h et dans stdlib.h)
                                                /* allocation mémoire taille = nbre octets */
void * malloc(size_t taille) ;
void * calloc(size_t nbélt, size_t taille); /* allocation mémoire : nbélt × taille */
void * realloc(void * bloc, size_t taille); /* ajust<sup>t</sup> taille mém. allouée pour bloc */
                                                 /* libération mémoire allouée pour bloc */
        free(void * bloc);
Les 3 premières fonctions retournent l'adresse (void *) de la zone allouée sauf si
l'allocation est impossible. Auquel cas elles retournent NULL.
         pr= (inf x) malloc (100 * size of (int));
Exemple &: * ptrz= NULL ; size d (int) ; Avec callor initialitation & forther pare a null etic, on purme tout.

[float * ptr = NULL ; size_t dim = 215; int i;
      ptr = (float*) calloc (dim, sizeof(float)) ;
                                                          Ami! Toujours vérifieras
      if (ptr!= NULL)
                                                           Zue ton texte ne déborde pas.
          \{for (i = 0 ; i < dim ; i++)\}
                                                           Jins de chaînes en particulier
               \{.....; ptr[i] = ...;.....\}
                                                           Tâche de ne pas oublier :
                                                           Cet octet nul qui termine la chaîne
                                                           Doit pouvoir s'y loger sans peine.
                                                           Un pointeur que tu alloueras
                                                           Zu'il n'est pas NULL testeras.
     \dim = 314; ...
                                                           Zuant à la mémoire allouée
     ptr2= (float *)realloc(ptr, dim*sizeof(float));
                                                           n'oublie pas de la libérer!...
     if (ptr2!= NULL )
                                                                        (à suivre...)
                                                                                     ©Jean-Paul BLANC
               {.....}
                                               ; }
     if( ptr ) { free(ptr) ;
                   L'allocation dynamique n'est à utiliser que si l'on ne peut pas réserver
                   à l'avance (à la compilation) la place nécessaire pour un tableau. Il est
                   en général plus simple de déclarer un tableau sous la forme :
                                          int
                                                tab[72];
                   que de déclarer un pointeur :
                                          int
                                                 'ptab;
                   et de lui allouer ensuite de la mémoire :
```

ptab = (int *) calloc(72 , sizeof(int));