### 短信验证码管理系统

张国玉 zgy@bz-inc.com

2015年8月25日

# 目录

I	互耶	<b>《网短信网关接口协议</b>	11
1	前言	f	15
2	范围	I	17
3	缩略	·····································	19
4	网络	<b>结构</b>	21
5	CMI	PP 功能概述	23
6	协议	4栈	25
7	通信	方式	27
	7.1	长连接	27
	7.2	短连接	28
	7.3	本协议中涉及的端口号	28
	7.4	交互过程中的应答方式	28
8	消息	定义	29
	8.1	基本数据类型	29
	8.2	消息结构	29
	8.3	消息头格式(Message Header)	30
	8.4	信息资源站实体 (SP) 与互联网短信网关 (ISMG) 间的消息定义	30
		8.4.1 SP 请求连接到 ISMG(CMPP_CONNECT)操作	30
		8.4.2 SP 或 ISMG 请求拆除连接(CMPP_TERMINATE)操作	32
		8.4.3 SP 向 ISMG 提交短信(CMPP_SUBMIT)操作	32

		8.4.4	SP 向 ISMG 查询发送短信状态(CMPP_QUERY)操作	36
		8.4.5	ISMG 向 SP 送交短信(CMPP_DELIVER)操作	37
		8.4.6	SP 向 ISMG 发起删除短信(CMPP_CANCEL)操作	41
		8.4.7	链路检测 (CMPP_ACTIVE_TEST) 操作	42
	8.5	互联网	短信网关 (ISMG) 之间的消息定义	42
		8.5.1	源 ISMG 请求连接到目的 ISMG(CMPP_CONNECT)操作	42
		8.5.2	源 ISMG 请求拆除到目的 ISMG 的连接(CMPP_TERMINATE)操作	42
		8.5.3	链路检测 (CMPP_ACTIVE_TEST) 操作	42
		8.5.4	源 ISMG 向目的 ISMG 转发短信(CMPP_FWD)操作	42
	8.6	互联网	短信网关 (ISMG) 与汇接网关 (GNS) 之间的消息定义	48
		8.6.1	ISMG 请求连接到 GNS 或 GNS 请求连接到 ISMG(CMPP_CONNECT)	
			操作	48
		8.6.2	ISMG 请求拆除到 GNS 的连接或 GNS 请求拆除到 ISMG 的连接	
			(CMPP_TERMINATE) 操作	48
		8.6.3	ISMG 向汇接网关查询 MT 路由(CMPP_MT_ROUTE)操作	48
		8.6.4	ISMG 向汇接网关查询 MO 路由(CMPP_MO_ROUTE)操作	49
		8.6.5	ISMG 向汇接网关获取路由(CMPP_GET_ROUTE)操作	51
		8.6.6	ISMG 向汇接网关更新 MT 路由 (CMPP_MT_ROUTE_UPDATE) 操作	52
		8.6.7	ISMG 向汇接网关更新 MO 路由 (CMPP_MO_ROUTE_UPDATE) 操作	53
		8.6.8	汇接网关向ISMG更新MT路由(CMPP_PUSH_MT_ROUTE_UPDATE	)
			操作	54
		8.6.9	汇接网关向 ISMG 更新 MO 路由(CMPP_PUSH_MO_ROUTE_UPDATE	1
			操作	55
	8.7	系统定	义	56
		8.7.1	Command_Id 定义	56
	8.8		态报告的产生	57
	8.9	修订历	更	58
II	短信	言平台技	<b>妾口说明</b>	61
9	普通	短信发	送 送	63
	9.1	短信提	交地址	64
	9.2	短信提	交参数定义	64

14	附录		81
	13.4	提交响应值	79
		提交响应	78
	13.2	参数定义	77
	13.1	接口地址	77
13	开户	接口	77
	12.3	/N/J	74
		示例	
		提交响应 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	74 74
		提交响应	
			73 73
14			73 73
12	充值	拉口	73
	11.5	示例	72
	11.4	提交响应值	72
	11.3	提交响应	71
	11.2	参数定义	71
	11.1	接口地址	71
11	额度	<b>查询</b>	71
	10.3	示例	70
	10.2	状态报告值	69
	10.1	参数定义	69
10	状态	报告推送	69
	9.5	短信发送例子	67
	9.4	注意事项	67
		9.3.3 响应状态值说明	66
		9.3.2 示例	65
		9.3.1 格式说明	65
	9.3	短信提交响应	65

Ш	SMS API 使用说明	83
15	短信发送接口	85
	15.1 PHP	87
	15.2 Java	89
	15.3 AJAX	90
	15.4 Python	90

# 插图

# 表格

3.1	缩略语	19
7.1	CMPP 端口号	28
8.1	基本数据类型	29
8.2	消息结构	29
8.3	消息头格式(Message Header)	30
8.4	CMPP_CONNECT 消息定义	30
8.5	CMPP_CONNECT_RESP 消息定义	31
8.6	CMPP_SUBMIT 消息定义	33
8.7	CMPP_SUBMIT_RESP 消息定义	35
8.8	CMPP_QUERY 消息定义	36
8.9	CMPP_QUERY_RESP 消息定义	37
8.10	CMPP_DELIVER 消息定义	37
8.11	信息内容字段(Msg_Content)格式定义	39
8.12	Stat 字段定义	40
8.13	CMPP_DELIVER_RESP 消息定义	40
8.14	CMPP_CANCEL 消息定义	41
8.15	CMPP_CANCEL_RESP 消息定义	41
	CMPP_ACTIVE_TEST_RESP 定义	42
	CMPP_FWD 定义	43
	信息内容字段(Msg_Content)格式定义	46
	CMPP_FWD_RESP 定义	47
	CMPP_MT_ROUTE 消息定义	49
	CMPP MT ROUTE RESP 消息定义	49

	CMPP_MO_ROUTE 消息定义	50
8.23	CMPP_MO_ROUTE_RESP 消息定义	50
8.24	CMPP_GET_ ROUTE 消息定义	51
8.25	CMPP_GET_ ROUTE_RESP 消息定义	51
8.26	CMPP_MT_ROUTE_UPDATE 消息定义	52
8.27	CMPP_MT_ROUTE_UPDATE_RESP 消息定义	53
8.28	CMPP_MO_ROUTE_UPDATE 消息定义	53
8.29	CMPP_MO_ROUTE_UPDATE_RESP 消息定义	54
8.30	CMPP_PUSH_MT_ROUTE_UPDATE 消息定义	54
8.31	CMPP_PUSH_MT_ROUTE_UPDATE_RESP 消息定义	55
8.32	CMPP_PUSH_MO_ROUTE_UPDATE 消息定义	55
8.33	CMPP_PUSH_MO_ROUTE_UPDATE_RESP 消息定义	56
8.34	Command_Id 定义	56
8.35	信息内容字段(Msg_Content)格式定义	58
9.1	短信通道	61
9.2	参数定义	65
		65
9.2 9.3	参数定义	65
9.2 9.3 10.1	参数定义	65
9.2 9.3 10.1 10.2	参数定义       响应状态值说明         状态报告参数定义	65 66 69 70
9.2 9.3 10.1 10.2 11.1	参数定义	65 66 69 70 71
9.2 9.3 10.1 10.2	参数定义	65 66 69 70
9.2 9.3 10.1 10.2 11.1 11.2	参数定义	65 66 70 71 72
9.2 9.3 10.1 10.2 11.1 11.2	参数定义	65 66 70 71 72
9.2 9.3 10.1 110.2 111.1 111.2 12.1 112.2	参数定义	65 66 69 70 71 72 73
9.2 9.3 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1	参数定义	65 66 69 70 71 72

### Part I

# 互联网短信网关接口协议

## 中国移动通信互联网短信网关接口协议

(China Mobile Peer to Peer, CMPP) (V2.0)

2002年4月

中国移动通信集团公司

# 前言

本规范为中国移动通信集团公司企业规范,简称 CMPP,现阶段版本是对 1.2.1 版修订后形成的,为 2.0 版。

本规范描述了中国移动短信业务中各网元(包括 ISMG、GNS 和 SP)之间的相关消息的类型和定义。根据业务的发展,规范中的信令操作和参数将会做进一步的调整和增加。

本规范解释权属于中国移动通信集团公司。

本规范起草单位:中国移动通信集团公司研发中心。

# 范围

本规范规定了以下三方面的内容:

- 1. 信息资源站实体与互联网短信网关之间的接口协议;
- 2. 互联网短信网关之间的接口协议;
- 3. 互联网短信网关与汇接网关之间的接口协议。

# 缩略语

表 3.1: 缩略语

英文缩写	英文全称	说明
ISMG	Internet Short Message Gateway	互联网短信网关
SMPP	Short Message Peer to Peer	短消息点对点协议
CMPP	China Mobile Peer to Peer	中国移动点对点协议
SMC	Short Message Center	短消息中心
GNS	Gateway Name Server	网关名称服务器 (汇接网关)
SP	Service Provider	业务提供者,即信息资源站实体
		SP 为收取包月业务费用而向网关发送的消
SMC	Short Message Control	息,网关收到后不送给用户仅产生相应的
		话单;
		网关代码: 0XYZ01 ~ 0XYZ99, 其中 XYZ
ISMG_Id		为省会区号,位数不足时左补零,如北京
151/10_10		编号为1的网关代码为001001, 江西编号
		为1的网关代码为079101,依此类推。
		SP的企业代码:网络中SP地址和身份的标
		识、地址翻译、计费、结算等均以企业代码
SP_Id		为依据。企业代码以数字表示,共6位,从
		"9XY000" 至 "9XY999", 其中 "XY" 为各
		移动公司代码。

英文缩写	英文全称	说明
		SP 的服务代码:服务代码是在使用短信方
		式的点播类业务中,提供给用户点播的内
SP_Code		容/应用服务提供商代码。服务代码以数字
		表示,全国业务服务代码长度统一为4位,
		即"1000" - "9999"; 本地业务服务代码
		长度统一为5位,即"01000"-"09999"。
		SP 的业务类型,数字、字母和符号的组合,
Service_Id		由 SP 自定,如图片传情可定为 TPCQ,股
		票查询可定义为11。

# 网络结构

如图 1 所示,互联网短信网关(ISMG)是外部信息资源站实体(SP)与移动网内短信中心之间的中介实体,互联网短信网关一方面负责接收 SP 发送给移动用户的信息和提交给短信中心。另一方面,移动用户点播 SP 业务的信息将由短信中心通过互联网短信网关发给 SP。

另外,为了减轻短信中心的信令负荷,互联网短信网关还应根据路由原则将 SP 提交的信息转发到相应的互联网短信网关。互联网短信网关通过向汇接网关(GNS)查询的方式获得网关间的转发路由信息。

## CMPP 功能概述

CMPP 协议主要提供以下两类业务操作:

- 1. 短信发送(Short Message Mobile Originate, SM MO)
  - 典型的业务操作举例如图 2 所示:
  - 1) 手机发出数据请求(可能是订阅信息或图片点播等),被源 ISMG 接收;
  - 2) 源 ISMG 对接收到的信息返回响应;
  - 3) 源 ISMG 在本地查询不到要连接的 SP, 向 GNS(汇接网关) 发路由请求信息;
  - 4) GNS 将路由信息返回;
  - 5) 源 ISMG 根据路由信息将请求前转给目的 ISMG;
  - 6) 目的 ISMG 对接收到的信息返回响应;
  - 7) 目的 ISMG 将请求信息送 SP
  - 8) SP 返回响应;

在以上操作中, 步骤 3 到步骤 8 均使用 CMPP 协议;

在随后的操作中,目的 ISMG 在接收到 SP 的响应后将产生 MO 状态报告发给源 ISMG。

2. 短信接收(Short Message Mobile Terminated, SM MT)

典型的业务操作举例如图 3 所示:

- 1) SP 发出数据请求 (可能是短信通知或手机铃声等),被源 ISMG 接收;
- 2) 源 ISMG 对接收到的信息返回响应;
- 3) 源 ISMG 在本地数据库中找不到要目的手机号段所对应网关代码,向 GNS(汇接网关)发路由请求信息;
- 4) 汇接网关将路由信息返回;
- 5) 源 ISMG 根据路由信息将请求前转给目的 ISMG;

- 6) 目的 ISMG 对接收到的信息返回响应;
- 7) 目的 ISMG 将请求信息发送至 SMC;
- 8) SMC 向目的 ISMG 返回响应;

在上述操作中,步骤1到步骤6均使用CMPP协议;

在随后的操作中,SMC 将通过 NO.7 信令网向移动用户发送信息,移动用户收到后将返回状态报告(Delivery-Receipt)给短信中心,短信中心将按照 MO 操作的流程将状态报告返回给 SP(如果 SP 要求返回状态报告)。

# 协议栈

CMPP 协议以 TCP/IP 作为底层通信承载,具体结构由图 4 所示:

### 通信方式

SP与 ISMG 之间、ISMG 之间进行信息交互时,可以采用长连接方式,也可以采用短连接方式。

- 所谓长连接,指在一个 TCP 连接上可以连续发送多个数据包,在 TCP 连接保持期间,如果没有数据包发送,需要双方发链路检测包以维持此连接。
- 所谓短连接是指通信双方有数据交互时,就建立一个 TCP 连接,数据发送完成后,则断开此 TCP 连接,即每次 TCP 连接只完成一对 CMPP 消息的发送。

#### 7.1 长连接

通信双方以客户-服务器方式建立 TCP 连接,用于双方信息的相互提交。当信道上没有数据传输时,通信双方应每隔时间 C 发送链路检测包以维持此连接,当链路检测包发出超过时间 T 后未收到响应,应立即再发送链路检测包,再连续发送 N-1 次后仍未得到响应则断开此连接。

参数 C、T、N 原则上应可配置,现阶段建议取值为: C=3 分钟, T=60 秒, N=3。

网关与 SP 之间、网关之间的消息发送后等待 T 秒后未收到响应,应立即重发,再连续发送 N-1 次后仍未得到响应则停发。

现阶段建议取值为: T=60 秒, N=3。

消息采用并发方式发送,加以滑动窗口流量控制,窗口大小参数W可配置,现阶段建议为16,即接收方在应答前一次收到的消息最多不超过16条。

长连接的操作流程举例如图 5 所示:

#### 7.2 短连接

通信双方以客户-服务器方式建立 TCP 连接,应答与请求在同一个连接中完成。系统 采用客户/服务器模式,操作以客户端驱动方式发起连接请求,完成一次操作后关闭此连 接。

网关与 SP 之间、网关之间的消息发送后等待 T 秒后未收到响应,应立即重发,再连续发送 N-1 次后仍未得到响应则停发。

现阶段建议取值为: T=60 秒, N=3。 短连接的操作流程举例如图 6 所示:

#### 7.3 本协议中涉及的端口号

表 7.1: CMPP 端口号

端口号	应用
7890	长连接(SP 与网关间)
7900	短连接(SP 与网关间或网关之间)
7930	长连接(网关之间)
9168	短连接 (短信网关与汇接网关之间)

#### 7.4 交互过程中的应答方式

在 SP 与 ISMG 之间、SMC 与 ISMG 之间及 ISMG 之间的交互过程中均采用异步方式,即任一个网元在收到请求消息后应立即回送响应消息。举例如图 7 所示:

# 消息定义

### 8.1 基本数据类型

表 8.1: 基本数据类型

Unsigned Integer	无符号整数
Integer	整数,可为正整数、负整数或零
Oatat String	定长字符串,位数不足时,如果左补0则补ASCII表
Octet String	示的零,如果右补0则补二进制的零

### 8.2 消息结构

表 8.2: 消息结构

项目	说明
Message Header	消息头(所有消息公共包头)
Message Body	消息体

表 8.3: 消息头格式 (Message Header)

字段名	字节数	类型	描述
Total_Length	4	Unsigned Integer	消息总长度(含消息头及
Total_Length	<b>T</b>	Offsighted integer	消息体)
Command_Id	4	Unsigned Integer	命令或响应类型
Sequence_Id	4	Unsigned Integer	消息流水号,顺序累加,步
			长为1,循环使用(一对请
			求和应答消息的流水号
			必须相同)

#### 8.3 消息头格式 (Message Header)

# 8.4 信息资源站实体 (SP) 与互联网短信网关 (ISMG) 间的消息定义

SP 与 ISMG 之间互为客户/服务器,但要求 SP 首先以客户的身份请求连接到 ISMG, 之后 SP 与 ISMG 之间方可进行数据传输。

#### 8.4.1 SP 请求连接到 ISMG (CMPP\_CONNECT) 操作

CMPP\_CONNECT 操作的目的是 SP 向 ISMG 注册作为一个合法 SP 身份,若注册成功后即建立了应用层的连接,此后 SP 可以通过此 ISMG 接收和发送短信。

ISMG 以 CMPP\_CONNECT\_RESP 消息响应 SP 的请求。

#### CMPP\_CONNECT 消息定义 (SP→ISMG)

表 8.4: CMPP\_CONNECT 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
Source_Addr	6	Octet String	源地址,此处为 SP_Id,即 SP 的企业代码。

字段名	字节数	属性	描述
			用于鉴别源地址。其值通过单向 MD5 hash
			计算得出,表示如下:
			AuthenticatorSource = MD5 (Source_Addr+9
AuthenticatorSource	16	Octat String	字节的 0 +shared secret+timestamp)
Authenticatorsource	10	Octet String	Shared secret 由中国移动与源地址实体事
			先商定。
			timestamp格式为: MMDDHHMMSS, 即月
			日时分秒,10位。
Vansian	1	Unsigned Integer	双方协商的版本号 (高位 4bit 表示主版本
Version	1		号, 低位 4bit 表示次版本号)
		Unsigned Integer	时间戳的明文, 由客户端产生, 格式为
Timestamp	4		MMDDHHMMSS,即月日时分秒,10位数
			字的整型,右对齐。

#### CMPP\_CONNECT\_RESP 消息定义 (ISMG $\rightarrow$ SP)

表 8.5: CMPP\_CONNECT\_RESP 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
			状态
			0: 正确
			1: 消息结构错
Status	1	Unsigned Integer	2: 非法源地址
			3: 认证错
			4: 版本太高
			5~: 其他错误

字段名	字节数	属性	描述
AuthenticatorISMG	16	Octet String	ISMG 认证码,用于鉴别 ISMG。 其值通过单向 MD5 hash 计算得出,表示如下: AuthenticatorISMG=MD5 (Status+AuthenticatorSource+shared secret),Shared secret 由中国移动与源地址实体事先商定,AuthenticatorSource 为源地址实体发送给 ISMG 的对应消息 CMPP_Connect中的值。 认证出错时,此项为空。
Version	1	Unsigned Integer	服务器支持的最高版本号

#### 8.4.2 SP 或 ISMG 请求拆除连接 (CMPP\_TERMINATE) 操作

CMPP\_TERMINATE 操作的目的是 SP 或 ISMG 基于某些原因决定拆除当前的应用层连接而发起的操作。此操作完成后 SP 与 ISMG 之间的应用层连接被释放,此后 SP 若再要与 ISMG 通信时应发起 CMPP\_CONNECT 操作。

ISMG 或 SP 以 CMPP\_TERMINATE\_RESP 消息响应请求。

#### CMPP\_TERMINATE 消息定义 (SP→ISMG 或 ISMG→SP)

无消息体。

### CMPP\_TERMINATE\_RESP 消息定义 (SP→ISMG 或 ISMG→SP)

无消息体。

#### 8.4.3 SP 向 ISMG 提交短信 (CMPP\_SUBMIT) 操作

CMPP\_SUBMIT 操作的目的是 SP 在与 ISMG 建立应用层连接后向 ISMG 提交短信。 ISMG 以 CMPP\_SUBMIT\_RESP 消息响应。

CMPP\_SUBMIT 消息定义 (SP→ISMG)

表 8.6: CMPP\_SUBMIT 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
Mag Id	8	II:	信息标识,由 SP 侧短信网关本身产生,
Msg_Id	8	Unsigned Integer	本处填空。
Pk_total	1	Unsigned Integer	相同 Msg_Id 的信息总条数,从1开始
Pk_number	1	Unsigned Integer	相同 Msg_Id 的信息序号,从 1 开始
			是否要求返回状态确认报告:
			0: 不需要
Registered_Delivery	1	Unsigned Integer	1: 需要
Registered_Delivery		Olisighed integer	2: 产生 SMC 话单
			(该类型短信仅供网关计费使用,不发
			送给目的终端)
Msg_level	1	Unsigned Integer	信息级别
Service_Id	10	Octet String	业务类型,是数字、字母和符号的组合。
	1	Unsigned Integer	计费用户类型字段
			0:对目的终端 MSISDN 计费;
Eas HaarTrus			1:对源终端 MSISDN 计费;
Fee_UserType			2: 对 SP 计费;
			3: 表示本字段无效,对谁计费参见
			Fee_terminal_Id 字段。
			被计费用户的号码(如本字节填
Fee_terminal_Id	21	Unsigned Integer	空,则表示本字段无效,对谁计费
ree_termmar_id	21	Olisighed integer	参见 Fee_UserType 字段, 本字段与
			Fee_UserType 字段互斥)
TP_pId	1	Unsigned Integer	GSM 协议类型。详细是解释请参考
Tr_pid	1	Olisighed integer	GSM03.40 中的 9.2.3.9
		Unsigned Integer	GSM 协议类型。详细是解释请参考
TP_udhi	1		GSM03.40中的9.2.3.23,仅使用1位,右
			对齐

字段名	字节数	属性	描述
			信息格式
			0:ASCII 串
M E		17 17 17 1	3: 短信写卡操作
Msg_Fmt	1	Unsigned Integer	4: 二进制信息
			8: UCS2 编码
			15: 含 GB 汉字
Msg_src	6	Octet String	信息内容来源 (SP_Id)
			资费类别
			01: 对"计费用户号码"免费
			02: 对"计费用户号码"按条计信息费
EcoTyre o	2	Oatat String	03: 对"计费用户号码"按包月收取信
FeeType	2	Octet String	息费
			04: 对"计费用户号码"的信息费封顶
			05: 对"计费用户号码"的收费是由 SP
			实现
FeeCode	6	Octet String	资费代码(以分为单位)
ValId_Time	17	Octet String	存活有效期,格式遵循 SMPP3.3 协议
At Time	17	Oatat String	定时发送时间,格式遵循 SMPP3.3 协
At_Time	17	Octet String	议
			源号码
			SP 的服务代码或前缀为服务代码的
Src Id	21	Oatat String	长号码, 网关将该号码完整的填到
Src_id	21	Octet String	SMPP 协议 Submit_SM 消息相应的
			source_addr 字段,该号码最终在用户
			手机上显示为短消息的主叫号码
DestUsr_tl	1	II	接收信息的用户数量 (小于 100 个用
Destusi_ti	Joi_u 1 Onsigned integ	Unsigned Integer	户)
Dest_terminal_Id	21*DestUsr_tl	Octet String	接收短信的 MSISDN 号码
Mag Langth 1	1	Unsigned Integer	信息长度 (Msg_Fmt 值为 0 时: <160 个
Msg_Length	1		字节; 其它 <=140 个字节)

字段名	字节数	属性	描述
Msg_Content	Msg_length	Octet String	信息内容
Reserve	8	Octet String	保留

注意:关于短信群发的问题,若 SP 对于群发消息不要求状态报告的回送时,才可以考虑群发,否则必须逐条发送。

#### CMPP\_SUBMIT\_RESP 消息定义 (ISMG→SP)

表 8.7: CMPP\_SUBMIT\_RESP 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
			信息标识,生成算法如下:
			采用64位(8字节)的整数:
			(1) 时间(格式为 MMDDHHMMSS, 即月
			日时分秒): bit64~bit39, 其中
			bit64~bit61:月份的二进制表示;
			bit60~bit56: 日的二进制表示;
			bit55~bit51:小时的二进制表示;
			bit50~bit45:分的二进制表示;
Msg_Id	8	Unsigned Integer	bit44~bit39: 秒的二进制表示;
			(2) 短信网关代码: bit38~bit17, 把短信网
			关的代码转换为整数填写到该字段中。
			(3) 序列号: bit16~bit1, 顺序增加, 步长
			为1,循环使用。
			各部分如不能填满,左补零,右对齐。
			(SP 根据请求和应答消息的 Sequence_Id
			一致性就可得到 CMPP_Submit 消息的
			Msg_Id)

字段名	字节数	属性	描述
			结果
			0: 正确
			1: 消息结构错
			2: 命令字错
			3: 消息序号重复
Result	1	Unsigned Integer	4: 消息长度错
			5: 资费代码错
			6: 超过最大信息长
			7: 业务代码错
			8: 流量控制错
			9~: 其他错误

#### 8.4.4 SP 向 ISMG 查询发送短信状态 (CMPP\_QUERY) 操作

CMPP\_QUERY 操作的目的是 SP 向 ISMG 查询某时间的业务统计情况,可以按总数或按业务代码查询。

ISMG 以 CMPP\_QUERY\_RESP 应答。

#### CMPP\_QUERY 消息的定义 (SP→ISMG)

表 8.8: CMPP\_QUERY 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
Time	8	Octet String	时间 YYYYMMDD(精确至日)
			查询类别
Query_Type	1	Unsigned Integer	0: 总数查询
			1: 按业务类型查询
Ouery Code	Query_Code 10 C	Octet String	查询码
			当 Query_Type 为 0 时,此项无效;
Query_Code			当 Query_Type 为 1 时,此项填写业务类型
			Service_Id
Reserve	8	Octet String	保留

### CMPP\_QUERY\_RESP 消息的定义 (ISMG→SP)

表 8.9: CMPP\_QUERY\_RESP 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
Time	8	Octet String	时间(精确至日)
			查询类别
Query_Type	1	Unsigned Integer	0: 总数查询
			1: 按业务类型查询
Query_Code	10	Octet String	查询码
MT_TLMsg	4	Unsigned Integer	从 SP 接收信息总数
MT_Tlusr	4	Unsigned Integer	从 SP 接收用户总数
MT_Scs	4	Unsigned Integer	成功转发数量
MT_WT	4	Unsigned Integer	待转发数量
MT_FL	4	Unsigned Integer	转发失败数量
MO_Scs	4	Unsigned Integer	向 SP 成功送达数量
MO_WT	4	Unsigned Integer	向 SP 待送达数量
MO_FL	4	Unsigned Integer	向 SP 送达失败数量

### 8.4.5 ISMG 向 SP 送交短信 (CMPP\_DELIVER) 操作

CMPP\_DELIVER 操作的目的是 ISMG 把从短信中心或其它 ISMG 转发来的短信送交SP,SP以 CMPP\_DELIVER\_RESP 消息回应。

### CMPP\_DELIVER 消息定义 (ISMG→SP)

表 8.10: CMPP\_DELIVER 消息定义

字段名
-----

字段名	字节数	属性	描述
			信息标识
			生成算法如下:
			采用64位(8字节)的整数:
			(1) 时间(格式为 MMDDHHMMSS,即
			月日时分秒): bit64~bit39, 其中
			bit64~bit61:月份的二进制表示;
			bit60~bit56: 日的二进制表示;
Msg_Id	8	Unsigned Integer	bit55~bit51:小时的二进制表示;
			bit50~bit45:分的二进制表示;
			bit44~bit39: 秒的二进制表示;
			(2)短信网关代码: bit38~bit17, 把短信网
			关的代码转换为整数填写到该字段中。
			(3) 序列号: bit16~bit1, 顺序增加, 步长
			为1,循环使用。
			各部分如不能填满,左补零,右对齐。
			目的号码
Dest_Id	21	Octet String	SP 的服务代码,一般 4-6 位,或者是前
Dest_id			缀为服务代码的长号码;该号码是手机
			用户短消息的被叫号码。
Service_Id	10	Octet String	业务类型,是数字、字母和符号的组合。
TP_pid	1	Unsigned Integer	GSM 协议类型。详细解释请参考
11_piu	1		GSM03.40 中的 9.2.3.9
			GSM 协议类型。详细解释请参考
TP_udhi	1	Unsigned Integer	GSM03.40 中的 9.2.3.23, 仅使用 1 位, 右
			对齐

字段名	字节数	属性	描述
			信息格式
			0:ASCII 串
Meg Emt	1	Unsigned Integer	3: 短信写卡操作
Msg_Fmt	1	Offsigned integer	4: 二进制信息
			8: UCS2 编码
			15: 含 GB 汉字
Src_terminal_Id	21	Octet String	源终端 MSISDN 号码(状态报告时填为
Sic_terininai_id	21	Octet string	CMPP_SUBMIT 消息的目的终端号码)
			是否为状态报告
Registered_Delivery	1	Unsigned Integer	0: 非状态报告
			1: 状态报告
Msg_Length	1	Unsigned Integer	消息长度
Msg_Content	Msg_length	Octet String	消息内容
Reserved	8	Octet String	保留项

当 ISMG 向 SP 送交状态报告时,信息内容字段(Msg\_Content)格式定义如下:

表 8.11: 信息内容字段(Msg\_Content)格式定义

字段名	字节数	属性	描述
			信息标识
Msg_Id	8	Unsigned Integer	SP 提交短信(CMPP_SUBMIT)操作时,与 SP 相
			连的 ISMG 产生的 Msg_Id。
			发送短信的应答结果,含义与 SMPP 协议要求中
Stat	7	Octet String	stat 字段定义相同, 详见 "Stat 字段定义"。SP 根据
			该字段确定 CMPP_SUBMIT 消息的处理状态。
Submit time	10	Octot String	YYMMDDHHMM (YY 为年的后两位 00~99, MM:
Submit_time	10	Octet String	01~12, DD: 01~31, HH: 00~23, MM: 00~59)
Done_time	10	Octet String	YYMMDDHHMM
D 1 11 2	21	Octet String	目的终端 MSISDN 号码 (SP 发送 CMPP_SUBMIT
Dest_terminal_Id	Dest_terminal_Id 21		消息的目标终端)

字段名	字节数	属性	描述
SMSC_sequence	4	Unsigned Integer	取自SMSC发送状态报告的消息体中的消息标识。

表 8.12: Stat 字段定义

Message State	Final Message States	Description
DELIVERED	DELIVRD	Message is delivered to destination
EXPIRED	EXPIRED	Message validity period has expired
DELETED	DELETED	Message has been deleted.
UNDELIVERABLE	UNDELIV	Message is undeliverable
ACCEPTED	ACCEPTD	Message is in accepted state(i.e. has been manually read on behalf of the subscriber by customer service)
UNKNOWN	UNKNOWN	Message is in invalid state
REJECTED	REJECTD	Message is in a rejected state

### 注意:

- 1. 其中 ACCEPTED 为中间状态,网关若从短信中心收到后应丢弃,不做任何操作。
- 2. Stat 字段长度为 7 个字节, 填写时应填表一中 Final Message States 中的缩写形式, 如 状态为 DELIVERED 时填写 DELIVRD, 依此类推。
- 3. SP 等待状态报告缺省时间为 48 小时。

### CMPP\_DELIVER\_RESP 消息定义 (SP→ISMG)

表 8.13: CMPP\_DELIVER\_RESP 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
Msg_Id	8	Unsigned Integer	信息标识 (CMPP_DELIVER 中的 Msg_Id 字段)

字段名	字节数	属性	描述
			结果
			0: 正确
			1: 消息结构错
			2: 命令字错
			3: 消息序号重复
Result	1	Unsigned Integer	4: 消息长度错
			5: 资费代码错
			6: 超过最大信息长
			7: 业务代码错
			8: 流量控制错
			9~: 其他错误

### 8.4.6 SP 向 ISMG 发起删除短信 (CMPP\_CANCEL) 操作

CMPP\_CANCEL 操作的目的是 SP 通过此操作可以将已经提交给 ISMG 的短信删除, ISMG 将以 CMPP\_CANCEL\_RESP 回应删除操作的结果。

### CMPP\_CANCEL 消息定义 (SP→ISMG)

表 8.14: CMPP\_CANCEL 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
Msg_Id	8	Unsigned Integer	信息标识(SP 想要删除的信息标识)

## CMPP\_CANCEL\_RESP 消息定义 (ISMG $\rightarrow$ SP)

表 8.15: CMPP\_CANCEL\_RESP 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
Success_Id	1	Unsigned Integer	成功标识 0: 成功 1: 失败

### 8.4.7 链路检测 (CMPP\_ACTIVE\_TEST) 操作

本操作仅适用于通信双方采用长连接通信方式时用于保持连接。

CMPP\_ACTIVE\_TEST 定义 (SP→ISMG 或 ISMG→SP) 无消息体。

CMPP\_ACTIVE\_TEST\_RESP 定义 (SP→ISMG 或 ISMG→SP)

表 8.16: CMPP\_ACTIVE\_TEST\_RESP 定义

字段名	字节数	属性	描述
Reserved	1		

### 8.5 互联网短信网关 (ISMG) 之间的消息定义

网关之间互为客户/服务器,任一方都可在需要时建立连接进行数据传输。

### 8.5.1 源 ISMG 请求连接到目的 ISMG (CMPP\_CONNECT) 操作

消息定义同 CMPP\_CONNECT 消息定义和 CMPP\_CONNECT\_RESP 消息定义所述, 其中 Source\_Addr 填源网关代码。

### 8.5.2 源 ISMG 请求拆除到目的 ISMG 的连接(CMPP\_TERMINATE)操作

消息定义同 CMPP\_TERMINATE 消息定义和 CMPP\_TERMINATE\_RESP 消息定义所述。

#### 8.5.3 链路检测(CMPP\_ACTIVE\_TEST)操作

本操作仅用于通信双方采用长连接通信方式时保持连接。消息定义同CMPP\_CANCEL 消息定义和 1.1.1.1 CMPP\_CANCEL\_RESP 消息定义所述。

#### 8.5.4 源 ISMG 向目的 ISMG 转发短信 (CMPP\_FWD) 操作

CMPP\_FWD 操作的目的是源 ISMG 可以根据一定的路由策略将 SP 提交的短信、MO 状态报告、短信中心产生的状态报告、用户提交的短信转发到目的 ISMG,目的 ISMG以 CMPP\_FWD\_RESP 回应。

### CMPP\_FWD 定义 (ISMG→ISMG)

表 8.17: CMPP\_FWD 定义

字段名	字节数	属性	描述
Source_Id	6	Octet String	源网关的代码(右对齐, 左补0)
Destination_Id	6	Octet String	目的网关代码(右对齐, 左补0)
NodesCount	1	Unsigned Integer	经过的网关数量
			前转的消息类型
			0: MT 前转
Msg_Fwd_Type	1	Unsigned Integer	1: MO 前转
			2: MT 时的状态报告
			3: MO 时的状态报告
Msg_Id	8	Unsigned Integer	信息标识
Pk_total	1	Unsigned Integer	相同 Msg_Id 的消息总条数,从 1 开始
Pk_number	1	Unsigned Integer	相同 Msg_Id 的消息序号,从 1 开始
	1	Unsigned Integer	是否要求返回状态确认报告
Registered_Delivery			0: 不需要
Registered_Delivery			1: 需要
			2: 产生 SMC 话单
Msg_level	1	Unsigned Integer	信息级别
Service_Id	10	Octet String	业务类型
			计费用户类型字段
			0:对目的终端 MSISDN 计费;
Fee_UserType	1	Unsigned Integer	1:对源终端 MSISDN 计费;
ree_oser type	1	Onsigned integer	2: 对 SP 计费;
			3:表示本字段无效,对谁计费参见
			Fee_terminal_Id 字段。
		Unsigned Integer	被计费用户的号码(如本字节填空,则表示
Fee_terminal_Id	21		本字段无效,对谁计费参见 Fee_UserType
			字段。本字段与 Fee_UserType 字段互斥)

会にな	⇒±**	日本	44.44
字段名	字节数	属性	描述
TP_pid	1	Unsigned Integer	GSM 协议类型。详细是解释请参考
-1 ···		3 3 3 3 3 3	GSM03.40 中的 9.2.3.9
			GSM 协议类型。详细是解释请参考
TP_udhi	1	Unsigned Integer	GSM03.40 中的 9.2.3.23, 仅使用 1 位,右对
			齐
			信息格式
			0:ASCII 串
			3:短信写卡操作
Msg_Fmt	1	Unsigned Integer	
			8: UCS2 编码
			15: 含 GB 汉字
Msg_src	6	Octet String	信息内容来源(SP_Id, SP 的企业代码)
11109_010	2	Octet String	资费类别
			00: "短消息类型"为"发送", 对"计费用
			户号码"不计信息费,此类话单仅用于核
			减 SP 对称的信道费
FeeType			01:对"计费用户号码"免费
/1			02: 对"计费用户号码"按条计信息费
			03: 对"计费用户号码"按包月收取信息费
			04: 对"计费用户号码"的信息费封顶
			05: 对"计费用户号码"的收费是由 SP 实
			现
FeeCode	6	Octet String	资费代码(以分为单位)
Valid_Time	17	Octet String	有效期
At_Time	17	Octet String	定时发送的时间

字段名	字节数	属性	描述
			源号码
			1. MT 时为 SP 的服务代码, 即
			CMPP_SUBMIT 消息中的 Src_Id。
			2. MO 时为发送此消息的源终端 MSISDN
			号码。
Src_Id	21	Octet String	3. MT 状态报告时,可填空或填
			接收到短信的终端 MSISDN 号码,
			即对应 CMPP_SUBMIT 消息中的
			Dest_Terminal_Id。
			4. MO 状态报告时,可填空或填 SP 的服
			务代码,即 CMPP_DELIVER 中的 Dest_Id。
DestUsr_tl	1	Unsigned Integer	接收消息的用户数量
	21*DestU	Js <b>Qt</b> ltet String	目的号码
			1. MT 转发时为目的终端 MSISDN 号
			码,即对应 CMPP_SUBMIT 消息中的
			Dest_Terminal_Id。
			2. MO 转发时为 SP 的服务代码, 一般 4~6
Dest Id			位,或者是前缀为服务代码的长号码,该
2 000_10			号码是手机用户短消息的被叫号码。
			3. MT 状态报告时,可填空或填目的 SP
			的服务代码,即 CMPP_SUBMIT 消息中的
			Src_Id。
			4. MO 状态报告时,可填空或填发送短信
			的移动用户 MSISDN 号码。
Msg_Length	1	Unsigned Integer	消息长度
Msg_Content	Msg_leng	tlOctet String	消息内容
Reserve	8		保留

### 注意:

1. 对于包月的 SMC 消息,应由 ISMG 向 SP 返回成功与否的状态报告,格式同 CMPP\_DELIVER 消息定义,若成功回送 Stat 值为"DELIVRD",失败则回送 Stat 值"UNDELIV"。

2. 当转发消息为 MO 状态报告(MO 状态报告的产生见附录 1)时,信息内容字段(Msg\_Content)格式定义如下:

表 8.18: 信息内容字段 (Msg\_Content) 格式定义

字段名	字节数	属性	描述
Msg_Id	8	Unsigned Integer	信息标识(CMPP_Deliver 中的信息标识)
			SP的应答结果,CMPP_DELIVER_RESP中
Stat	7	Octet String	Result 为 0 时,填字符 DELIVRD, 其余值填
			REJECTD.
			YYMMDDHHMM (YY 为年的后两位
			00~99, MM: 01~12, DD: 01~31, HH:
CMPP_DELIVER_tin	nel0	Octet String	00~23, MM: 00~59)
			注:短信网关发出 CMPP_DELIVER 的时
			间。
			YYMMDDHHMM
CMPP_DELIVER_RE	SP <u>0</u> time	Octet String	注:短信网关收到 CMPP_DELIVER_RESP
			的时间。
Dest_Id	21	Reserved	目的 SP 的服务代码,左对齐。
Reserved	4		

#### 注意:

在 MO 流程中,若短信经 ISMG2 转发给与 SP 相连的 ISMG1, ISMG1 在给 SP 发送消息时可能存在四种情况:

- 1. 发送消息前连接断开;
- 2. 多次发送消息后没有接收到响应消息;
- 3. 发送消息后接收到错误的响应消息;
- 4. 发送消息后接收到正确的应答消息。

对上述这四种情况的处理描述如下:

- 1/2/3: ISMG1 在处理这三种情况的时候,向 ISMG2 发送 MO 状态报告,状态报告中的 stat 字段取值为 "REJECTD"。
- 4: ISMG1 在处理这种情况时,向 ISMG2 发送 MO 状态报告,其中 stat 字段取值 "DELIVRD"。

在 MT 流程中, MT 状态报告格式同 CMPP\_DELIVER 消息定义, 若 SP 发送的短信

经由 ISMG1 转发给 ISMG2, ISMG1 给 ISMG2 发送消息时可能存在四种情况:

- 1. 发送消息前连接断开;
- 2. 多次发送消息后没有接收到响应消息;
- 3. 发送消息后接收到错误的响应消息;
- 4. 发送消息后接收到正确的应答消息。

对上述这四种情况的处理描述如下:

- 1/2/3: ISMG1 在处理这三种情况的时候,向 SP 发送 MT 状态报告(如果 SP 要求状态报告),状态报告中的 stat 字段取值为 "REJECTD"。
- 4: ISMG1 在处理这种情况时,继续等待 ISMG2 返回状态报告。 随后, ISMG2 给 SMC 发送消息时可能存在四种情况:
- 1. 发送消息前连接断开;
- 2. 多次发送消息后没有接收到响应消息;
- 3. 发送消息后接收到错误的响应消息;
- 4. 发送消息后接收到正确的应答消息。

对这四种情况的处理描述如下:

- 1/2/3: ISMG2 在处理这三种情况的时候,向 SP 发送 MT 状态报告(如果 SP 要求状态报告),状态报告中的 stat 字段取值为 "REJECTD"。
- 4: ISMG2 在处理这种情况时,继续等待 SMC 返回状态报告。

#### CMPP\_FWD\_RESP 定义 (ISMG→ISMG)

表 8.19: CMPP\_FWD\_RESP 定义

字段名	字节数	属性	描述
Msg_Id	8	Unsigned Integer	信息标识(CMPP_FWD 中字段值)
Pk_total	1	Unsigned Integer	相同 Msg_Id 的消息总条数
Pk_number	1	Unsigned Integer	相同 Msg_Id 的消息序号

字段名	字节数	属性	描述
			结果
			0: 正确
			1: 消息结构错
	1	Unsigned Integer	2: 命令字错
			3: 消息序号重复
Result			4: 消息长度错
Result			5: 资费代码错
			6: 超过最大信息长
			7: 业务代码错
			8: 流量控制错
			9: 前转判断错 (此 SP 不应发往本 ISMG)
			10~: 其他错误

### 8.6 互联网短信网关 (ISMG) 与汇接网关 (GNS) 之间的消息定义

要求 ISMG 与 GNS 在信息交互时使用短连接的通信方式。ISMG 与 GNS 可互为客户/服务器。

# 8.6.1 ISMG 请求连接到 GNS 或 GNS 请求连接到 ISMG (CMPP\_CONNECT) 操作

消息定义同 CMPP\_CONNECT 消息定义和 CMPP\_CONNECT\_RESP 消息定义所述, 其中 Source\_Addr 填源网关代码,可能是 ISMG 代码或 GNS 代码。

# 8.6.2 ISMG 请求拆除到 GNS 的连接或 GNS 请求拆除到 ISMG 的连接(CMPP\_TERMINATE) 操作

消息定义同 CMPP\_TERMINATE 消息定义和 CMPP\_TERMINATE\_RESP 消息定义所述。

### 8.6.3 ISMG 向汇接网关查询 MT 路由 (CMPP\_MT\_ROUTE) 操作

CMPP\_MT\_ROUTE 操作用于 ISMG 不知道需要转发 MT 消息的路由时查询 GNS。GNS 以 CMPP\_MT\_ROUTE\_RESP 应答。

### CMPP\_MT\_ROUTE 消息定义 (ISMG→GNS)

表 8.20: CMPP\_MT\_ROUTE 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
Source_Id	6	Octet String	源网关代码
Terminal_Id	21	Octet String	目的终端 MSISDN 号码

### CMPP\_MT\_ROUTE\_RESP 消息定义 (GNS→ISMG)

表 8.21: CMPP\_MT\_ROUTE\_RESP 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
Route_Id	4	Unsigned Integer	路由编号(从0开始,由GNS统一分配)
Destination_Id	6	Octet String	目标网关代码
Gateway_IP	15	Octet String	目标网关 IP 地址
Gateway_port	2	Unsigned Integer	目标网关 IP 端口 (7890 或 7900
) Start_Id	6	Octet String	MT 路由起始号码段
End_Id	6	Octet String	MT 路由截止号码段
Area_code	4	Octet String	手机所属省代号
			结果
Result 1	1 Unsigned Integer	Unsigned Integer	0: 正常
			1: 没有匹配路由
		2: 这是最后1条路由	

### 8.6.4 ISMG 向汇接网关查询 MO 路由 (CMPP\_MO\_ROUTE) 操作

CMPP\_MO\_ROUTE 操作的目的是使 ISMG 当不知道需要转发 MO 消息的路由时可向 GNS 查询得到。GNS 以 CMPP\_MO\_ROUTE\_RESP 应答。

CMPP\_MO\_ROUTE 消息定义 (ISMG→GNS)

表 8.22: CMPP\_MO\_ROUTE 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
Source_Id	6	Octet String	源网关代码
SP_Code	21	Octet String	SP 的服务代码
Service Id	10	Octet String	请求的业务类型(此项适合全网服务内容,
Service_id			如爱心卡图片传情)
Service_Code	4	Unsigned Integer	请求的业务代码
			(如果未置Service_Id字段,此字段为空,如
			爱心卡图片传情 TPCQ1000—2000 对应某
			个网站的某些相应图片)

### CMPP\_MO\_ROUTE\_RESP 消息定义 (GNS→ISMG)

表 8.23: CMPP\_MO\_ROUTE\_RESP 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
Route_Id	4	Unsigned Integer	路由编号
Destination_Id	6	Octet String	目标网关代码
Gateway_IP	15	Octet String	目标网关 IP 地址
Gateway_port	2	Unsigned Integer	目标网关 IP 端口
SP_Id	21	Octet String	SP 的企业代码
			MO 路由起始业务代码
Start_code	4	Unsigned Integer	(如果未置请求的 Service_Id 字段,此字段
			为空)
			MO 路由截止业务代码
End_code	4	Unsigned Integer	(如果未置请求的 Service_Id 字段,此字段
			为空)
			结果
Result	1	Unsigned Integer	0: 正常
			1: 没有匹配路由
			2: 这是最后1条路由

### 8.6.5 ISMG 向汇接网关获取路由 (CMPP\_GET\_ROUTE) 操作

CMPP\_GET\_ROUTE 操作的目的是使 ISMG 可向 GNS 查询 MO 或 MT 时的路由信息。GNS 以 CMPP\_GET\_ROUTE\_RESP 消息回应。

CMPP\_GET\_ ROUTE 消息定义 (ISMG→GNS)

表 8.24: CMPP\_GET\_ ROUTE 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
Source_Id	6	Octet String	源网关代码
	2	Octet String	路由类型
Route_type			MO: MO路由
			MT: MT 路由
Last moute Id	4	Integra	已经接收的上一条路由编号(第1次发送
Last_route_Id	4	Integer	此请求时 Last_route_Id= -1)

### CMPP\_GET\_ ROUTE\_RESP 消息定义 (GNS→ISMG)

### 表 8.25: CMPP\_GET\_ROUTE\_RESP 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
Route_Id	4	Unsigned Integer	路由编号
Destination_Id	6	Octet String	目标网关代码
Gateway_IP	15	Octet String	目标网关 IP 地址
Gateway_port	2	Unsigned Integer	目标网关 IP 端口
SP Code	21	Octet String	SP 的服务代码(请求的路由类型 =MT 时,
SP_Code	21		此字段为空)
Service Id	10	Octet String	请求的业务类型(此项适合全网服务内容,
Service_id	10	Octet String	如爱心卡图片传情)
			请求的路由类型 =MO 时:起始业务代码
Start_code	4	Unsigned Integer	(如果未置 Service_Id 字段,此字段为空)
			请求的路由类型 =MT 时: 手机号码段的起
			始号码

字段名	字节数	属性	描述
			请求的路由类型 =MO 时:截止业务代码
End code	4		(如果未置 Service_Id 字段,此字段为空)
End_code	4	Unsigned Integer	请求的路由类型 =MT 时: 手机号码段的截
			止号码
Area codo	4	Octet String	手机所属省代码(请求的路由类型 =MO
Area_code	4		时,此字段为空)
			结果
Result	1 Unsigned I	II	0: 正常
Result		Onsigned integer	1: 没有匹配路由
			2: 这是最后1条路由

### 8.6.6 ISMG 向汇接网关更新 MT 路由 (CMPP\_MT\_ROUTE\_UPDATE) 操作

CMPP\_MT\_ROUTE\_UPDATE 操作的目的是使 ISMG 可向 GNS 更新 MT 路由信息。GNS 以 CMPP\_MT\_ROUTE\_UPDATE\_RESP 消息回应。

CMPP\_MT\_ROUTE\_UPDATE 消息定义 (ISMG→GNS)

表 8.26: CMPP\_MT\_ROUTE\_UPDATE 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
			0: 添加
Update_type	1	Unsigned Integer	1: 删除
			2: 更新
Route Id	4	Unsigned Integer	路由编号(若 update_type 为 0,即添加时,
Koute_Iu	4	Offsighed integer	此字段为零)
Destination_Id	6	Octet String	目标网关代码
Gateway_IP	15	Octet String	目标网关 IP 地址
Gateway_port	2	Unsigned Integer	目标网关 IP 端口
Start_Id	6	Octet String	MT 路由起始号码段
End_Id	6	Octet String	MT 路由截止号码段
Area_code	4	Octet String	手机所属省代码

### CMPP\_MT\_ROUTE\_UPDATE\_RESP 消息定义 (GNS→ISMG)

表 8.27: CMPP\_MT\_ROUTE\_UPDATE\_RESP 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
Result	1	Unsigned Integer	<ul><li>0:数据合法,等待核实</li><li>1:数据不合法</li></ul>

### 8.6.7 ISMG 向汇接网关更新 MO 路由 (CMPP\_MO\_ROUTE\_UPDATE) 操作

CMPP\_MO\_ROUTE\_UPDATE 操作的目的是使 ISMG 可向 GNS 更新 MO 路由信息。 GNS 以 CMPP\_MO\_ROUTE\_UPDATE\_RESP 消息回应。

CMPP\_MO\_ROUTE\_UPDATE 消息定义 (ISMG→GNS)

表 8.28: CMPP\_MO\_ROUTE\_UPDATE 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
			0: 添加
Update_type	1	Unsigned Integer	1: 删除
			2: 更新
Route_Id	4	Unsigned Integer	路由编号(若 update_type 为 0,即添加时,
Koute_Iu	4	Offsighed integer	此字段为零)
Destination_Id	6	Octet String	目标网关代码
Gateway_IP	15	Octet String	目标网关 IP 地址
Gateway_port	2	Unsigned Integer	目标网关 IP 端口
SP_Code	21	Octet String	SP 的服务号码
			请求的业务类型(此项适合全网服务内容,
Service_Id	10	Octet String	如爱心卡图片传情,如该路由不包含此业
			务,此字段为空)
Start and	4	Unsigned Integer	MO 路由起始业务代码(如果未置请求的
Start_code	4		Service_Id 字段,此字段为空)
End_code	4	TT . 1T .	MO 路由截止业务代码(如果未置请求的
Ena_code	4	Unsigned Integer	Service_Id 字段,此字段为空)

### CMPP\_MO\_ROUTE\_UPDATE\_RESP 消息定义 (GNS→ISMG)

表 8.29: CMPP\_MO\_ROUTE\_UPDATE\_RESP 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
Result	1	Unsigned Integer	0: 数据合法,等待核实 1: 数据不合法

# 8.6.8 汇接网关向 ISMG 更新 MT 路由 (CMPP\_PUSH\_MT\_ROUTE\_UPDATE) 操作

CMPP\_PUSH\_MT\_ROUTE\_UPDATE 操作的目的是使 GNS 可向 ISMG 更新 MT 路由信息。ISMG 以 CMPP\_PUSH\_MT\_ROUTE\_UPDATE\_RESP 消息回应。

CMPP\_PUSH\_MT\_ROUTE\_UPDATE 消息定义 (GNS→ISMG)

表 8.30: CMPP\_PUSH\_MT\_ROUTE\_UPDATE 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
			0: 添加;
Update_type	1	Unsigned Integer	1: 删除;
			2: 更新
Route_Id	4	Unsigned Integer	路由编号
Destination_Id	6	Octet String	目标网关代码
Gateway_IP	15	Octet String	目标网关 IP 地址
Gateway_port	2	Unsigned Integer	目标网关 IP 端口
Start_Id	6	Octet String	MT 路由起始号码段
End_Id	6	Octet String	MT 路由截止号码段
Area_code	4	Octet String	手机所属省代码

CMPP\_PUSH\_MT\_ROUTE\_UPDATE\_RESP 消息定义(ISMG→GNS)

表 8.31: CMPP\_PUSH\_MT\_ROUTE\_UPDATE\_RESP 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
Result	1	Unsigned Integer 0: 成功更改 1: 更改失败	0: 成功更改
Result	1		1: 更改失败

# 8.6.9 汇接网关向 ISMG 更新 MO 路由 (CMPP\_PUSH\_MO\_ROUTE\_UPDATE) 操作

CMPP\_PUSH\_MO\_ROUTE\_UPDATE 操作的目的是使 GNS 可向 ISMG 更新 MO 路由信息。ISMG 以 CMPP\_PUSH\_MO\_ROUTE\_UPDATE\_RESP 消息回应。

CMPP\_PUSH\_MO\_ROUTE\_UPDATE 消息定义 (GNS→ISMG)

表 8.32: CMPP\_PUSH\_MO\_ROUTE\_UPDATE 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
			0: 添加;
Update_type	1	Unsigned Integer	1: 删除;
			2: 更新
Route_Id	4	Unsigned Integer	路由编号
Destination_Id	6	Octet String	目标网关代码
Gateway_IP	15	Octet String	目标网关 IP 地址
Gateway_port	2	Unsigned Integer	目标网关 IP 端口
SP_Code	21	Octet String	SP 的服务号码
			请求的业务类型(此项适合全网服务内容,
Service_Id	10	Octet String	如爱心卡图片传情,如该路由不包含此业
			务,此字段为空)
Start_code	4	Unsigned Integer	MO 路由起始业务代码(如果未置请求的
Start_code	4	Unsigned Integer	Service_Id 字段,此字段为空)
End_code	4	Unsigned Integer	MO 路由截止业务代码(如果未置请求的
Ena_code	4	Onsigned integer	Service_Id 字段,此字段为空)

CMPP\_PUSH\_MO\_ROUTE\_UPDATE\_RESP 消息定义 (ISMG→GNS)

表 8.33: CMPP\_PUSH\_MO\_ROUTE\_UPDATE\_RESP 消息定义

字段名	字节数	属性	描述
Result	1	0: 成功更改	0: 成功更改
Result	1	Unsigned Integer	1: 更改失败

# 8.7 系统定义

### 8.7.1 Command\_ld 定义

表 8.34: Command\_Id 定义

消息	Command_Id 值	说明
CMPP_CONNECT	0x00000001	请求连接
CMPP_CONNECT_RESP	0x80000001	请求连接应答
CMPP_TERMINATE	0x00000002	终止连接
CMPP_TERMINATE_RESP	0x80000002	终止连接应答
CMPP_SUBMIT	0x00000004	提交短信
CMPP_SUBMIT_RESP	0x80000004	提交短信应答
CMPP_DELIVER	0x00000005	短信下发
CMPP_DELIVER_RESP	0x80000005	下发短信应答
CMPP_QUERY	0x00000006	发送短信状态查询
CMPP_QUERY_RESP	0x80000006	发送短信状态查询应答
CMPP_CANCEL	0x00000007	删除短信
CMPP_CANCEL_RESP	0x80000007	删除短信应答
CMPP_ACTIVE_TEST	0x00000008	激活测试
CMPP_ACTIVE_TEST_RESP	0x80000008	激活测试应答
CMPP_FWD	0x00000009	消息前转
CMPP_FWD_RESP	0x80000009	消息前转应答
CMPP_MT_ROUTE	0x00000010	MT 路由请求
CMPP_MT_ROUTE_RESP	0x80000010	MT 路由请求应答
CMPP_MO_ROUTE	0x00000011	MO 路由请求

消息	Command_Id 值	说明
CMPP_MO_ROUTE_RESP	0x80000011	MO 路由请求应答
CMPP_GET_ROUTE	0x00000012	获取路由请求
CMPP_GET_ROUTE_RESP	0x80000012	获取路由请求应答
CMPP_MT_ROUTE_UPDATE	0x00000013	MT 路由更新
CMPP_MT_ROUTE_UPDATE_RESP	0x80000013	MT 路由更新应答
CMPP_MO_ROUTE_UPDATE	0x00000014	MO 路由更新
CMPP_MO_ROUTE_UPDATE_RESP	0x80000014	MO 路由更新应答
CMPP_PUSH_MT_ROUTE_UPDATE	0x00000015	MT 路由更新
CMPP_PUSH_MT_ROUTE_UPDATE_RESP	0x80000015	MT 路由更新应答
CMPP_PUSH_MO_ROUTE_UPDATE	0x00000016	MO 路由更新
CMPP_PUSH_MO_ROUTE_UPDATE_RESP	0x80000016	MO 路由更新应答

### 8.8 MO 状态报告的产生

为解决 MO 业务计费及使源网关获知 SP 对转发的 MO 消息的接收状态,现要求网关处理流程如下图所示:

- 1. 用户提交短信到 SMSC;
- 2. SMSC 给用户返回提交短信的应答,让用户知道短信发送成功与否,如果该处失败,则 SMSC 不再进行下述的流程;
- 3. SMSC 通过 SMPP 消息 DELIVER\_SM 把短信发送给 ISMG1;
- 4. ISMG1 以 DELIVER\_SM\_RESP 消息应答给 SMSC;
- 5. ISMG1 根据用户发送的短消息中目的 SP 服务代码查询路由后转发给 ISMG2;
- 6. ISMG2 发送 CMPP\_FWD\_RESP 消息应答;
- 7. SP对 ISMG2将用户的短信提交给SP;
- 8. ISMG2 发送提交应答;
- 9. 为保证 ISMG1 获知 SP 的接收情况,此时 ISMG2 应产生一个状态报告转发给 ISMG1;
- 10. ISMG1 收到此状态报告后发送转发应答响应;

目的网关用于向源网关通知 SP 接收情况的状态报告时, CMPP\_FWD 消息中 Msg\_Fwd\_Type 值为 3,表示 MO 的状态报告,信息内容字段(Msg\_Content)格式定义如下:

表 8.35: 信息内容字段(Msg\_Content)格式定义

字段名	字节数	属性	描述
Msg_Id	8	Unsigned Integer	信息标识(CMPP_DELIVER中的信息标识)
			SP的应答结果,CMPP_DELIVER_RESP中
Stat	7	Octet String	Result 值的字符表示,左对齐。Result 为 0
			时,填字符 DELIVRD,其余值填 REJECTD
			YYMMDDHHMM(YY 为年的后两位 00-
			99, MM: 01-12, DD: 01-31, HH: 00-23,
CMPP_Deliver_time	10	Octet String	MM: 00-59)
			注:短信网关发出 CMPP_DELIVER 的时
			间。
			YYMMDDHHMM
CMPP_Deliver_RESP	_ttitone	Octet String	注:短信网关收到 CMPP_DELIVER_RESP
			的时间。
Dest_Id	21	Octet String	目的 SP 的服务代码,左对齐。
Reserved	4	Reserved	

# 8.9 修订历史

版本号	时间	主要内容或重大修改
CMPP V1.2.1	2001.6	

版本号	时间	主要内容或重大修改
//X/T- J	H11H1	1. 修改了 Msg_Id 的生成算法;
		2. 明确了有关短信群发的问题;
		3. CMPP_MO_ROUTE_RESP 中的 SP_CODE 改为
		SP_Id (SP企业代码);
		4. ISMG与GNS交互的消息中Area_Code含义定义为
		省代码,用省会城市区号表示;
		5. 对 Service_Id 字段的要求放宽,可以是数字、字母
		和符号的组合;
		6. 明确 Dest_terminal_Id 字段允许在用户终端号码前
		加 "86" 或 "+86";
		7. 规定网关 SP 之间、网关之间消息发送等待确认时
C) (DD VIA o		间暂定为60秒,超过则认为超时需要重发两次;
CMPP V2.0	2002.4	8. 规定了对于包月的 SMC 消息,应向 SP 返回成功与
		否的状态报告,若成功 Stat 值为 DELIVRD,失败 Stat
		值为 UNDELIV;
		9. 明确状态报告中 ACCEPTED 为中间状态,网关收
		到后应丢弃不做任何操作;
		10. 修改了 CMPP_ACTIVE_TEST_RESP 的消息格式;
		11. 增加了 MO 状态报告的格式、流程;
		12. 在缩略语中增加了一些定义,改正了一些文字上
		前后不一致的地方,进行了版面调整;
		13. 增加了网关在异常情形下的 MO/MT 状态报告的
		产生机制;
		14. 对原协议中的端口号作了重新规定。

# Part II

# 短信平台接口说明

# Chapter 9

# 普通短信发送

本文档主要定了短信平台对用户开放的主要接口和定义,可以用来在短信验证码通 道的基础上开发短信验证码管理系统。

- 验证码收取时间 如果验证码收取时间过长,用户可能放弃注册并造成流失。
- 短信通道质量如果短信通道质量不稳定,可能会导致短信无法正常发送。
- 短信拦截
   如果短信通道发送大量垃圾短信,那么正常短信也可能被安全软件和防火墙标记为垃圾短信。

用户可通过 HTTP 的 GET 和 POST 方式提交短信发送请求,并实现节日祝福、订票管理、物流管理、订房管理、缴费通知、注册验证码和账户额度变更通知等。

- 端口号:10690092+/10690529+((1-2 位) 或 (3-4 位) 或 (5-6 位))
- 提交速度 500 条/秒
- 用户可以自主签名
- 支持长短信 (500 字以内)
- 支持黑名单管理
- 用户可以自己选择发送时间, (24 小时全天候发送)

用户基于提供 CMPP、HTTP、API 等接口进行二次开发,可以用于 APP 注册、用户 提醒、票务物流等应用。

表 9.1: 短信通道

特性	说明	备注	
<b>光</b>		正常的号码都可以收到。非正常号码(例	
送达率		如空号、停机号和移动黑名单)无法接通。	
	是否可查询已发送的短信号码	可查询短信发送号码及内容;	
短信记录查询	及内容;	可查询发送每个号码的状态(成功,失败	
超信比水重明	是否可显示送达情况(成功或失	的可详细查询到是否是空号,停机号,黑	
	败);	名单,还是无法接通的号码)	
短信回复	是否支持回复,是否支持回复内	支持回复并可查询	
应信凹发	容查询;		
	移动:	   客户独享通道三网合一: 10690092xxx(	
输出号码端口	联通:	三位用户方使用)	
	电信:	三世用),万使用)	
	发送不成功的号码是否可导出;	如果因平台系统技术原因导致发送到达率	
短信发送失败	能否再次发送短信,是否需要其	低至 95%,由短信通道免费导出失败号码	
	他渠道再次发送;	并免费二次发送	
付款要求	先付费充值还是先充值后付款	提前付费充值	
日和台自归泰		短信通道提供移动直连原始账户密码,用	
号码信息保密		户方进行密码修改	

### 9.1 短信提交地址

短信可以提交不超过50000个手机号码,每个号码用英文逗号间隔。

URL 地址为: http://IP:PORT/msg/HttpBatchSendSM1。

例如,如果 IP 为 222.73.117.158, PORT 默认为 80,因此处理用户发送的短信发送请

求的 URL 地址就是: http://222.73.117.158:80/msg/HttpBatchSendSM

### 9.2 短信提交参数定义

¹其中 IP:PORT 为服务部署的地址和端口。

表 9.2: 参数定义

序号	参数	说明
1	account	必填参数。用户账号
2	pswd	必填参数。用户密码
3	mobile	必填参数。合法的手机号码,号码间用英文逗号分隔
		必填参数。短信内容,短信内容长度不能超过585个字符。使用
4	mea	URL 方式编码为 UTF-8 格式。
4	msg	短信内容超过70个字符(企信通是60个字符)时,会被拆分成
		多条,然后以长短信的格式发送。
5	needstatus	必填参数。是否需要状态报告,取值 true 或 false。
3	necustatus	true,表明需要状态报告;false 不需要状态报告
		可选参数。用户订购的产品 id, 不填写(针对老用户)系统采用
6	product	用户的默认产品,用户订购多个产品时必填,否则会发生计费
		错误。
7	extno	可选参数,扩展码,用户定义扩展码,3位

### 9.3 短信提交响应

用户短信通过 http 请求提交到服务器后,服务器返回响应码,响应码的格式如下:

resptime,respstatus
msgid

### 9.3.1 格式说明

短信提交响应分为两行,第一行为响应时间和状态,第二行为服务器给出提交 msgid。 无论发送的号码是多少,一个发送请求只返回一个 msgid,如果响应的状态不是 "0", 则没有 msgid 即第二行数据。(每行以换行符 (0x0a, 即\n) 分割)。

### 9.3.2 示例

• 提交成功

20110725160412,0 1234567890100 响应时间为 20110725160412,响应状态为 0 表明那个成功提交到服务器; 1234567890100 为返回的 msgid,这个工状态报告匹配时使用。

• 提交失败

20110725160412,101

### 9.3.3 响应状态值说明

表 9.3: 响应状态值说明

代码	说明
0	提交成功
101	无此用户
102	密码错
103	提交过快(提交速度超过流速限制)
104	系统忙(因平台侧原因,暂时无法处理提交的短信)
105	敏感短信 (短信内容包含敏感词)
106	消息长度错(>536 或 <=0)
107	包含错误的手机号码
108	手机号码个数错(群发 >50000 或 <=0; 单发 >200 或 <=0)
109	无发送额度(该用户可用短信数已使用完)
110	不在发送时间内
111	超出该账户当月发送额度限制
112	无此产品,用户没有订购该产品
113	extno 格式错(非数字或者长度不对)
115	自动审核驳回
116	签名不合法,未带签名(用户必须带签名的前提下)
117	IP 地址认证错,请求调用的 IP 地址不是系统登记的 IP 地址
118	用户没有相应的发送权限
119	用户已过期

### 9.4 注意事项

用户群发短信如果有审核的限制,则客户的短信必须经过管理人员的审核,审核通过后才能被提交到行业网关进行短信实际发送。

用户群发短信必须满足手机号码最低个数的限制,低于系统设定的群发最小手机号码数,则该提交请求会被拒绝,响应码为 108。

### 9.5 短信发送例子

http://222.73.117.158/msg/HttpBatchSendSM?account=jiekou-clcs-08&pswd=Tch123456&mobile= 18916626442&msg=【萌萌搭】尊敬的用户您好,您的注册验证码是: 1131,请完成注册 &needstatus=true

其中,这里的 IP 地址 222.73.117.158 需要根据系统部署的实际地址填写。

# Chapter 10

# 状态报告推送

如果管理员设置用户账户需要状态报告,并且也配置了账户的状态报告接收地址,则用户可以接收到其发送短信的状态报告。用户侧启动一个HTTP服务用于接收状态报告。

### 10.1 参数定义

表 10.1: 状态报告参数定义

序号	参数	说明
	magairran	接收状态报告验证的用户名(不是账户名),是按照用户要求配
1	1 receiver	置的名称,可以为空
2	pswd	接收状态报告验证的密码,可以为空
3	msgid	提交短信时平台返回的 msgid,参见短信提交后返回的响应码
		格式 YYMMDDhhmm, 其中 YY= 年份的最后两位(00-99), MM=
4	4 reportTime	月份 (01-12), DD= 日 (01-31), hh= 小时 (00-23), mm= 分钟
		(00-59)
5	mobile	单一的手机号码
6	status	状态报告数值

### 10.2 状态报告值

状态报告的值即 status 后面的数据,如下表所示:

表 10.2: 状态报告值

状态值(字符串)	说明
DELIVRD	短消息转发成功
EXPIRED	短消息超过有效期
UNDELIV	短消息是不可达的
UNKNOWN	未知短消息状态
REJECTD	短消息被短信中心拒绝
DTBLACK	目的号码是黑名单号码
ERR:104	系统忙
REJECT	审核驳回
其他	网关内部状态

### 10.3 示例

其中, pushUrl 为用户启动的服务地址。

# Chapter 11

# 额度查询

### 11.1 接口地址

http://IP:PORT/msg/QueryBalance 其中 IP:PORT 为服务部署的地址和端口。 IP 为 222.73.117.158, PORT 默认为 80。

### 11.2 参数定义

表 11.1: 额度查询接口参数定义

序号	参数	说明
1	account	必填参数。用户账号
2	pswd	必填参数。用户密码

## 11.3 提交响应

20130303180000,0 1234567,1000 1234531,2000

第一行显示返回额度时的时间, 提交响应值。

第二行开始,每一行显示一个产品 ID 及其额度,有多少个产品显示多少行。

# 11.4 提交响应值

表 11.2: 提交响应值

状态值 (字符串)	说明
0	成功
101	无此用户
102	密码错
103	查询过快(30 秒查询一次)

# 11.5 示例

http://222.73.117.158/msg/QueryBalance?account=1111111&pswd=123456

# 充值接口

### 12.1 接口地址

http://IP:PORT/msg/Recharge

其中 IP:PORT 为服务部署的地址和端口。 IP 为 222.73.117.158, PORT 默认为 80.

# 12.2 参数定义

表 12.1: 充值接口参数定义

序号	参数	说明		
1	username	账号,线下约定		
2	password	密码,内容为 md5(username+secretkey+timestamp)。		
		secretkey 线下约定		
3	timestamp	时间戳,格式:yyyyMMddHHmmss,如 20130408145521		
4	operator	操作人员		
	account	充值账号(即平台中的用户名),des 加密后 base64 编码,特殊符		
5		号需使用 URLEncode。		
		des 密钥线下约定		
6	fee	充值金额 (正整数)		
7	type	充值类型(1、增加; 2、扣除)		

序号	参数	说明
8	productid	本参数可选。接口中携带本参数,则平台对用户进行产品预定 购和订购,将所有金额换算为该产品的条数。 产品 id 只能带一个。

### 12.3 提交响应

20130303180000,0

显示返回响应的时间,提交响应值。

#### 12.4 提交响应值

状态报告的值即 status 后面的数据,如下表所示:

表 12.2: 提交响应值

代码	说明	
0	成功	
201	缺少参数	
202	校验失败,账号、密码、IP、时间戳错	
203	充值账号不存在	
204	金额不足,无法扣除 参数格式错	
205		
206	产品 ID 不存在	

### 12.5 示例

http://222.73.117.158/msg/Recharge?username=123456&password=4725ff06026bc3c703736aa9a2a15e50&timestamp=20130408105900&operator=user1&account=LW4Zjb8d0ww%3D&fee=1000&type=1

账号是 123456, 密码是 123456, 时间戳是 20130408105900, 操作人员是 user1, 充值账号是 jishu01, des 密钥是 12345678, 充值金额是 1000元, 类型为增加。

DES 加密方式为: DES/CBC/PKCS5Padding。Jishu01 加密后的值是 LW4Zjb8dOww=,

使用 Get 方式提交时需要进行 URLEncode。

# 开户接口

# 13.1 接口地址

http://IP:PORT/msg/UserManage

# 13.2 参数定义

表 13.1: 开户接口参数定义

序号	参数	说明		
1	username	账号,线下约定,本次操作的用户名		
2	password	密码,内容为md5(username+secretkey+timestamp), secretkey		
2		线下约定		
3	timestamp	时间戳,格式:yyyyMMddHHmmss,如 20130408145521		
4	operator	操作人员 增加、删除用户信息 0-增加 1-删除		
5	action			
6	account	增加的用户名账号(即平台中的用户名),des 加密后 base64		
0	account	编码,特殊符号需使用 URLEncode,des 密钥线下约定		
7	ac_password	用户密码,密码强度需符合平台现有强度规定。		
,		该字段需要加密,加密方式同 account 字段		
8	type 用户类型, 1-普通用户, 2-代理商			
9	true_name	e 企业名称		

序号	参数	说明		
10	contact_mobile	联系人电话		
11	send_hour	发送时段, 开始时段和结束时段, 使用逗号分隔, 例如: 8,21		
12	need_audit	是否需要审核 1-是 0 -否		
	send_type	发送权限: H: 单发接口 B: 群发接口 W: WEB 发送 V: 变		
13		量短信接口 P: 群发包接口。		
13		如:BW 表示用户有群发接口和 WEB 发送权限,HBV 表示		
		用户有群发、单发、变量短信接口权限		
14	need_reportmo	是否需要状态报告和 MO。0 - 不需要 1- 需要		
15	extno	扩展码		
16	signature	签名		
17	fee_back	是否自动返回额度0-否1-是		
18	force_signature	用户自己签名的前提下,是否检查签名。1-是,0-否		
19	anti_phshing	是否实施反钓鱼策略0-否1-是		
20	self_subscribe	是否可以自订购0-否1-是		
	product_list	预订购产品列表,内容为以逗号分隔的 productid,例		
21		如 10001101,100002210 表明用于预定购了 10001101 及		
		100002210 两个产品		
22	web_client_ip	WEB 登录绑定地址		
23	http_client_ip	接口调用绑定地址		
24	sms_check	是否使用登录短信校验码0-否1-是		
25	expired_date	用户账号过期日期,格式 yyyyMMdd		

新增和修改用户时,用户信息字段都需要。删除用户时只需要 account 字段。

# 13.3 提交响应

20130303180000,305,密码格式错误

显示返回响应的时间,提交响应值,错误描述。

20130303180000,0

响应值为0时没有错误描述。内容编码为UTF-8编码。

# 13.4 提交响应值

表 13.2: 提交响应值

Г			
状态值(字符串)	说明		
0	成功		
301	缺少参数		
302	校验失败,账号、密码、IP、时间戳错		
303	删除时用户不存在/开户时用户已存在		
304	扩展码已存在		
305	参数错		
306	产品不存在		

# 附录

#### 变量短信接口:

http://222.73.117.158/msg/HttpVarSM?account=lanren&pswd=Lr123123

&msg=【懒人旅行】尊敬的懒人旅行会员,您于 {\$var} 预订的 {\$var}, {\$var} 张,订单号: {\$var} 已取消成功,如非本人操作,欢迎致电 39990411 咨询。&params=13641892268,2015-01-01,成园温泉山庄门票,2,AC20150127&needstatus=true

# Part III SMS API 使用说明

# 短信发送接口

```
短信发送接口,最多可以一次提交50000个手机号码。
```

#### 接口的参数:

- uri 应用地址,类似于 http://ip:port/msg/ (例如 http://192.168.1.2/msg/)
- account 账号
- pswd 密码
- mobiles 手机号码,多个号码使用",分割
- content 短信内容
- needstatus 是否需要状态报告,需要 true,不需要 false
- product 产品 ID
- extno 扩展码,最多可以扩展 6 位 接口的返回值定义参见《短信平台接口说明》

```
<?php
session_start();
function postSMS($mobiel,$data)
{
    $post_data = array();
    $post_data['account'] = iconv('GB2312', 'GB2312', "jiekou-clcs-06");
    $post_data['pswd'] = iconv('GB2312', 'GB2312', "Tch147369");</pre>
```

```
//$post_data['ContentType'] = iconv('GB2312', 'GB2312', "15");
 $post_data['mobile'] = $mobiel;//iconv('GB2312', 'UTF-8',"15821162098");
 $post_data['msg']=mb_convert_encoding("$data",'UTF-8',
     'GB2312');//iconv('GB2312', 'UTF-8',"123456");
 //$post_data['dtime'] = date("Y-m-d H:i:s");
 //$post_data['submit'] = iconv('GB2312', 'UTF-8', "submit");
 $url='http://222.73.117.158/msg/HttpBatchSendSM?';
 $o="";
 foreach ($post_data as $k=>$v)
   $o.= "$k=".urlencode($v)."&";
 }
 $post_data=substr($0,0,-1);
 //echo($post_data);
 $ch = curl_init();
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);
 //为了支持cookie
 //curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, 'cookie.txt');
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
 $result = curl_exec($ch);
 curl_close($ch);
$phone=$_POST["phone"];
echo $phone;
if(empty($phone)){
 echo "no";
}
else
 $code=rand(10000,99999);
 $data="你好, 验证码为: ".$code;
 postSMS($phone,$data);
}
?>
```

#### 15.1 PHP

```
短信发送接口的示例如下:
/*@api PHP对接短信接口
*/
class api{
function __contruct(){
 // 设置短信验证码
 $code=rand(100000,000000);
 $data="您好, 您的验证码是" . $code;
 // 发送短信
 $post_data=array();
 $post_data['account'] = 'jiekou-clcs-08'; // 发送短信的用户帐号
 $post_data['pswd']='Tch123456'; // 发送短信的用户密码
 $post_data['mobile']='18916626442'; //
 $post_data['needstatus']='true'; // 需要状态报告
 $post_data['msg']=mb_convert_encoding($data,'UTF-8','UTF-8');
 $url='http://222.73.117.158/msg/HttpBatchSendSM?';
 $o="";
 foreach($post_data as $k=>$key){
   $o.="$k=".urlencode($v)."&";
 $post_data=substr($0,0,-1);
 $ch=curl_init();
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER,0);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); //屏蔽界面输出
 $result=curl_exec($ch);
 echo $result;
}
$api = new api(); //调用api
```

```
\begin{lstlisting}[language=PHP]
//1.生成随机数
code = rand(100000,999999);
$data ="您好! 验证码是: " . $code ;
$_SESSION['code'] = $code;
//2.发送短信
$post_data = array();
$post_data['account'] = iconv('GB2312', 'GB2312', "询问对接人");
$post_data['pswd'] = iconv('GB2312', 'GB2312',"询问对接人");
$post_data['mobile'] =" 18916626442";
$post_data['msg']=mb_convert_encoding("$data",'UTF-8', 'auto');
$url='http://222.73.117.158/msg/HttpBatchSendSM?';
foreach ($post_data as $k=>$v)
  $o.= "$k=".urlencode($v)."&";
}
$post_data=substr($0,0,-1);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
$result = curl_exec($ch);
//3. 验证功能
$phone =trim($_POST['phone']);
$code = $_POST['code'];
if ( empty( $phone ) || empty( $code ) )
 Echo "<script
```

```
language=javascript>alert('输入不完整!');history.back(1);</script>";
}
if ($code!=$_SESSION['code'])
{
    Echo "<script
        language=javascript>alert('验证码错误!');history.back(1);</script>";
}
```

#### 15.2 Java

```
import com.bcloud.msg.http.HttpSender;
public class HttpSenderTest {
 public static void main(String[] args) {
   String uri = "http://222.73.117.158/msg/";//应用地址
   String account = "询问对接人";//账号
   String pswd = "询问对接人";//密码
   String mobiles =
      "13800210021,13800138000";//手机号码,多个号码使用","分割
   String content =
      "亲爱的用户,您的验证码是123456,5分钟内有效。";//短信内容
   boolean needstatus = true;//是否需要状态报告,需要true,不需要false
   String product = null;//产品ID
   String extno = null;//扩展码
   try {
    String returnString = HttpSender.batchSend(uri, account, pswd,
       mobiles, content, needstatus, product, extno);
    System.out.println(returnString);
    //TODO 处理返回值,参见HTTP协议文档
   } catch (Exception e) {
    //TODO 处理异常
    e.printStackTrace();
   }
 }
}
```

#### 15.3 AJAX

### 15.4 Python