1、RocketMQ介绍

1.1. 简介

RocketMQ 是一款分布式、队列模型的消息中间件,具有以下特点:

能够保证严格的消息顺序 提供丰富的消息拉取模式 高效的订阅者水平扩展能力 实时的消息订阅机制 亿级消息堆积能力选用理由:

- 强调集群无单点,可扩展,任意一点高可用,水平可扩展。
- 海量消息堆积能力,消息堆积后,写入低延迟。
- 支持上万个队列
- 消息失败重试机制
- 消息可查询
- 开源社区活跃
- 成熟度(经过双十一考验)

1.2. 关键概念

1.2.1. 主题与标签


主题Tpoic:第一级消息类型,书的标题标签Tags:第二级消息类型,书的目录,可以基于Tag做消息过滤

例如:

主题:订单交易

标签:订单交易-创建订单交易-付款订单交易-完成

1.2.2. 发送与订阅群组



生产组:用于消息的发送。

消费组:用于消息的订阅处理。

生产组和消费组,方便扩缩机器,增减处理能力,集群组的名字,用于标记用途中的一员。每次只会随机的发给每个集群中的一员。

2、RocketMQ集群方式

推荐的几种 Broker 集群部署方式,这里的Slave 不可写,但可读,类似于 Mysql 主备方式。

2.1.单个 Master

这种方式风险较大,一旦Broker 重启或者宕机时,会导致整个服务不可用,不建议线上环境使用。

2.2.多 Master 模式

一个集群无 Slave, 全是 Master, 例如 2 个 Master 或者 3 个 Master

优点:配置简单,单个Master 宕机或重启维护对应用无影响,在磁盘配置为 RAID10 时,即使机器宕机不可恢复情况下,由与 RAID10 磁盘非常可靠,消息也不会丢(异步刷盘丢失少量消息,同步刷盘一条不丢)

。性能最高。

缺点:单台机器宕机期间,这台机器上未被消费的消息在机器恢复之前不可订阅,消息实时性会受到受到影响。

先启动 NameServer

在机器 A, 启动第一个 Master

在机器 B, 启动第二个 Master

2.1. 多 Master 多 Slave 模式, 异步复制

每个 Master 配置一个 Slave,有多对Master-Slave, HA

采用异步复制方式,主备有短暂消息延迟,毫秒级。 优点:即使磁盘损坏,消息丢失的非常少,且消息实时性不会受影响,因为 Master 宕机后,消费者仍然可以从 Slave

消费,此过程对应用透明。不需要人工干预。性能同多 Master 模式几乎一样。 缺点:Master 宕机,磁盘损坏情况,会丢失少量消息。

先启动 NameServer

在机器 A, 启动第一个 Master

在机器 B , 启动第二个 Master

在机器 C, 启动第一个 Slave

在机器 D, 启动第二个 Slave

2.2. 多 Master 多 Slave 模式,同步双写

每个 Master 配置一个 Slave,有多对Master-Slave, HA

采用同步双写方式,主备都写成功,向应用返回成功。

优点:数据与服务都无单点,Master宕机情况下,消息无延迟,服务可用性与 数据可用性都非常高

缺点:性能比异步复制模式略低,大约低 10%左右,发送单个消息的 RT

会略高。目前主宕机后,备机不能自动切换为主机,后续会支持自动切换功能。

先启动 NameServer

在机器 A, 启动第一个 Master

在机器 B, 启动第二个 Master

在机器 C, 启动第一个 Slave

在机器 D, 启动第二个 Slave

以上 Broker 与 Slave 配对是通过指定相同的brokerName 参数来配对,Master 的 Brokerld 必须是 0,Slave 的Brokerld 必须是大与 0 的数。另外一个 Master 下面可以挂载多个 Slave,同一 Master 下的多个 Slave通过指定不同的 Brokerld 来区分。

3、RocketMQ部署【双Master方式】

3.1. 服务器环境

序号	IP	用户名	密码	角色	模式
1	192.168.100.24	root		nameServer1,brokerServer1	Master1
2	192.168.100.25	root		nameServer2,brokerServer2	Master2
4					I

3.2. Hosts添加信息

vi/etc/hosts

IP	NAME
192.168.100.24	rocketmq-nameserver1
192.168.100.24	rocketmq-master1
192.168.100.25	rocketmq-nameserver2
192.168.100.25	rocketmq-master2
4	

3.3.上传解压【两台机器】

- # 上传alibaba-rocketmq-3.2.6.tar.gz文件至/usr/local
- # tar -zxvf alibaba-rocketmq-3.2.6.tar.gz -C /usr/local
- # mv alibaba-rocketmq alibaba-rocketmq-3.2.6
- # ln -s alibaba-rocketmq-3.2.6 rocketmq l1 /usr/local

3.4.创建存储路径【两台机器】

- # mkdir /usr/local/rocketmq/store
- # mkdir /usr/local/rocketmq/store/commitlog
- # mkdir /usr/local/rocketmq/store/consumequeue
- # mkdir /usr/local/rocketmq/store/index

3.5. RocketMQ配置文件【两台机器】

- # vim/usr/local/rocketmq/conf/2m-noslave/broker-a.properties
- # vim/usr/local/rocketmq/conf/2m-noslave/broker-b.properties



#**所属集群名字** brokerClusterName=rocketmq-cluster

#broker名字,注意此处不同的配置文件填写的不一样 brokerName=broker-a|broker-b

#0 表示 Master, >0 表示 Slave brokerId=0

#nameServer地址,分号分割

namesrvAddr=rocketmq-nameserver1:9876;rocketmq-nameserver2:9876

#在发送消息时,自动创建服务器不存在的topic,默认创建的队列数

defaultTopicQueueNums=4

#是否允许 Broker 自动创建Topic,建议线下开启,线上关闭

autoCreateTopicEnable=true

#是否允许 Broker 自动创建订阅组,建议线下开启,线上关闭

 $\verb"autoCreateSubscriptionGroup=true"$

#Broker 对外服务的监听端口

listenPort=10911

#删除文件时间点,默认凌晨4点

deleteWhen=04

```
#文件保留时间,默认 48 小时 fileReservedTime=120
#commitLog每个文件的大小默认1G mapedFileSizeCommitLog=1073741824
#ConsumeQueue每个文件默认存30W条,根据业务情况调整 mapedFileSizeConsumeQueue=300000
#destroyMapedFileIntervalForcibly=120000
#redeleteHangedFileInterval=120000
#检测物理文件磁盘空间 diskMaxUsedSpaceRatio=88
#存储路径
storePathRootDir=/usr/local/rocketmq/store
#commitLog 存储路径 storePathCommitLog=/usr/local/rocketmq/store/commitlog
#消费队列存储路径存储路径
\verb|storePathConsumeQueue=/usr/local/rocketmq/store/consumequeue|\\
#消息索引存储路径
storePathIndex=/usr/local/rocketmq/store/index
#checkpoint 文件存储路径
storeCheckpoint=/usr/local/rocketmq/store/checkpoint
#abort 文件存储路径
abortFile=/usr/local/rocketmq/store/abort
#限制的消息大小 maxMessageSize=65536
#flushCommitLogLeastPages=4
#flushConsumeQueueLeastPages=2
#flushCommitLogThoroughInterval=10000
#flushConsumeQueueThoroughInterval=60000
#Broker 的角色
#- ASYNC MASTER 异步复制Master
#- SYNC MASTER 同步双写Master
#- SLAVE
brokerRole=ASYNC MASTER
#刷盘方式
#- ASYNC FLUSH 异步刷盘
#- SYNC FLUSH 同步刷盘
flushDiskType=ASYNC_FLUSH
#checkTransactionMessageEnable=false
#发消息线程池数量
#sendMessageThreadPoolNums=128
#拉消息线程池数量
#pullMessageThreadPoolNums=128
```

3.6. 修改日志配置文件【两台机器】

mkdir -p /usr/local/rocketmq/logs
cd /usr/local/rocketmq/conf && sed -i 's#\${user.home}#/usr/local/rocketmq#g' *.xml

3.7. 修改启动脚本参数【两台机器】(堆内存最少设置为1g,不然会出错)

vim/usr/local/rocketmq/bin/runbroker.sh

vim/usr/local/rocketmq/bin/runserver.sh

```
JAVA_OPT="${JAVA_OPT} -server -Xms1g -Xmx1g -Xmn512m - XX:PermSize=128m -XX:MaxPermSize=320m"
```

3.8. 启动NameServer【两台机器】

```
# cd /usr/local/rocketmq/bin
```

nohup sh mqnamesrv &

3.9. 启动BrokerServer A【192.168.100.24】


```
# cd /usr/local/rocketmq/bin
# nohup sh mqbroker -c /usr/local/rocketmq/conf/2m-noslave/broker-a.properties >/dev/null 2>&1 &
# netstat -ntlp
# jps
# tail -f -n 500 /usr/local/rocketmq/logs/rocketmqlogs/broker.log
# tail -f -n 500 /usr/local/rocketmq/logs/rocketmqlogs/namesrv.log
```

3.10.启动BrokerServer B【192.168.100.25】

```
# cd /usr/local/rocketmq/bin
# nohup sh mqbroker -c /usr/local/rocketmq/conf/2m-noslave/broker-b.properties >/dev/null 2>&1 &
# netstat -ntlp
# jps
# tail -f -n 500 /usr/local/rocketmq/logs/rocketmqlogs/broker.log
# tail -f -n 500 /usr/local/rocketmq/logs/rocketmqlogs/namesrv.log
```

3.11.RocketMQ Console

在tomcat中部署rocketmq-console.war



3.12. 数据清理

