

본 영상 교재는 2025년도 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학 사업의 지원을 받아 제작되었습니다.



*──₩*Ш___ AI융합대학

SWZ GITHEY





PyTorch 코딩







- Layer Sequence
 - <mark>직렬로 연결된 layer들을 하나의</mark> 인스턴스로 묶어주는 클래스
 - 성능 차이는 없지만 코딩이 비교적 편하며, 코딩 실수로 인한 에러 발생 확률을 크게 줄여줄 수 있음
 - 개별 layer를 인스턴스 변수로 선언하지 않고, 클래스 이름만으로 layer를 추가할 수 있음
 - ANN의 forward pass를 정의할 때 layer sequence를 통째로 사용할 수 있기 때문에 코딩이 매우 간단해짐
 - Parameter가 있든 없든 상관없이 모든 layer들을 반드시 명시해야 함
 - 코딩 중 layer를 빼먹을 가능성을 줄여줌



- Layer Sequence 실습
 - Cell 4-1 : ANN parameter 초기화 함수 정의하기
 - > class NeuralNetwork(nn.Module):
 > def parameter_initializer(self, layer): # ANN parameter를 초기화하는 함수를 정의
 > if hasattr(layer, 'weight') and hasattr(layer, 'bias'):
 > torch.nn.init.xavier_normal_(layer.weight)
 > torch.nn.init.zeros_(layer.bias)



- Layer Sequence 실습
 - Cell 4-2 : Layer sequence를 통해 layer 추가 및 parameter 초기화하기

```
class NeuralNetwork(nn.Module):
  def __init__(self):
     super().__init__()
     self.linear_stack = nn.Sequential(
                                              # 직렬로 연결된 layer들을 하나의 인스턴스로 묶을 수 있음
                                              # 모든 layer와 연산을 명시해야 함
        nn.Flatten(start_dim = 1),
                                              # 클래스 이름을 통해 layer을 추가
       nn.Linear(28 * 28, 512),
       nn.ReLU(),
       nn.Linear(512, 512),
       nn.ReLU(),
       nn.Linear(512, 10),
        nn.Softmax(dim = 1)
     for module in self.modules():
        module.apply(self.parameter_initializer) # apply()를 통해 각 구성요소에 특정 함수 적용
```



- Layer Sequence 실습
 - Cell 4-3: Layer sequence를 통해 ANN feed-forward 작업 정의하기

```
class NeuralNetwork(nn.Module):
...


def forward(self, x):
y = self.linear_stack(x) # 일반 layer와 같은 방법으로 layer sequence의 feed-forward 호출 가능
return y
```








- Skip-connection 실습
 - 실습할 ANN architecture





Skip-connection 실습






Skip-connection 실습

• Cell 4-2 : Layer sequence를 통해 layer 추가 및 parameter 초기화하기 class NeuralNetwork(nn.Module): Input tensor x def __init__(self): **Flatten** FC 256 self.skip_connection_stack = nn.Sequential(nn.Flatten(start_dim = 1), FC 256 nn.Linear(28 * 28, 64), nn.Linear(64, 32), FC 256 nn.ReLU() • FC 128 Flatten self.last_linear = nn.Linear(32, 10) • self.softmax = nn.Softmax(dim = 1) • FC 64 FC 64 # Parameter가 없는 layer도 인스턴스 변수로 선언 가능 ReLU for module in self.modules(): FC 32 FC 32 module.apply(self.parameter_initializer) ReLU FC 10 Softmax Output tensor y



Skip-connection 실습



12




- Skip-connection 실습
 - Cell 4-4 : Learning rate 수정하기

```
    model = NeuralNetwork().to(device)
    optimizer = torch.optim.SGD(
    model.parameters(),
    lr = 1.5e-3 # ANN architecture가 달라졌으므로 learning rate를 변경해야 할 수 있음
    )
```





- CNN 실습
 - 실습할 ANN architecture





• CNN 실습

• Cell 4-1 : Parameter 초기화 작업에 convolutional layer 추가하기

```
class NeuralNetwork(nn.Module):
                                                                                  Input tensor x
 def __init__(self):
   super().__init__()
                                                                                    Conv 2D
                                                                                   Max pool 2D
   self.cnn_stack = nn.Sequential(
                                                                                     ReLU
     nn.Conv2d(in_channels = 1, out_channels = 4, kernel_size = 5, padding = 2, padding_mode = 'zeros'),
     # 각 filter가 2D인 convoultional layer
                                                                                    Conv 2D
     nn.MaxPool2d(kernel_size = 2, stride = 2), •
                                                                                   Max pool 2D
                                                                                     ReLU
     # 각 filter가 2D인 max pooling layer
     Conv 2D
                                                                                   Max pool 2D
     nn.Conv2d(in_channels = 4, out_channels = 8, kernel_size = 3, padding = 1, padding_mode = 'zeros'),
                                                                                     ReLU
     nn.MaxPool2d(kernel size = 2, stride = 2),
     nn.Conv2d(in_channels = 8, out_channels = 16, kernel_size = 3, padding = 1, padding_mode = 'zeros'),
                                                                                     FC 64
     nn.MaxPool2d(kernel_size = 2, stride = 2),
     nn.ReLU() •-----
                                                                                     FC 10
                                                                                 Output tensor y
```

16



- CNN 실습
 - Cell 4-2 : Layer sequence를 통해 layer 추가 및 parameter 초기화하기

```
    class NeuralNetwork(nn.Module):
    parameter_initializer(self, layer):
    if isinstance(layer, nn.Linear) or isinstance(layer, nn.Conv2d):
    torch.nn.init.xavier_normal_(layer.weight)
    torch.nn.init.zeros_(layer.bias)
```



• CNN 실습

• Cell 4-3: Layer sequence를 통해 layer 추가 및 parameter 초기화하기

```
class NeuralNetwork(nn.Module):
                                                                                                 Input tensor x
  def __init__(self):
                                                                                                   Conv 2D
    self.linear_stack = nn.Sequential(
      nn.Flatten(start_dim = 1), •···
      # CNN의 output은 [N, C, H, W]이므로, linear layer로 전달하기 위해 flatten 작업 수행
                                                                                                   Conv 2D
      nn.Linear(16 * 3 * 3, 64), •-----
      # Linear layer는 input 데이터의 dimension을 알려주어야 하므로, CNN stack의 output dimension을 알아야 함
                                                                                                   Conv 2D
      nn.Tanh(), •-----
      nn.Linear(64, 10), •
      nn.Softmax(dim = 1) •
                                                                                                   Flatten
                                                                                                    FC 64
    for module in self.modules():
                                                                                                    TanH
      module.apply(self.parameter_initializer)
                                                                                                    FC 10
                                                                                                   Softmax
                                                                                                Output tensor y
```



- CNN 실습
 - Cell 4-4 : Layer sequence를 통해 ANN feed-forward 작업 정의하기

```
class NeuralNetwork(nn.Module):
...

def forward(self, x):
    x = self.cnn_stack(x)
    # print(f'Shape of CNN stack output: {x.shape}') # 확인용 임시 코드, cnn_stack의 output dimension을 확인할 수 있음

y = self.linear_stack(x)

return y
```



- CNN 실습
 - Cell 5 : Optimizer를 SGD에서 ADAM으로 변환하기

```
    model = NeuralNetwork().to(device)
    optimizer = torch.optim.Adam( # Training 효율을 높이기 위해 SGD optimizer 대신 ADAM optimizer를 사용 model.parameters(),
    lr = 2e-3, # 고급 optimizer를 사용할 경우 training을 빠르게 하기 위해 learning rate를 높여도 training이 덜 불안정해짐 betas = (0.9, 0.999), # Adam optimizer의 β₁과 β₂
    weight_decay = 1e-4 # Weight decay 추가
```



Have a nice day!

