


# Modelado de la Calidad del Aire Nociones de Meteorología de la Capa Límite

**FAUBA** 

11 de junio de 2022

### Estructura de la atmósfera






## Capa límite Planetaria



Los fenómenos vinculados al transporte de contaminantes tiene lugar en la capa limite planetaria (CLP)



- Abarca los primeros 1-4km de la tropósfera.
- Rápida respuesta a influencia de la superificie (calentamiento y fricción).
- Límitada verticalmente por la superficie y la capa de inversión que se forma en contacto con la atmósfera libre.
- ► Turbulenta, y por lo tanto bien mezclada.




### Concepto de estabilidad

Respuesta de un sistema a perturbaciones:



Aplicado al transporte de contaminantes:





#### Gradiente adiabatico seco

Definimos al gradiente adiabático seco como la tasa a la que cambia la temperatura de un volumen de aire en respuesta a la compresión/expansión asociada a un cambio de altura, bajo el supuesto de que ocurre de forma adiabática.

$$\Gamma = -\frac{dT}{dz}$$

Se puede demostrar que: 1


$$\Gamma = \frac{g}{C_p} \approx 9,75\,^{\circ} K/km$$

 $<sup>^1</sup>$  Utilizando  $dQ=0=dU+dW=mC_pdT-dpV$  y  $dp=\rho gdz$ . Donde:  $g\approx -9.81ms^{-2}$  y  $C_p\approx 1003.5\,J(kg\,K)^{-1}$ 



### Respuesta a perturbaciónes verticales


Dependiendo del perfil de temperaturas, al perturbar verticalmente una parcela de aire, pueden ocurrir las siguientes situaciones:



RECORDAR: Si una parcela de aire está a mayor temperatura que su entorno entonces asciende.



### Efecto en el transporte de contaminantes





#### Temperatura potencial


La temperatura potencial  $(\theta)$  es la temperatura que tendría una parcela de aire seca si fuese llevada a  $p_0 = 1000 hPa$  de forma adiabática.

$$\theta = T\left(\frac{p_0}{p}\right)^{R/(c_p M)}$$

Expresado en relación a la altura:

$$\theta = T - z \Gamma$$

Es más fácil distinguir estabilidad gráficamente si usamos  $\theta$ :





#### Indicadores de estabilidad

Llamemos  $\Lambda$  al gradiente de temperatura real, podemos determinar la estabilidad atmosférica según:

$$\Lambda \begin{cases} < \Gamma & (estable/sub-adiabatico) \\ = \Gamma & (neutral) \\ > \Gamma & (inestable/super-adiabatico) \end{cases}$$

También se puede determinar la estabilidad en base a la temperatura potencial:

$$\frac{d\theta}{dz} \begin{cases} < 0 & (\text{inestable}) \\ = 0 & (\text{neutral}) \\ > 0 & (\text{estable}) \end{cases}$$



# Balance de energía superficie-atmósfera

### Balance de energía



### Cálculo de calor sensible <sup>3</sup>



$$R_n = H + L + G$$

Considerando:<sup>2</sup>

$$G \approx 0.1R_n$$
  $B_0 = \frac{H}{L}$ 

El calor sensible (H) se puede calcular como:

$$H = \frac{0.9\,R_n}{1+1/B_0} \qquad \begin{cases} H > 0 & \text{Flujo atmosfera a superifice (ESTABLE)} \\ H = 0 & \text{No hay flujo neto (NEUTRO)} \\ H < 0 & \text{Flujo superficie a atmosfera (INESTABLE)} \end{cases}$$

 $<sup>^2</sup>B_0$ : Relación de Bowen, depende de la humedad disponible en el tipo de cobertura.

 $<sup>{}^3</sup>R_n$ : radiación neta. H: flujo de calor sensible. L: flujo de calor latente. G: flujo de calor al suelo. Los signos del balance están planteado a favor de la atmósfera.

### Balance Radiativo



#### Radiación Neta

Separamos lo que es onda larga ó infraroja (IR) de onda corta ó visible (V): <sup>4</sup>

$$R_{n} = \underbrace{R}_{V\downarrow} - \underbrace{a_{o}R}_{V\uparrow} - \underbrace{\varepsilon\sigma_{SB}T_{s}^{4}}_{IR\uparrow} + \underbrace{c_{1}T_{a}^{6} + c_{2}n}_{IR\downarrow}$$

donde R es la radiación incidente:<sup>5</sup>

$$R = S_o \, \tau_s \, \sin \alpha_s$$

 $<sup>^4</sup>a_o$ : albedo.  $\sigma_{SB}$ : cte. Stephan-Boltzman. n: fracciòn nubosa.  $c_1$  y  $c_2$ : constantes empìricas.

 $<sup>^5</sup>S_o \approx 1366 \pm 7W/m^2$ : cte. Solar.  $\tau$ : transmisividad de la atmos, depende del recorrido de los rayos (i.e la latitud) y de la nubosidad.


### Balance Radiativo



### Angulo solar $(\alpha_s)$

Es el ángulo que forma que forma el sol con respecto al horizonte, y se calcula: <sup>6</sup>

$$\sin \alpha_s = \sin \Phi \sin \delta_s + \cos \Phi \cos \delta_s \cos h$$



<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Φ: latitud,  $\delta_s$ : declinación solar, h: ángulo horario.  $h = 2\pi t/24 + \lambda$ , donde  $\lambda$ : longitud, y t es la hora global (UTC) del día.  $\delta_s = \varphi_t \cos 2\pi (d - d_r)/365$ , donde  $\varphi$ : es el angulo del eje terrestre (23.44).




## Ciclo Diruno de la CLP

### Ciclo diurno de la CLP



Evolución en el día de la capa límite:<sup>7</sup>



 $<sup>^7</sup>$ donde: CM: Capa de mezcla (Inestable), CE: Capa estable, CR: Capa Residual y CS: Capa de Superficie.




# Temperatura

### Temperatura



#### Ciclo diurno del Flujo de calor sensible


La inversión sobre la CLP actua como una tapa que atrapa el calor generado en la superficie, modificando la temperatura del perfil. La integral en el tiempo del flujo de calor sensible (H), nos da el calor total  $(Q_H)$  acumulado en la capa límite.



Para capas estables  $\theta$  decrece aproximadamente exponencial con la alturas, mientras que en capas de mezcladas  $\theta$  puede considerarse constante en todo el perfil.

## Temperatura potencial y altura de capa de mezcla

Podemos estimar la temperatura potencial en la capa de mezcla considerando el sondeo de temperatura potencial de la mañana y el calor sensible acumulado durante el día.



También hay transferencia de calor desde arriba de la capa límite ( $\approx$  40 % del calor sensible de la superficie):

$$1$$
,4  $\int_{t_{\mathsf{amanecer}}}^{t} H(t) \, dt = c_{p} 
ho \left[ \int_{z}^{z_{\mathsf{mix.}}} heta(z_{\mathsf{mix}}) - heta(z) dz 
ight]$ 


Esta metodología también nos permite conocer la altura de capa de mezcla  $z_i$ .

### Ciclo diurno de la CLP



### Perfiles de temperatura potencial

Evolución típica de perfil de temperatura potencial en la CLP:






## Velocidad del Viento

## Viento de Superficie



Por encima de la CLP tenemos viento geostrófico:8




En la CLP las fuerzas de fricción y la turbulencia hacen que el viento sea más lento (subgeostrófico) y se lo suele llamar viento de superficie

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>FGP =  $-\nabla p/\rho$  &  $F_{\text{Coriolis}} = -2(\Omega \times \underline{\boldsymbol{v}})$ 

### Ciclo diruno de la CLP



Perfiles de velocidad del viento




## Flujo en capa límite



### Fuerzas de corte y viscosidad

Cuando un fluido se encuentra con una superficie rugosa el perfil de vientos se ve alterado.

Las capas en contacto con la superficie sufren una esfuerzo de corte en contra del flujo que las frena, y la **viscosidad** es responsable de transmitir ese esfuerzo a las capas superiores.



Salvo en los primeros centimetros de la superficie, los esfuerzos turbulentos (ó esfuerzos de Reynolds) son mucho más importantes que los viscosos.


El gradiente vertical de velocidades que se produce a su vez genera **turbulencia**.

### Medida de la fuerza de corte



#### Velocidad de Fricción

Al aplicar un esfuerzo de corte  $(\tau)$  sobre un volumen de fluido, el perfil vertical de velocidades du/dz de este se ve alterado:





$$\tau = \mu \; \frac{\partial u}{\partial z}$$

En la capa límite solemos usar  $u_*$  en lugar de  $\tau$  para medir la intensidad de esfuerzos de corte, y se define como:

$$u_* = \sqrt{\left|\frac{\tau}{\rho}\right|}$$

Es un parámetro importante para construir los perfiles de viento en la capa de superficie.

## Perfil de vientos en capa de superficie



En condiciones neutras:


$$u(z) = \frac{u_*}{\kappa} \ln \left( \frac{z}{z_0} \right)$$

En condiciones estables:

$$u(z) = \frac{u_*}{\kappa} \ln \left( \frac{z}{z_0} \right) + 6\frac{z}{L}$$

En condiciones inestables:

$$u(z) \approx u_{BL} 2 \frac{z}{z_i} \left(\frac{w_*}{u_*}\right)^{3/4} e^{(1-\xi)/4}$$



<sup>9</sup> 

 $<sup>^9</sup>$ donde:  $u_*$ : velocidad de fricción.  $z_0$ : coeficiente de rugosidad. L: longitud de Monin-Obukhov.  $w_*$ : Velocidad convectiva.

### Longitud de Monin-Obukhov



Representa la altura (en metros) sobre la cual la producción mecánica de turbulenta es balanceada con la producción de empuje térmico.

$$L = \frac{-\rho \, c_p \, T_a \, u_*^3}{g \, \kappa \, H}$$

Está estrechamente vinculado a la estabilidad atmosférica:

**Estable**: L > 0

► Inestable: *L* < 0

▶ Neutra |L| > 1000

### Velocidad convectiva



Relacionado a la velocidad vertical de grandes térmicas (remolinos convectivos) Depende de:

- Magnitud de la energia turbulenta convectiva
- Longitud de escala para los remolinos (i.e. altura de capa de mezcla:  $z_i$ )

$$w_* = \left(\frac{g \, z_i \, H}{c_p \, \rho \, \theta}\right)^{1/3}$$

Valores en el orden de 1-2 m/s




# Altura de capa de mezcla

### Altura de capa de mezcla



La altura de capa de mezcla está determinada por dos procesos, los esfuerzos de corte y la convección. Este último solo es importante en atmósferas inestables.



Decimos que hay convección forzada en el primer caso, y convección libre en el segundo.





La turbulencia es parte del flujo no principal que experimenta variaciones abruptas, irregulares, y caóticas.


Es un fenómeno multi-escala, casi exclusivamente tridimensional, de estado transitorio y que produce mezcla.

La turbulencia **no** es una magnitud que se conserva:

- Es disipada por la viscosidad.
- Es producida y mantenida por: convección y esfuerzos de corte

La turbulencia **no** se modela, pero sí se estima su contribución a los flujos atmosféricos. Si bien es un fenómeno deterministico, al ser caótico, es común utilizar aproximaciones estadísticas para su estudio y modelación.

### Descomposición de Reynolds





#### Medidas de turbulencia

Definición de promedio:

$$\overline{u} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} u_i$$

Variancia de velocidad del viento:

$$\sigma_u^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\overline{u} - u_i)^2$$

Por lo tanto:

$$\sigma_u^2 = \overline{u'^2}$$

Tambien se puede elegir la variancia de otras variables (temperatura, presión, etc.).



### Turbulent Kinetic Energy (TKE)

$$k = \frac{1}{2} \left[ \sigma_u^2 + \sigma_v^2 + \sigma_w^2 \right]$$

$$\underbrace{\frac{\partial k}{\partial t}}_{\substack{\text{Local} \\ \text{derivative}}} + \underbrace{\overline{u}_j \frac{\partial k}{\partial x_j}}_{\substack{\text{Advection}}} = -\underbrace{\frac{1}{\rho_o} \frac{\partial \overline{u_j' \rho'}}{\partial x_i}}_{\substack{\text{Pressure} \\ \text{diffusion}}} - \underbrace{\frac{1}{2} \frac{\partial \overline{u_j' u_j' u_i'}}{\partial x_i}}_{\substack{\text{Turbulent} \\ \text{transport}}} + \underbrace{\nu \frac{\partial^2 k}{\partial x_j^2}}_{\substack{\text{Molecular} \\ \text{viscous} \\ \text{transport}}} - \underbrace{\nu \frac{\partial \overline{u_i'}}{\partial x_j} \frac{\partial \overline{u_i'}}{\partial x_j}}_{\substack{\text{Dissipation} \\ \text{E}_k}} - \underbrace{\frac{g}{\rho_o} \overline{\rho' u_i'} \delta_{i3}}_{\substack{\text{Buoyancy flux} \\ \text{b}}}$$

#### Convección:

- ▶ Libre: Si  $|b| < |\mathcal{P}/3|$
- Forzada Si  $|b| > |3\mathcal{P}|$



#### Número de Richardson

Es un numero adimensional que mide la relación entre la turbulencia debido a flotación (convectiva) y debido a esfuerzos de corte (mecánica):

$$Ri = \frac{\text{flotacion}}{\text{esfuerzo cortante}} = \frac{g}{\rho} \frac{\partial \rho / \partial z}{(\partial u / \partial z)^2}$$

Una versión discretizada muy utilizada es el Bulk Richardson Number:

$$R_B = \frac{(g/T_v)\Delta\theta_v\Delta z}{(\Delta U)^2 + (\Delta V)^2}$$

### Covarianza y autocorrelación

Podemos calcular la covariancia entre dos variables:


$$covar(u, \theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (u_i - \overline{u}) (\theta_i - \overline{\theta})$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} u'_i \theta'_i$$

$$= \overline{u'\theta'}$$

#### Covariancia

La covarianza mide la cantidad de variación común entre dos variables.




Es positivo si ambas variabeles crecen/decrecen conjuntamente. Es negativa si la variación es opuesta/inversa. Y es cercana a cero si son independientes.



### Covarianza y flujos turbulentos

Las covarianzas representan flujos turbulentos!



$$\overline{w'\theta'} = F_H$$