Solidity编程的高级话题

郑嘉文 2020/09

前言

这里自由添加文字









>

Solidity合约的继承升级

可升级的合约

节省GAS

汇编代码

合约间调用

ABI编程

策略	优点	缺点
Proxy合约	升级合约不需要重新设计	- Proxy合约代码并不反映它存储合约的状态 - 不能改变现有目标合约的域但是可以增加新的域
分隔逻辑和数据	数据可以从数据合约里读取	- 合约需要分拆成数据合约和程 序逻辑合约
	数据合约里的数据结构可以被 修改和添加	- 复杂的数据类型,比如struct可以被修改,但是修改起来比较复杂
用键值对来区隔逻辑和数 据	键值对更为通用和简单	- 合约需要分拆成数据合约和程 序逻辑合约
	数据合约里的数据结构可以被 修改和添加	- 访问数据是非常抽象,因为访 问是都是通过键值对来访问的
部分可升级的合约系统	合约里简单的部分可以不变以 获取信任	不可升级的合约代码就永远不能 升级了





Solidity合约的通用代理模式


可升级的合约

节省GAS

汇编代码

合约间调用

ABI编程



```
function (){
       assembly{
              let g := and(gas,0xEFFFFFFF)
              let o code := mload(0x40) //获得内存空闲指针
              calldatacopy(o code, 0, calldatasize)
              let retval := call(g
                      , addr //目标合约地址
                      , 0 //value
                      , o code //calldata
                      , calldatasize //calldata大小
                      , o code //返回地址
                      , 32) //32字节的返回地址
              // Check return value
              // 0 == 如果返回值为0, 就跳到bad destination (02)
              jumpi(0x02,iszero(retval))
              return(o code,32)
```



>

Solidity合约的通用代理模式


可升级的合约

节省GAS

汇编代码

合约间调用

ABI编程







升级策

略

Solidity合约数据的3种升级方式

可升级的合约


节省GAS

汇编代码

合约间调用

ABI编程

智能合约工作机制



Unstructure

Ethernal

您的内容打在这里,或者通过复制您的文本后, 在此框中选择粘贴,并选择只保留文字。在此 录入上述图表的综合描述说明。

您的内容打在这里,或者通过复制您的文本后,

在此框中选择粘贴,并选择只保留文字。

为了升级,如何让逻辑实现合约不覆盖在代理合约里使用的状态变量



>

Solidity合约数据的继承升级


可升级的合约

节省GAS

汇编代码

合约间调用

ABI编程



- 代理Method call的代码定义在Proxy合约里
- 使用的状态变量(State Variable)定义在UpgradeabilityStorage里
- 因为Upgradeability Proxy合约和最初的逻辑实现合约都继承自 UpgradeabilityStorage合约,所有升级的合约都必须继承自最初的逻辑实 现合约,升级后的合约都会使用同样的状态变量(State Variable)





Solidity合约数据的永久升级


可升级的合约

节省GAS

汇编代码

合约间调用

ABI编程



- 存储架构定义在一个独立的存储合约里,代理合约和逻辑实现合约都继承它
- 使用的状态变量(State Variable)定义在存储合约里
- 所有以后的升级的合约都不能再定义新的状态变量(State Variable)





Proxy

使用

delegatecall来

调用逻辑合约

Solidity合约数据的非结构化升级


可升级的合约

节省GAS

汇编代码

合约间调用

ABI编程



- 在代理合约里定义一个常量,作为逻辑实现合约 的存储位置
- 后续升级合约需保持同样的存储结构
- 在后续升级合约中可以自由的定义新的变量





Solidity合约编程节省GAS的方法


可升级的合约

节省GAS

汇编代码

合约间调用

ABI编程





〉 汇编指令

可升级的合约

节省GAS

汇编代码

合约间调用

ABI编程

智能合约工作机制

栈/Stack

Pop, PUSHn, DUPn, SWAPn

栈的最大深度1024

调用数据/Calldata

交易,调用时的一块只读,字节寻址 空间 CALLDATASIZE,CALLDATALOAD, CALLDATACOPY

内存/Memory

可变的可读写的以字节寻址的空间

MLOAD, MSTORE, MSTORE8

存储/Storage

一个持久化的字编址的读写空间; 是 一个key-value映射,映射空间是 2^256的槽,每个槽32个字节。 SLOAD,SSTORE





合约间调用的两种主要方式

可升级的合约

节省GAS

汇编代码

合约间调用

ABI编程

智能合约工作机制



call

执行其他合约的代码。





delegatecall

执行其他合约的代码,使用调用合约的存储。 保留调用合约的 msg.sender 和 msg.value

合约间调用必须要检查返回值。自从2017年10月17日的拜占庭的硬分叉以后,可以使用resultdatasize和 resultdatacopy这两个新指令来拷贝call/delegatecall的返回值到内存。而此前,只能使用汇编代码获取返回值





EVM里的数据表示

可升级的合约

节省GAS

汇编代码

合约间调用

ABI编程

智能合约工作机制



除了Mapping和动态长度类型以外都是固定长度类型,比如 Struct等

- 固定长度类型存在位置为0开始的存储槽,连续存放。
- 初始化值为0。只有在存储值非零的情况下,用户才需要付费

Mapping

映射

- 存储位置slot(p)没有用
- 键为K的映射的值存放在keccak256(k,p)
- keccak256(k,p)函数参数k和p必须32字节对齐





节省GAS

汇编代码

合约间调用

ABI编程

智能合约工作机制





- 存储方式和映射一样
- 数组访问更严格, 更复杂。提供数组长度以及数组边界检查
- 数组元素都会被对齐到32字节。
- 比映射更贵

字节数组bytes, string



- 如果字节数组长度小于31字节 这种情况下,只占用1个存储槽。其他和字符串数组一样。
- 如果字节数组长度大于等于31字节 字节数组就跟[]byte一样。数组元素的地址计算方式同字符串和映射





节省GAS

汇编代码

合约间调用

ABI编程

智能合约工作机制



uint256

>>> encode_abi(["uint256", "uint256", "uint256"],[0xA, 0xB, 0xC]).hex()

重新格式化:





节省GAS

汇编代码

合约间调用

ABI编程

智能合约工作机制



不同类型的固定长度数据类型

>>> encode abi(["int8", "uint32", "uint64"],[0xA, 0xB, 0xC]).hex()

重新格式化:





节省GAS

汇编代码

合约间调用

ABI编程

智能合约工作机制



固定大小的数据

>>> encode_abi(["int8[3]", "int256[3]"],[[0xA, 0xB, 0xC], [0xD, 0xE, 0xF]]).hex()

重新格式化:





节省GAS

汇编代码

合约间调用

ABI编程

智能合约工作机制



采用Head-Tail模型


>>> encode_abi(["uint256[]", "uint256[]", "uint256[]"],[[0xa1, 0xa2, 0xa3], [0xb1, 0xb2, 0xb3], [0xc1, 0xc2, 0xc3]]).hex()



```
pragma solidity ^0.4.24;
contract SampleERC20{
 uint256 totalSupply;
 mapping(address => uint256) balances;
 constructor(uint256 initialSupply) public {
  _totalSupply = _initialSupply;
  balances[msg.sender] = _initialSupply;
 function totalSupply() public view returns (uint256) {
  return _totalSupply;
 function balanceOf(address _owner) public view returns (uint256) {
  return balances[ owner];
 function transfer(address to, uint256 value) public returns (bool) {
  require( to != address(0));
  require(_value <= balances[msg.sender]);</pre>
  balances[msg.sender] = balances[msg.sender] - value;
  balances[ to] = balances[ to] + value;
  return true;
```



> 汇编程序分解





Free memory pointer

000 PUSH1 80 002 PUSH1 40 004 MSTORE

retrieve constructor parameters 016 JUMPDEST 017 POP 018 PUSH1 40 020 MLOAD 021 PUSH1 20 023 DUP1 024 PUSH2 0235 027 DUP4 028 CODECOPY 029 DUP2 030 ADD 031 PUSH1 40 033 MSTORE 034 MLOAD

■ Non-payable check

005 CALLVALUE

006 DUP1

007 ISZERO

008 PUSH2 0010


011 JUMPI

012 PUSH1 00

014 DUP1

015 REVERT

> 汇编程序分解



copy runtime code to memory

068 PUSH2 01e3 071 DUP1 072 PUSH2 0052 075 PUSH1 00 077 CODECOPY

return runtime code

078 PUSH1 00 080 RETURN 081 STOP




〉 汇编程序 — 函数选择子

Function selector	
013 PUSH4 fffffff 018 PUSH29 0100000000000000000000000000000000000	Extract first four bytes of calldata (function signature hash).
053 PUSH4 18160ddd 058 DUP2 059 EQ 060 PUSH2 005b 063 JUMPI 064 DUP1	Matches "totalSupply()"? Jump to 091.
065 PUSH4 70a08231 070 EQ 071 PUSH2 0082 074 JUMPI 075 DUP1	Matches "balanceOf(address)"? Jump to 130.
076 PUSH4 a9059cbb 081 EQ 082 PUSH2 00b0 085 JUMPI 086 JUMPDEST	- Matches "transfer(address, uint256)"? Jump to 176.
087 PUSH1 00 089 DUP1 090 REVERT	No match (and no fallback function), revert!




〉 汇编程序 — 函数选择子







〉 汇编程序 — 函数Wrapper






〉 汇编程序 — 函数Wrapper








汇编程序 — 总体调用图






〉 汇编程序 — 总体调用图











既见君子,云胡不喜

电话 13240946967

邮箱 zy731@hotmail.com

微信 gavinzheng731

博客https://my.oschina.net/gavinzheng731/









