

## 以太坊Solidity编程

郑嘉文

2020/09



基本概念 以太坊,智能合约,GAS,账户, 交易,地址,EVM

编程相关 Nodejs, npm, web3

测试及部署 Ganache, Truffle

公共测试环境 Ropsten, Rinkeby, Kovan

托管节点 Infura

钱包 MetaMask, Mist

调试工具 Remix

区块链浏览器 etherscan

## 内容











#### 本节课主要讲述Solidity语言的基础知识:

- 文件结构
- ・変量
- · 函数
- ・语句
- 继承
- 其他概念

## 第二课目录/contents















#### 编译开关/Pragma

• pragma solidity ^0.4.0;

#### 注释/Comment

- •代码注释: 单行注释 -- // , 多行注释 -- /\* \*/
- 文档注释: 单行注释 -- ///, 多行注释-- /\*\* \*\*/

#### 引入/Import

• import {symbol1 as alias, symbol2} from "filename"

#### Contract/Library/Interface

- Contract XXX {...}
- Library XXX {...}
- Interface XXX {...}

#### >>> 合约文件结构

#### 状态变量/State Variable •值类型: 布尔,整型,定长数组,字符串... •引用类型:结构,不定长数组... 结构/struct •Struct XXX{ ...} 修饰符/Modifier •标准修饰符: external, internal, pure, view ... •自定义修饰符 事件 Event Read(address,int) 枚举 •enum gender {male, female} 函数 •function (<parameter types>) {internal(默认)|external} [constant] [payable] [returns (<return types>)]



## >>> 值类型/Value Type

#### 布尔

- True or false
- If (1) {...}是非法的,不过可以强制类型转换

- Int, int8, int16 ... int256
- Uint, uint 16 ... uint 256

#### 地址

0xca35b7d915458ef540ade6068dfe2f44e8fa733c

#### 定长字节数组

- Bytes1, bytes2... bytes32
- 定长字符串

#### 枚举

• Enum gender {male, female}

### 函数

• Function XXX (uint) return (uint256)

#### >>> 引用类型/Reference Type

## 数组

• localBytes= new bytes (10)

## 结构

• Struct{...}

## 字符串

- String name = 'this is a test for Jinse online course';
- 可以转换成bytes类型
- 不能被indexed,push,以及使用length

## 字典/映射

• mapping(uint => Address)



## index

• 返回指定位置的数组元素

## push

• 仅仅支持动态数组

# length

- 除了string类型,所有数组都支持
- 只有动态数组和Bytes支持length属性

#### >>> 语句/Statement

#### 循环语句

- For loop
- While loop
- Do while loop

#### 条件语句

• If else

#### 其他

- Break, continue
- Return
- •?:
- 不支持switch和goto

#### >>> 函数/Function

```
function XXX (<parameter types>)
{internal(默认)|external}
[constant]
[payable]
[returns (<return types>)]
```













#### >>> 修饰符/Modifier

#### internal (默认)

通过内部以Jump的方式访问,可以在当前合约中调用,或者在继承的合约中调用

#### external

通过消息调用,比如this.func()或者 c.func()

#### public

合约结构的一部分,对public的状态变量,会自动创建访问器。

#### private

仅在当前合约中可访问, 在继承的合约中不可访问。



#### >>> 附加修饰符/Additional Qualifier

# 修饰 符

#### Constant

这些函数没有能力改变区块链上的状态。他们可以读取状态变量并返回给调用者。但是函数本身并不能改变变量,调用事件,创建另一个合约,调用其他可能改变状态的函数

#### view

等同于constant 函数


#### pure

Pure声明的函数他们自己是不能访问当前的状态和交易变量的

#### payable

带payable声明的函数可以从调用者那里接受Ether。调用可能会失败如果发送方没有提供ETHER的话。一个函数如果声明为payable,它就只能收取Ether.





## Solidity通过复制包括多态的代码来支持多重继承

```
contract owned {
  function owned() { owner = msg.sender; }
  address owner;
}

contract mortal is owned {
  function kill() {
    if (msg.sender == owner) selfdestruct(owner);
  }
}
```











#### >>> 特殊变量/BlockChain Related

No	变量	说明
1	block.blockhash(uint blockNumber) returns (bytes32)	给定区块号的哈希值,只支持最近256个区块,且不包含当前区块。
2	block.coinbase (address)	当前块矿工的地址。
3	block.difficulty (uint)	当前块的难度。
4	block.gaslimit (uint)	当前块的gaslimit。
5	block.number (uint)	当前区块的块号。
6	block.timestamp (uint)	当前块的时间戳。
7	msg.data (bytes)	完整的调用数据(calldata)。
8	msg.gas (uint)	当前还剩的gas。
9	msg.sender (address)	当前调用发起人的地址。
10	msg.sig (bytes4)	调用数据的前四个字节(函数标识符)。
11	msg.value (uint)	这个消息所附带的货币量,单位为wei。
12	now (uint)	当前块的时间戳,等同于block.timestamp
13	tx.gasprice (uint)	交易的gas价格。
14	tx.origin (address)	交易的发送者(完整的调用链)



No	变量	说明
1	keccak256() returns (bytes32)	使用以太坊的(Keccak-256)计算HASH值。紧密打包。
2	sha3() returns (bytes32):	等同于keccak256()。紧密打包。
3	sha256() returns (bytes32):	使用SHA-256计算HASH值。紧密打包。
4	ripemd160() returns (bytes20)	使用RIPEMD-160计算HASH值。紧密打包。
5	ecrecover(bytes32 hash, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s) returns (address):	通过签名信息恢复非对称加密算法公匙地址。如果出错会返回0.
6	revert():	事务回退



#### >>> 地址相关/Address Related

No	变量	说明
1	<address>.balance (uint256)</address>	Address的余额,以wei为单位。
2	<address>.transfer(uint256 amount)</address>	发送给定数量的ether,以wei为单位,到某个地址。失败时抛出异常。
3	<address>.send(uint256 amount) returns (bool)</address>	发送给定数量的ether,以wei为单位,到某个地址。失败时返回false。
4	<address>.call() returns (bool)</address>	发起底层的call调用。失败时返回false。
5	<address>.callcode() returns (bool)</address>	发起底层的callcode调用,失败时返回false
6	<address>.delegatecall() returns (bool)</address>	发起底层的delegatecall调用,失败时返回false。



#### >>> 合约相关/Contract Related

No	变量	说明
1	this	当前合约对象,可以显式转换成Address类型
2	selfdestruct	合约自毁程序,将合约内的资金自动发送到指定的地址
3	suicide	等同于 selfdestruct

调用throw。

调用require,但参数值为false。

通过assert判断内部条件是否达成, require验证输入的有效性

当前的执行被终止且被撤销(值的改变和帐户余额的变化都会被回退)

异常还会通过Solidity的函数调用向上冒泡(bubbled up)传递

#### 隐式类型转换 uint8->uint16 uint160->address

#### 显示类型转换 int8 y = -3; uint x = uint(y);

#### 类型推定

```
uint24 x = 0x123; var y = x;
for (var i = 0; i < 2000; i++) {} → 无限循环
```



```
Contract EventContract {
         event LogFunctionFlow(string);
         function ValidInt8(int _data) public returns (uint8){
                   LogFunctionFlow("Enter function ValidInt8");
                   if ( data<0 || data>255){
                             revert();
                   LogFunctionFlow("Value is within expected range");
                   LogFunctionFlow("Return value from function");
                   return uint8( data);
```



## 既见君子,云胡不喜

电话 13240946967

邮箱 zy731@hotmail.com

微信 gavinzheng731

博客https://my.oschina.net/gavinzheng731/















## 谢谢聆听

郑嘉文

2020/09