Introduction aux réseaux : Plan du module

- Chapitre 1 : Généralités sur les réseaux
- Chapitre 2 : Construire un réseau
- Chapitre 3 : Communiquer dans un réseau
- Chapitre 4 : Interconnecter des réseaux
- Chapitre 5 : Faire communiquer les applications
- Chapitre 6 : Découvrir les applications réseau

Faire communiquer un réseau

Chapitre III

Objectifs spécifiques

- Distinguer les composants logiciels d'un réseau et leur rôle
- Connaître la notion de topologie logique
- Identifier les principales topologies logiques
- Connaître les caractéristiques d'une transmission
- Découvrir les fonctions réseau dédiées
 - à la transmission des bits sur les supports de transmission (couche physique)
 - à la communication des unités de données sur un réseau (couche liaison de données)
- Distinguer les protocoles de communication niveau liaison de données
- Comprendre le principe de fonctionnement d'un réseau Ethernet

Plan

- Introduction
- Composants logiciels
- Communication dans un réseau
- Topologie logique
- Caractéristiques d'une communication
- Transmission des bits sur les supports de transmission
- Contrôle d'erreurs et contrôle de flux dans un réseau
- Contrôle d'accès au support
- Domaine de collision et domaine de diffusion
- Conclusion

Introduction

Pour communiquer, un réseau a besoin de protocoles

- Ils ont déjà été conçus et <u>implémentés</u> (« pas besoin de les créer »):
 - dans la carte réseau
 - dans le système d'exploitation des équipements
 - et dans les logiciels d'application des équipements connectés
- Il ne reste qu'à les configurer (dans certains cas) pour qu'ils soient opérationnels

Les équipements de connexion ont besoin de **Systèmes d'exploitation** pour fonctionner

Composants logiciels

- Protocoles de communication
 - Ensemble de règles qui régissent la communication
- Systèmes d'exploitation réseau :
 - SE des équipements de connexion










Sens d'une communication

Dans une communication, il y un **émetteur** et un **récepteur**.


3 cas sont possibles:

- Simplex :
 - Unidirectionnel
 - Soit Émetteur soit récepteur
- Half-duplex
 - Bidirectionnel mais pas en même temps
 - Emetteur et récepteur à l'alternat
- Full-duplex
 - Bidirectionnel simultané
 - Simultanément émetteur et récepteur



Transmission des bits sur le support(1)

- Les données sont traitées sous forme de bits par la machine
- Pour les transmettre, il faut adapter ces bits au support de transmission :
 - Pour un <u>support en cuivre</u>, les bits sont codés sous forme de <u>niveaux</u> <u>de tension électrique</u>
 - Sur la <u>fibre optique</u>, sous forme de niveaux de lumière
 - Sur les <u>ondes électromagnétiques</u>, celles-ci sont <u>modulées</u> pour représenter les bits




Transmission des bits sur le support(2)


Il y a 2 types d'adaptation au canal :

- Transmission en bande de base :
 - Les bits sont directement convertis en niveau de tension ou de lumière
 - On parle de codage
- Transmission en large bande
 - Les bits sont représentés par des modifications d'une onde porteuse
 - On parle de modulation
- Codage et modulation sont des fonctions de la couche physique. Elles sont effectuées par des circuits intégrés de la carte réseau

Types de codage de bits

- Il existe plusieurs techniques pour coder les bits :
 - Codage binaire (ou tout ou rien): 0 = 0V et 1=+5V
 - Codage RZ
 - Mode unipolaire : 0=0V1=+5V puis 0V
 - Mode bipolaire : 0=-5V puis 0V et 1=+5V puis 0






Types de modulation


Il existe <u>3 principaux</u> types de modulation :

- d'amplitude
 - les signaux sont différenciés par l'amplitude des ondes
- de fréquence
 - les signaux sont différenciés par le nombre d'oscillations des ondes par unité de temps
- de phase
 - Les signaux sont différentiés par le changement d'ondulation des ondes




Communication dans un réseau (1)

- Dans un LAN comme Ethernet, il faut configurer les adresses (IP) des ordinateurs (voir TP)
 - Chaque machine possède déjà une adresse physique MAC inscrite sur la carte réseau
 - Pour communiquer, l'ordinateur (à la couche liaison de donnée) encapsule le paquet reçu de la couche réseau, dans une trame en y ajoutant son adresse MAC ainsi que celle du destinataire (plus d'autres informations de contrôle)




Communication dans un réseau (2)

- Lorsqu'un ordinateur veut communiquer avec un ordinateur d'un autre réseau, il doit passer par un routeur (c'est-à-dire la passerelle par défaut) :
 - il encapsule le paquet reçu de la couche réseau dans une trame dont l'adresse (MAC) de destination est l'adresse de la passerelle par défaut
 - Le routeur sert de relais entre l'ordinateur et ceux d'un autre réseau



Communication dans un réseau (3)

- Adresse MAC (Medium Access Control)
 - Adresse physique permet d'identifier un machine dans un réseau
 - l'adresse IP permet d'identifier mais surtout de localiser une machine dans un inter-réseau



Comment circulent les données dans un réseau ?(1)


- Il s'agit de la <u>Topologie logique</u>
- On en distingue 2 principales :

A diffusion


- Quand un équipement émet, tous ceux qui sont connectés au réseau peuvent le recevoir
- Exemple : réseau en bus, en anneau, réseau sans fil, réseau en étoile avec hub...

Point-à-point :

- Quand un équipement émet, un seul le reçoit
- Exemple : réseau en étoile avec switch,...




Réseau sans fil



Comment circulent les données dans un réseau à diffusion comme dans un bus ou un hub?

- Tous les équipements du réseau reçoivent la trame envoyée par la source H1 à l'adresse de H3
- A la réception d'une trame, chaque équipement vérifie si l'@MAC de destination correspond à la sienne
 - Si oui, il décapsule la trame et transmet le paquet aux couches supérieures
 - Si non, il rejette la trame




Comment fonctionne un Switch dans un réseau Ethernet ? (1)

- Un Switch maintient une table de commutation
- La table est remplie par apprentissage
- La trame n'est pas diffusée sur les ports : elle est transférée au bon port
- Cependant si la table MAC ne contient aucune entrée relative à la destination, la trame sera diffusée

Découverte : examiner une adresse MAC source








Les adresses MAC sont raccourcles à des fins de démonstration.


Comment fonctionne un Switch dans un réseau Ethernet ? (2)


Transfert: examiner une adresse MAC de destination




Les adresses MAC sont raccourcles à des fins de démonstration.

Comment fonctionne un Switch dans un réseau Ethernet ? (3)







Ma table ne contient pas cette adresse MAC source ni le port d'entrée, donc je vais les ajouter.

MAC de destination M 00-0A


MAC source 00-0D


Туре

Données

FCS

Comment fonctionne un Switch dans un réseau Ethernet ? (4)





Je connais l'adresse MAC de destination, donc je vais uniquement transférer la trame par le port 1.

MAC de destination 00-0A


MAC source 00-0D


Type

Données

FCS

Comment fonctionne un Switch dans un réseau Ethernet ? (5)








MAC de destination O0-0D MAC source Type Données FCS

Domaine de collision

- Dans un réseau, on appelle domaine de collision un ensemble d'équipements/interfaces qui lorsqu'ils transmettent en même temps, créent une collision
 - C'est un ensemble d'équipements/interfaces qui reçoivent une trame envoyée par un équipement du réseau.
 - Le switch limite le domaine de collision








Domaine de diffusion

- Dans un réseau, on appelle domaine de diffusion l'ensemble des équipements/interfaces qui reçoivent une trame de diffusion (dont l'adresse de destination est FF-FF-FF-FF-FF) envoyée par un équipement du réseau
 - Le routeur limite le domaine de collision









Méthodes de commutation

Il existe 2 manières principales de transférer une trame


- Recevoir la trame entièrement, la stocker et la contrôler avant de la transférer : méthode Store and Forward
- Recevoir l'adresse de destination et commencer le transfert : méthode cutthroughout

La première méthode est lente mais ne transfert pas de trame erronée tandis que la seconde est plus rapide mais transporte des trames erronées. Il existe alors une méthode intermédiaire

 Stocker les 64 premiers octets au lieu de toute la trame : méthode Fragment-free


Contrôle d'erreurs et contrôle de flux

- Lors de la transmission sur le support, des erreurs peuvent survenir
- En plus, un récepteur plus lent que son émetteur peut rejeter des données reçues, faute d'espaces mémoire où les stocker
- Pour gérer ces problèmes, le réseau peut mettre en place un contrôle d'erreurs et de flux
- Les contrôle d'erreurs et de flux sont des fonctions de la couche liaison de données, donc sont implémentés dans la carte réseau



Erreurs dans la communication, comment les gérer ?


- Il existe plusieurs mécanismes (protocoles) de contrôle d'erreurs :
 - Bits de parité
 - Code de redondance cyclique,...
- Mais l'idée générale est d'ajouter des bits (bits de redondance) aux données à transmettre.
- Ces bits permettront au récepteur de savoir si les données ont été altérées ou pas
- En cas d'erreurs, 3 possibilités se présentent
 - 1. Le récepteur ignore la trame (exemple : réseau Ethernet)
 - 2. Le récepteur signale l'erreur (par accusé de réception) pour une retransmission : exemple réseaux sans fil
 - 3. Le récepteur corrige l'erreur (code de correction d'erreur) généralement réseaux sans fil avec un taux très élevé d'erreurs



Contrôle de flux


Il existe 2 principales méthodes de contrôle de flux :

- Send and wait
 - Chaque trame doit être acquittée avant l'envoi de la trame suivante
- À fenêtre d'anticipation
 - Pour une transmission plus efficace (délai réduit), l'émetteur envoie plusieurs trames avant de recevoir les acquittements



Comment communiquer dans un réseau à support partagé

- Dans un réseau, il peut arriver que le support soit partagé (support sans fil, réseau en bus ou en étoile avec hub, ...)
- Pour gérer les communications et éviter des conflits d'accès au support, des protocoles MAC (Medium Access Control) sont mis en œuvre
- Il en existe plusieurs types
 - Dans les réseaux Ethernet, le protocole MAC est CSMA/CD
 - Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection
 - Principe : 1-écouter avant d'émettre ; 2si le canal est libre émettre et continuer d'écouter



Conclusion

- Dans ce chapitre, nous avons étudié la communication dans un réseau.
- Pour communiquer dans un réseau, les équipements utilisent des protocoles :
 - Chaque terminal est identifié par une adresse MAC
 - Le terminal doit aussi disposer d'une adresse IP pour communiquer
 - Lors de la communication, les données issues des couches supérieures sont encapsulées dans des trames
 - Pour circuler sur le support de transmission, les bits qui forment les trames sont transformés en signaux par codage ou par modulation d'onde.
 - Pour prendre en charge les erreurs de transmission, des mécanismes de gestion d'erreurs et de flux peuvent aussi être mis en œuvre
 - Lorsque le support est partagé, un contrôle d'accès devient nécessaire pour gérer les collisions
- Dans le chapitre suivant, nous verrons comment interconnecter des réseaux.