#### TP configuration du VSFTP

### 1 Introduction

VsFTPd est un serveur FTP conçu avec la problématique d'une sécurité maximale. Contrairement aux autres serveurs FTP (ProFTPd, PureFTPd, etc.), aucune faille majeure de sécurité n'a jamais été décelée dans VsFTPd. La configuration par défaut de VsFTPd est très restrictive :

- Seul le compte anonyme est autorisé à se connecter au serveur
- En lecture seule
- Les utilisateurs ne peuvent pas accéder à leurs répertoires

#### 2 Installation

Installez le paquet vsftpd

• sudo apt install vsftpd

Démarrer et arrêter le service

- /etc/init.d/vsftpd start
- /etc/init.d/vsftpd stop
- /etc/init.d/vsftpd restart

Vérifier l'état du service.

• /etc/init.d/vsftpd status

### 3 Gestion des ports au niveau du pare-feu

Il est necessaire d'ouvrir les ports de commande et de données au niveau du serveur FTP.

- sudo ufw allow 20/tcp autorise le port 20
- sudo ufw allow 21/tcp autorise le port 21
- sudo ufw allow 40000:50000/tcp autorise la plage de ports 40000 à 50000
- sudo ufw enable active le pare-feu
- sudo ufw status donne l'état du pare-feu

# 4 Création d'un compte ftpuser

- sudo adduser ftpuser crée l'utilisateur
- sudo mkdir /home/ftpuser/ftp crée un répertoire pour l'utilisateur
- sudo chown nobody:nogroup /home/ftpuser/ftp n'appartient à aucun utilisateur
- sudo chmod a-w /home/ftpuser/ftp spécifie les droits sur le dossier
- sudo mkdir /home/ftpuser/ftp/Docs crée un dossier pour le partage de fichiers
- sudo chown ftpuser:ftpuser /home/ftpuser/ftp/Docs met Docs dans le groupe ftpuser

## 5 Configuration

Editez le fichier /etc/vsftpd.conf et modifiez le selon les indications si-dessous. Pour plus d'explications sur les options, veuillez vous référer à:  $\frac{http:}{web.mit.edu/rhel-doc/4/RH-DOCS/rhel-rg-fr-4/s1-ftp-vsftpd-conf.html}$ 

```
ftpd banner=Bienvenue en L2i
listen=N0
listen ipv6=YES
anonymous enable=YES
anon upload enable=NO
anon mkdir write enable=NO
anon other write enable=NO
anon world readable only=YES
local enable=YES
write enable=YES
local umask=022
dirmessage enable=YES
use localtime=YES
xferlog enable=YES
connect from port 20=YES
chroot local user=YES
allow writeable chroot=YES
secure chroot dir=/var/run/vsftpd/empty
pam service name=vsftpd
force dot files=YES
pasv min port=40000
pasv max port=50000
user sub token=$USER
local root=/home/$USER/ftp
ftp username=ftpuser
```