M2 MPRI - Programmation Probabiliste - BYO-RPPL

Guillaume Baudart

14 janvier 2022

Objectif. Le but de cet exercice est d'ajouter les construction probabilistes sample, factor et infer à un langage synchrone : Zelus. Le compilateur Zelus génère du code OCaml, on peut donc implémenter notre extension probabiliste comme une bibliothèque OCaml.

Le dépôt git https:github.com/gbdrt/byo-ppl contient un repertoire rppl avec le code à compléter :

```
— rppl.ml : l'implémentation de la bibliothèque à compléter.
```

- rppl.zli : le fichier d'interface pour le compilateur Zelus
- coin.zls, hmm.zls: deux exemples à compléter
- dune : le fichier dune pour construire le projet.

1 Installation

Pour commencer, installer le projet byo-ppl et le compilateur Zelus.

```
$ git clone https:github.com/gbdrt/byo-ppl
$ cd byo-ppl
$ opam install . --deps-only
$ opam install zelus
```

Vous pouvez tester votre installation sur un exemple :

\$ dune exec ./examples/coin.exe

2 Échantillonnage Préférentiel

L'implémentation de l'échantillonnage préférentiel est similaire au module basic de byo-ppl. Les opérateurs sample, factor et observe prennent un argument supplémentaire : l'accumulateur probabiliste prob dont le type est à définir.

Question 1. Compléter l'implémentation de prob, sample, factor et observe.

Note. Pour garantir l'allocation statique, Zelus restreint l'utilisation de l'ordre supérieur. Tous les arguments sont donc groupés dans un tuple.

Les nœuds Zelus sont introduits par le mot-clé node dans le code source. Contrairement aux fonctions instantanées classiques, les nœuds sont compilés vers la structure de données suivante.

La fonction alloc permet d'allouer l'état d'un nœud. La fonction reset initialise l'état initial (par exemple après un appel à alloc). La fonction step est la fonction de transition du nœud : à chaque instant, étant donné l'état courant et les entrées, step met à jour l'état (par effet de bord) et retourne une sortie.

Le nœud infer_importance est un nœud d'ordre supérieur qui prend un argument un nœud : le modèle probabiliste dont le type est donné dans le fichier de signatures rppl.zli :

```
val infer_importance : int -S-> ((prob * 'a) -D-> 'b) -S-> 'a -D-> 'b distribution
```

Le premier argument est le nombre de particule. Le second argument est un nœud probabiliste : le modèle dont le premier argument doit être de type prob. Les lettres sur les flèches precisent les sortes : S pour statique (le nombre de particule et le modèle), D pour discret (le nœud modèle, et le nœud d'ordre supérieur infer_importance).

L'état de infer_importance contient un tableau de particules (l'état de chaque particule) et un tableau de scores.

```
type 'a infer_state = { particles : 'a array; scores : float array }
```

Question 2. Compléter l'implémentation des fonctions infer_alloc et infer_reset du nœud infer_importance. On peut utiliser la fonction d'allocation du modèle pour initialiser le tableau de particules.

La fonction de transition de infer_importance est similaire à l'implémentation du module basic. Il faut appliquer la fonction de transition du modèle sur chacun des états contenu dans le tableau de particules et l'entrée courante pour mettre à jours ces états et les scores associés.

Question 3. Compléter la fonction infer_step du nœud infer_importance.

3 Exemples

Il est maintenant possible d'essayer infer_importance sur des exemples simples.

Question 4. Compléter le fichier coin.zls pour implémenter un modèle flot-de-données de la pièce biaisée. L'entrée x est un flots d'entiers (0 ou 1). Le biais de la pièce z doit être constant et partagé par toutes les observations.

```
z \sim Uniform(0,1)
x_t \sim Bernoulli(z)
```

La sortie de infer_importance est un flot de distributions d: l'estimation courante du biais sachant les premières observations $d_t = p(z \mid x_0, \dots, x_t)$.

Note. Zelus ne supporte pas les arguments nommés (comme dans gaussian ~mu ~sigma). On a donc redéfinit dans rppl.ml quelques distributions avec des arguments classiques.

Pour compiler le programme coin.zls on précise à Zelus le nœud qu'on veut simuler (typiquement main : option -s main dans le fichier dune). Le compilateur génère deux fichiers : coin.ml (code compilé) et coin_main.ml (code de simulation). Il est ensuite possible de compiler coin_main.ml pour obtenir un executable.

Avec dune, on peut directement compiler et exécuter la simulation avec :

```
$ dune exec ./rppl/hmm_main.exe
```

Question 5. Compléter le fichier hmm.zls pour implémenter un modèle flot-de-données de tracker. À l'instant t, x_t est la position cherchée, et y_t l'observation bruitée, et on suppose $\forall t > 0$:

$$x_{t+1} \sim \mathcal{N}(x_t, 2)$$

 $y_t \sim \mathcal{N}(x_t, 4)$

Note. infer_importance doit échouer sur cet exemple (comme pour l'implémentation en CPS).

4 Filtre Particulaire

Le filtre particulaire se comporte quasiment comme infer_importance mais, à chaque pas, avant de renvoyer la distribution courante, il faut ré-échantillonner le tableau de particules.

Question 6. Compléter la fonction resample qui ré-échantillonne l'état de infer_pf. Étant donné un état {particles; scores}, resample tire aléatoirement un nouveau tableau de particules en suivant les scores. Vous pourrez utiliser la fonction alloc pour initialiser le nouveau tableau de particules, et copy src dst pour copier une particule source src dans une destination dst (c'est une deep copy, il faut copier l'ensemble de la structure de donnée).

Question 7. Compléter la définition de infer_pf pour implémenter le filtre particulaire. L'exemple hmm doit maintenant renvoyer le résultat attendu.

Visualisation. Pour visualiser graphiquement les résultat obtenus, vous pouvez installer feed-gnuplot. Il est alors possible de rediriger la sortie standard vers gnuplot en rafraîchissant l'affichage toutes les 0.05s.

\$ dune exec ./rppl/hmm_main.exe | feedgnuplot --stream 0.05

Note. Par défaut la simulation ne s'arrête jamais. Il est possible de rediriger la sortie de l'exécutable dans head -n 100 pour n'executer que les 100 premiers instants.

\$ dune exec ./rppl/hmm_main.exe | head -n 100 | feedgnuplot --stream 0.05