4 WÖRTER

4.1 WÖRTER

Jeder weiß, was ein Wort ist: Ein *Wort über einem Alphabet A* ist eine Folge von Zeichen aus *A*. Aber gerade weil jeder weiß, was das ist, werden wir uns im folgenden eine Möglichkeit ansehen, eine formale Definition des Begriffes "Wort" zu geben. Sinn der Übung ist aber nicht, eine einfache Sache möglichst kompliziert darzustellen, sondern an einem Beispiel, das niemandem ein Problem bereitet, Dinge zu üben, die in späteren Einheiten noch wichtig werden.

Wort über einem Alphabet A

Vorher aber noch kurz eine Bemerkung zu einem Punkt, an dem wir sich der Sprachgebrauch in dieser Vorlesung (und allgemeiner in der Theorie der formalen Sprachen) vom umgangssprachlichen unterscheidet: Das *Leerzeichen*. Übrigens benutzt man es heutzutage (jedenfalls z. B. in europäischen Schriften) zwar ständig — früher aber nicht! Aber wie der Name sagt, fassen wir auch das Leerzeichen als ein Zeichen auf. Damit man es sieht, schreiben wir manchmal explizit ⊔ statt einfach nur Platz zu lassen.

Konsequenz der Tatsache, dass wir das Leerzeichen, wenn wir es denn überhaupt benutzen, als ein ganz normales Symbol auffassen, ist jedenfalls, dass z.B. HallouWelt eine Folge von Zeichen, also nur ein Wort ist (und nicht zwei).

Was man für eine mögliche technische Definition von "Wort" braucht, ist im wesentlichen eine Formalisierung von "Liste" (von Symbolen). Für eine bequeme Notation definieren wir zunächst: Für jede natürliche Zahl $n \geq 0$ sei $\mathbb{G}_n = \{i \in \mathbb{N}_0 \mid 0 \leq i \wedge i < n\}$ die Menge der n kleinsten nichtnegativen ganzen Zahlen. Zum Beispiel ist $\mathbb{G}_4 = \{0,1,2,3\}$, $\mathbb{G}_1 = \{0\}$ und $\mathbb{G}_0 = \{\}$.

Dann wollen wir jede *surjektive* Abbildung $w: \mathbb{G}_n \to A$ als ein *Wort* auffassen. Die Zahl n heiße auch die *Länge* des Wortes, für die man manchmal kurz |w| schreibt. (Es ist in Ordnung, wenn Sie im Moment nur an Längen $n \geq 1$ denken. Auf den Fall des sogenannten leeren Wortes ε mit Länge n=0 kommen wir im nachfolgenden Abschnitt gleich noch zu sprechen.)

Das Wort (im umgangssprachlichen Sinne) w = hallo ist dann also formal die Abbildung $w : \mathbb{G}_5 \to \{\text{a,h,l,o}\}$ mit w(0) = h, w(1) = a, w(2) = l, w(3) = l und w(4) = o.

Im folgenden werden wir uns erlauben, manchmal diese formalistische Sicht auf Wörter zu haben, und manchmal die vertraute von Zeichenfolgen. Dann ist insbesondere jedes einzelne Zeichen auch schon ein Wort. Formalismus, vertraute Sichtweise und das Hin- und Herwechseln zwischen beidem ermöglich dreierlei:

 präzise Argumentationen, wenn andernfalls nur vages Händewedeln möglich wäre, Wort, formalistisch definiert Länge eines Wortes

- leichteres Vertrautwerden mit Begriffen und Vorgehensweisen bei Wörtern und formalen Sprachen, und
- das langsame Vertrautwerden mit Formalismen.

Ganz häufig ist man in der Situation, dass man ein Alphabet A gegeben hat und über die Menge aller Wörter reden möchte, in denen höchstens die Zeichen aus A vorkommen. Dafür schreibt man A^* . Ganz formalistisch gesehen ist das also Menge aller surjektiven Abbildungen $w: \mathbb{G}_n \to B$ mit $n \in \mathbb{N}_0$ und $B \subseteq A$. Es ist aber völlig in Ordnung, wenn Sie sich einfach Zeichenketten vorstellen.

Menge aller Wörter A*

4.2 DAS LEERE WORT

Beim Zählen ist es erst einmal natürlich, dass man mit eins beginnt: 1, 2, 3, 4, ... Bei Kindern ist das so, und geschichtlich gesehen war es bei Erwachsenen lange Zeit auch so. Irgendwann stellte sich jedoch die Erkenntnis ein, dass die Null auch ganz praktisch ist. Daran hat sich jeder gewöhnt, wobei vermutlich eine gewisse Abstraktion hilfreich war; oder stellen Sie sich gerade vor, dass vor Ihnen auf dem Tisch 0 Elefanten stehen?

Ebenso umfasst unsere eben getroffene Definition von "Wort" den Spezialfall der Wortlänge n=0. Auch ein Wort der Länge 0 verlangt zugegebenermaßen ein bisschen Abstraktionsvermögen. Es besteht aus 0 Symbolen. Deshalb sieht man es so schlecht.

Wenn es Ihnen hilft, können Sie sich die formalistische Definition ansehen: Es ist $\mathbb{G}_0 = \{\}$ die leere Menge; und ein Wort der Länge 0 enthält keine Zeichen. Formalisiert als surjektive Abbildung ergibt das dann ein $w: \{\} \to \{\}$.

Wichtig:

- Wundern Sie sich nicht, wenn Sie sich über $w: \{\} \rightarrow \{\}$ erst einmal wundern. Sie werden sich an solche Dinge schnell gewöhnen.
- Vielleicht haben Sie ein Problem damit, dass der Definitionsbereich oder/und der Zielbereich von w: {} → {} die leere Menge ist. Das ist aber nicht wirklich eines: Man muss nur daran denken, dass Abbildungen besondere Relationen sind.
- Es gibt nur *eine* Relation $R \subseteq \{\} \times \{\} = \{\}$, nämlich $R = \{\}$. Als Menge von Paaren aufgefasst ist dieses R aber linkstotal und rechtseindeutig, also tatsächlich eine Abbildung; und die ist sogar rechtstotal. Also ist es richtig von *dem leeren Wort* zu sprechen.

Nun gibt es ähnlich wie schon beim Leerzeichen ein ganz praktisches Problem: Da das leere Wort aus 0 Symbolen besteht, "sieht man es nicht". Das führt leicht zu Verwirrungen. Man will aber gelegentlich ganz explizit darüber sprechen und schreiben. Deswegen vereinbaren wir, dass wir für das leere Wort ε schreiben.

leeres Wort

Beachten Sie, dass wir in unseren Beispielen Symbole unseres Alphabetes immer blau darstellen, ε aber nicht. Es ist nie Symbol das gerade untersuchten Alphabetes. Wir benutzen dieses Zeichen aus dem Griechischen als etwas, das Sie immer interpretieren (siehe Einheit 2) müssen, nämlich als das leere Wort.

4.3 MEHR ZU WÖRTERN

Für die Menge aller Wörter einer festen Länge n über einem Alphabet A schreiben wir auch A^n . Wenn zum Beispiel das zu Grunde liegende Alphabet $A = \{a, b\}$ ist, A^n dann ist:

$$A^0=\{\epsilon\}$$
 $A^1=\{\mathtt{a},\mathtt{b}\}$
 $A^2=\{\mathtt{aa},\mathtt{ab},\mathtt{ba},\mathtt{bb}\}$
 $A^3=\{\mathtt{aaa},\mathtt{aab},\mathtt{aba},\mathtt{abb},\mathtt{baa},\mathtt{bab},\mathtt{bba},\mathtt{bbb}\}$

Vielleicht haben nun manche die Idee, dass man auch erst die A^n hätte definieren können, und dann festlegen:

$$A^* = A^0 \cup A^1 \cup A^2 \cup A^3 \cup \cdots$$

Das unschöne daran sind die "···": Im vorliegenden Fall mag ja noch klar sein, was gemeint ist. Da wir aber darauf achten wollen, dass Sie sich nichts angewöhnen, was im allgemeinen zu Problemen führen könnte (und dafür sind Pünktchen, bei denen man darauf baut, dass der Leser schon die passende Interpretation haben möge, prädestiniert), wollen wir lieber folgende Schreibweise benutzen:

$$A^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} A^i$$

Allerdings sind hier nun zwei Anmerkungen ganz wichtig:

• Sie können mit Recht fragen, was denn präzise so etwas wie

$$\bigcup_{i=0}^{\infty} M_i$$

bedeuten soll, wenn M_0 , M_1 , M_2 , ... (schon wieder die Pünktchen ...) unendlich viele Menge sind. Das hier:

$$\bigcup_{i=0}^{\infty} M_i = \{x \mid \exists i : x \in M_i\}$$

- also alle Elemente, die in mindestens einem M_i enthalten sind.
- Das ∞-Zeichen in obiger Schreibweise ist leider gefährlich. Es kann so missverstanden werden, als könne i auch "den Wert Unendlich" annehmen. Das ist nicht so! Gemeint ist nur, dass i alle Werte aus dem Bereich der ganzen Zahlen ab i = 0 durchläuft. Und jede dieser Zahlen ist endlich; es sind aber unendlich viele.

4.4 KONKATENATION VON WÖRTERN

Zahlen kann man zum Beispiel addieren oder multiplizieren. Man spricht auch davon, dass die Addition und Multiplikation zweistellige oder binäre Operationen sind.

Für Wörter definieren wir nun auch eine ganz einfache aber wichtige binäre Operation: die sogenannte *Konkatenation* von Wörtern. Das ist einfach die Hintereinanderschreibung zweier Wörter. Als Operationssymbol verwendet man üblicherweise wie bei der Multiplikation von Zahlen den Punkt "·". Also zum Beispiel:

oder

Oft lässt man wie bei der Multiplikation auch den Konkatenationspunkt weg. Wie man sieht, kommt es (im Gegensatz zur Multiplikation von Zahlen) auf die

Reihenfolge an: Ein SCHRANKSCHLÜSSEL ist etwas anderes als ein SCHLÜSSELSCHRANK.

Nun wollen wir die Konkatenation zweier Wörter formal definieren.

4.1 Definition. Es seien zwei beliebige Wörter $w_1:\mathbb{G}_m\to A_1$ und $w_2:\mathbb{G}_n\to A_2$ gegeben. Dann ist

$$w_1 \cdot w_2 : \mathbb{G}_{m+n} \to A_1 \cup A_2$$

$$i \mapsto \begin{cases} w_1(i) & \text{falls } 0 \leq i < m \\ w_2(i-m) & \text{falls } m \leq i < m+n \end{cases}$$

Ist das eine sinnvolle Definition? Oder vielmehr: Ist das überhaupt eine Definition? Und wird hier ein Wort definiert?

- Als erstes hat man sich zu überlegen, dass die Ausdrücke $w_1(i)$ für $0 \le i < m$ und $w_2(i-m)$ für $m \le i < m+n$ stets definiert sind. Das ist so.
- Zweitens stammen die in der Fallunterscheidung vorgeschriebenen Funktionswerte tatsächlich aus dem Bereich $A_1 \cup A_2$: denn $w_1(i)$ ist stets aus A_1 und $w_2(i-m)$ ist stets aus A_2 .

Konkatenation

Konkatenation zweier Wörter formal

- Drittens muss man sich klar machen, dass die Fallunterscheidung von der Art ist, dass für jedes $i \in \mathbb{G}_{m+n}$ nur genau ein Funktionswert festgelegt wird und nicht mehrere verschiedene.
- Und schließlich muss man sich noch klar machen, dass wieder ein *Wort* definiert wird: Dafür muss die Abbildung $w_1 \cdot w_2 : \mathbb{G}_{m+n} \to A_1 \cup A_2$ surjektiv sein. Das ist sie auch. Denn für jedes $a \in A_1 \cup A_2$ gilt (mindestens) eine der folgenden Möglichkeiten:
 - $a \in A_1$: Dann gibt es aber, da w_1 ein Wort ist, also eine surjektive Abbildung, ein $i_1 \in \mathbb{G}_m$ mit $w_1(i_1) = a$. Also ist $(w_1w_2)(i_1) = w_1(i_1) = a$.
 - $a \in A_2$: Dann gibt es aber, da w_2 ein Wort ist, also eine surjektive Abbildung, ein $i_2 \in \mathbb{G}_n$ mit $w_2(i_2) = a$. Also ist $(w_1w_2)(m+i_2) = w_2(i_2) = a$.

Als letztes sei noch angemerkt, dass man an der Definition sofort sieht:

4.2 Lemma. Für jedes Alphabet A gilt:

$$\forall w_1 \in A^* \ \forall w_2 \in A^* : |w_1 w_2| = |w_1| + |w_2|$$

4.4.1 Konkatenation mit dem leeren Wort

Gefragt, was des Besondere an der Zahl Null ist, antworten zumindest manche Leute, dass es die Eigenschaft hat:

$$\forall x \in \mathbb{N}_0 : x + 0 = x \land 0 + x = x$$

Man sagt auch, die Null sei das neutrale Element bezüglich der Addition.

neutrales Element

Etwas Ähnliches wie die Null für natürliche Zahlen gibt es bei Wörtern: Das leere Wort ist das neutrale Element bezüglich Konkatenation.

4.3 Lemma. Für jedes Alphabet *A* gilt:

$$\forall w \in A^* : w \cdot \varepsilon = w \wedge \varepsilon \cdot w = w .$$

Anschaulich ist das wohl klar: Wenn man ein Wort w nimmt und hinten dran der Reihe nach noch alle Symbole des leeren Wortes "klebt", dann "ändert sich an w nichts".

Aber da wir auch eine formale Definition von Wörtern haben, können wir das auch präzise beweisen ohne auf Anführungszeichen und "ist doch wohl klar" zurückgreifen zu müssen. Wie weiter vorne schon einmal erwähnt: Wir machen das nicht, um Einfaches besonders schwierig darzustellen (so etwas hat angeblich Herr Gauß manchmal gemacht ...), sondern um an einem einfachen Beispiel etwas zu üben, was Sie durch Ihr ganzes Studium begleiten wird: Beweisen.

21

4.4 Beweis. Die erste Frage, die sich stellt, ist: Wie beweist man das für alle denkbaren(?) Alphabete *A*? Eine Möglichkeit ist: Man geht von einem wie man sagt "beliebigen aber festen" Alphabet *A* aus, über das man *keinerlei weitere* Annahmen macht und zeigt, dass die Aussage für dieses *A* gilt.

Tun wir das: Sei im folgenden A ein beliebiges aber festes Alphabet.

Damit stellt sich die zweite Frage: Wie beweist man, dass die Behauptung für alle $w \in A^*$ gilt? Im vorliegenden Fall funktioniert das gleiche Vorgehen wieder: Man geht von einem beliebigen Wort w aus, über das man keinerlei Annahmen macht.

Sei also im folgenden w ein beliebiges aber festes Wort aus A^* , d. h. eine surjektive Abbildung $w : \mathbb{G}_m \to B$ mit $B \subseteq A$.

Außerdem wissen wir, was das leere Wort ist: $\varepsilon : \mathbb{G}_0 \to \{\}$.

Um herauszufinden, was $w' = w \cdot \varepsilon$ ist, können wir nun einfach losrechnen: Wir nehmen die formale Definition der Konkatenation und setzen unsere "konkreten" Werte ein. Dann ist also w' eine Abbildung $w': \mathbb{G}_{m+0} \to B \cup \{\}$, also schlicht $w': \mathbb{G}_m \to B$. Und für alle $i \in \mathbb{G}_m$ gilt für die Funktionswerte laut der formalen Definition von Konkatenation für alle $i \in \mathbb{G}_m$:

$$w'(i) = \begin{cases} w_1(i) & \text{falls } 0 \le i < m \\ w_2(i-m) & \text{falls } m \le i < m+n \end{cases}$$
$$= \begin{cases} w(i) & \text{falls } 0 \le i < m \\ \varepsilon(i-m) & \text{falls } m \le i < m+0 \end{cases}$$
$$= w(i)$$

Also haben w und w' die gleichen Definitions- und Zielbereiche und für alle Argumente die gleichen Funktionswerte, d. h. an allen Stellen die gleichen Symbole. Also ist w' = w.

4.4.2 Eigenschaften der Konkatenation

Wenn man eine neue binäre Operation definiert, stellt sich immer die Frage nach möglichen Rechenregeln. Weiter oben haben wir schon darauf hingewiesen, dass man bei der Konkatenation von Wörtern nicht einfach die Reihenfolge vertauschen darf. (Man sagt auch, die Konkatenation sei *nicht kommutativ*.)

Was ist, wenn man mehrere Wörter konkateniert? Ist für jedes Alphabet A und alle Wörter w_1 , w_2 und w_3 aus A^* stets

$$(w_1 \cdot w_2) \cdot w_3 = w_1 \cdot (w_2 \cdot w_3)$$
?

Die Antwort ist: Ja. Auch das kann man stur nachrechnen.

Das bedeutet, dass man bei der Konkatenation mehrerer Wörter keine Klammern setzen muss. Man sagt auch, die Konkatenation sei eine *assoziative Operation* (siehe Unterabschnitt 4.6).

4.4.3 Beispiel: Aufbau von E-Mails

Die Struktur von E-Mails ist in einem sogenannten RFC festgelegt. *RFC* ist die Abkürzung für *Request For Comment*. Man findet alle RFCs zum Beispiel unter http://tools.ietf.org/html/.

RFC
Request For Comment

Die aktuelle Fassung der Spezifikation von E-Mails findet man in *RFC* 2822 (http://tools.ietf.org/html/rfc2822, 28.10.09). Wir zitieren und komentieren¹ einige Ausschnitte aus der Einleitung von Abschnitt 2.1 dieses RFC, wobei die Nummerierung/Strukturierung von uns stammt:

RFC 2822

- "This standard specifies that messages are made up of characters in the US-ASCII range of 1 through 127."
 - Das Alphabet, aus dem die Zeichen stammen müssen, die in einer E-Mail vorkommen, ist der US-ASCII-Zeichensatz mit Ausnahme des Zeichens mit der Nummer 0.
- "Messages are divided into lines of characters. A line is a series of characters that is delimited with the two characters carriage-return and line-feed; that is, the carriage return (CR) character (ASCII value 13) followed immediately by the line feed (LF) character (ASCII value 10). (The carriage-return/line-feed pair is usually written in this document as "CRLF".)"
 - Eine Zeile (*line*) ist eine Folge von Zeichen, also ein Wort, das mit den beiden "nicht druckbaren" Symbolen CR LF endet.

An anderer Stelle wird im RFC übrigens spezifiziert, dass als Zeile im Sinne des Standards nicht beliebige Wörter zulässig sind, sondern nur solche, deren Länge kleiner oder gleich 998 ist.

- 3. A message consists of
 - [...] the header of the message [...] followed,
 - optionally, by a body."
 - Eine E-Mail (*message*) ist die Konkatenation von Kopf (*header*) der E-Mail und Rumpf (*body*) der E-Mail. Dass der Rumpf optional ist, also sozusagen fehlen darf, bedeutet nichts anderes, als dass der Rumpf auch das leere Wort sein darf. (Aus dem Rest des RFC ergibt sich, dass der Kopf nie das leere Wort sein kann.)

¹Wir erlauben uns kleine Ungenauigkeiten, weil wir nicht den ganzen RFC zitieren wollen.

Aber das ist noch nicht ganz vollständig. Gleich anschließend wird der RFC genauer:

- 4. - "The header is a sequence of lines of characters with special syntax as defined in this standard.
 - The body is simply a sequence of characters that follows the header and
 - is separated from the header by an empty line (i.e., a line with nothing preceding the CRLF). [...]"
 - Es gilt also:
 - Der Kopf einer E-Mail ist die Konkatenation (de facto mehrerer) Zeilen.
 - Der Rumpf einer E-Mail ist (wie man an anderer Stelle im RFC nachlesen kann) ebenfalls die Konkatenation von Zeilen. Es können aber auch o Zeilen oder 1 Zeile sein.
 - Eine Leerzeile (empty line) ist das Wort CR LF.
 - Eine Nachricht ist die Konkatenation von Kopf der E-Mail, einer Leerzeile und Rumpf der E-Mail.

4.4.4 Iterierte Konkatenation

Von den Zahlen kennen Sie die Potenzschreibweise x^3 für $x \cdot x \cdot x$ usw. Das wollen wir nun auch für die Konkatenation von Wörtern einführen. Die Idee ist so etwas wie

$$w^k = \underbrace{w \cdot w \cdot \cdots w}_{k \text{ mal}}$$

Aber da stehen wieder diese Pünktchen ... Wie kann man die vermeiden? Was ist mit k=1 (immerhin stehen da ja drei w auf der rechten Seite)? Und was soll man sich für k=0 vorstellen?

induktive Definition Potenzen von Wörtern Ein möglicher Ausweg ist eine sogenannte *induktive Definition*. Für *Potenzen von Wörtern* geht das so:

$$w^0 = \varepsilon$$

$$\forall k \in \mathbb{N}_0: \ w^{k+1} = w^k \cdot w$$

Man definiert also

- explizit, was ein Exponent 0 bedeuten soll, nämlich $w^0 = \varepsilon$, (es hat sich einfach als nützlich erwiesen, das gerade so festzulegen), und
- wie man w^{n+1} ausrechnen kann, wenn man schon w^n kennt.

Damit kann man z. B. ausrechnen, was w^1 ist:

$$w^1 = w^{0+1} = w^0 \cdot w = \varepsilon \cdot w = w$$

Und dann:

$$w^2 = w^{1+1} = w^1 \cdot w = w \cdot w$$

Und so weiter. Man gewinnt den Eindruck, dass für jede nichtnegative ganze Zahl n als Exponent eindeutig festgelegt ist, was w^n sein soll. Das ist in der Tat so. Machen Sie sich das in diesem Beispiel klar!

4.5 Lemma. Für jedes Alphabet A und jedes Wort $w \in A^*$ gilt:

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : |w^n| = n|w|$$
.

Wie kann man das beweisen? Immer wenn in einer Aussage "etwas" eine Rolle spielt, das induktiv definiert wurde, sollte man in Erwägung ziehen, für den Beweis *vollständige Induktion* zu benutzen.

vollständige Induktion

Sehen wir uns mal ein paar einfache Spezialfälle der Behauptung an:

- n = 0: Das ist einfach: $|w^0| = |\varepsilon| = 0 = 0 \cdot |w|$.
- n = 1: Natürlich könnten wir einfach oben nachsehen, dass $w^1 = w$ ist, und folgern $|w^1| = |w|$. Oder wir wiederholen im wesentlichen die obige Rechnung:

$$|w^1|=|w^{0+1}|=|w^0\cdot w|$$

$$=|w^0|+|w| \qquad \text{siehe Lemma 4.2}$$

$$=0|w|+|w| \qquad \text{siehe Fall } n=0$$

$$=1|w|$$

Man kann auch sagen: Weil die Behauptung für n=0 richtig war, konnten wir sie auch für n=1 beweisen.

• n = 2: Wir gehen analog zu eben vor:

$$|w^2| = |w^{1+1}| = |w^1 \cdot w|$$

$$= |w^1| + |w| \qquad \text{siehe Lemma 4.2}$$

$$= 1|w| + |w| \qquad \text{siehe Fall } n = 1$$

$$= 2|w|$$

Man kann auch sagen: Weil die Behauptung für n=1 richtig war, konnten wir sie auch für n=2 beweisen.

- Sie erkennen nun wohl das Muster: Weil w^{n+1} mit Hilfe von w^n definiert wurde, kann man die Richtigkeit der Behauptung für $|w^{n+1}|$ aus der für $|w^n|$ folgern.
- Also gilt das folgende: Wenn wir mit M die Menge aller natürlichen Zahlen n bezeichnen, für die die Behauptung $|w^n| = n|w|$ gilt, dann wissen wir also: 1. $0 \in M$
 - 2. $\forall n \in \mathbb{N}_0 : (n \in M \Rightarrow n+1 \in M)$
- Es ist ein Faktum der Mathematik, dass eine Menge M, die nur natürliche Zahlen enthält und die Eigenschaften 1 und 2 von eben hat, gerade die Menge \mathbb{N}_0 ist. (Wenn man die natürlichen Zahlen axiomatisch definiert, ist das sogar gerade eine der Forderungen.) Auf der genannten Tatsache fußt das Beweisprinzip der *vollständigen Induktion*, das wir nun erst einmal in der einfachsten Form vorführen.

vollständige Induktion

4.6 Beweis. Wir schreiben nun im wesentlichen noch einmal das gleiche wie oben in der für Induktionsbeweise üblichen Form auf.

Sei im folgenden A ein beliebiges aber festes Alphabet und $w \in A^*$ ein beliebiges aber festes Wort.

Induktionsanfang n = 0: Zu zeigen ist: $|w^0| = 0 \cdot |w|$.

Das geht ganz ausführlich aufgeschrieben so:

$$|w^0| = |\varepsilon|$$
 nach Defintion von w^0
= $0 = 0 \cdot |w|$.

Induktionsschritt $n \rightarrow n + 1$: Zu zeigen ist:

Für alle n gilt: Wenn $|w^n| = n|w|$ ist, dann ist auch $|w^{n+1}| = (n+1)|w|$.

Wie kann man zeigen, dass eine Aussage für *alle* natürlichen Zahlen n gilt? Eine Möglichkeit ist jedenfalls wieder, von einem "beliebigen, aber festen" n auszugehen und für "dieses" n zu zeigen:

$$|w^n| = n|w| \Rightarrow |w^{n+1}| = (n+1)|w|$$
.

Mit anderen Worten macht man nun die

Induktionsannahme oder Induktionsvoraussetzung: für ein beliebiges aber festes n gilt: $|w^n| = n|w|$.

Zu leisten ist nun mit Hilfe dieser Annahme der Nachweis, dass auch $|w^{n+1}| = (n+1)|w|$. Das nennt man den

Induktionsschluss: In unserem Fall:

$$|w^{n+1}| = |w^n \cdot w|$$
 nach Definition 4.1
 $= |w^n| + |w|$ nach Lemma 4.2
 $= n|w| + |w|$ nach Induktionsvoraussetzung
 $= (n+1)|w|$

4.5 VOLLSTÄNDIGE INDUKTION

Zusammenfassend wollen wir noch einmal festhalten, dass das Prinzip der vollständigen Induktion auf der folgenden Tatsache beruht:

4.7 (Prinzip der vollständigen Induktion) Wenn man für eine Aussage A(n), die vollständige Induktion von einer Zahl $n \in \mathbb{N}_0$ abhängt, weiß

es gilt
$$\mathcal{A}(0)$$
 und es gilt
$$\forall n \in \mathbb{N}_0: (\mathcal{A}(n) \Rightarrow \mathcal{A}(n+1))$$

dann gilt auch:

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : \mathcal{A}(n)$$
.

Den Beweis schreibt man typischerweise in folgender Struktur auf

Induktionsanfang: Man zeigt, dass A(0) gilt.

Induktionsvoraussetzung: für beliebiges aber festes $n \in \mathbb{N}_0$ gilt: $\mathcal{A}(n)$.

Induktionsschluss: Man zeigt, dass auch A(n+1) gilt

(und war typischerweise unter Verwendung von A(n)).

4.6 BINÄRE OPERATIONEN

Unter einer binären Operation auf einer Menge M versteht man eine Abbildung $f: M \times M \to M$. Üblicherweise benutzt man aber ein "Operationssysmbol" wie das Pluszeichen oder den Multiplikationspunkt und setzt ihn zwischen die Argumente: Statt +(3,8)=11 schreibt man normalerweise 3+8=11.

Allgemein heißt eine binäre Operation $\diamond: M \times M \to M$ genau dann *kommutativ*, wenn gilt:

kommutative Operation

$$\forall x \in M \ \forall y \in M : x \diamond y = y \diamond x \ .$$

Eine binäre Operation $\diamond: M \times M \to M$ nennt man genau dann *assoziativ*, wenn gilt:

assoziative Operation

$$\forall x \in M \ \forall y \in M \ \forall z \in M : (x \diamond y) \diamond z = x \diamond (y \diamond z) \ .$$

Wir haben gesehen, dass die Konkatenation von Wörtern eine assoziative Operation ist, die aber *nicht* kommutativ ist.

gbi:skript:4

27

© worsch 2008–2010

4.7 ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Einheit wurde eingeführt, was wir unter einem Wort verstehen wollen, und wie Konkatenation und Potenzen von Wörtern definiert sind.

Als wichtiges technisches Hilfsmittel haben wir Beispiele *induktiver Defintionen* gesehen und das Beweisprinzip der *vollständigen Induktion*.