ISA



AGENDA

- Definiciones
- ARC
- Memoria
- Endianness
- Camino de datos (Data Path)
- Formato de Instrucción
- Hola Assembler
- Direcciones de 32bits
- Subrutinas

DEFINICIONES

- ARC significa A RISC Computer
- RISC significa Reduced Instruction Set Computer
- CISC significa Complex Instruction Set Computer
- ISA significa Instruction Set Architecture

DEFINICIONES

CISC




RISC

- Computadoras hogareñas
- Instrucciones muy amplias
- Cualquier instrucción puede acceder a memoria
- Ventajas
 - Crear compiladores
 - Depuración de errores

- Entornos de red
- Instrucciones de tamaño fijo
- Acceso a memoria solo a través de Load y Store
- Ventajas
 - Segmentación y paralelismo
 - Menos de ciclos de clock


Memoria

Una memoria es un arreglo lineal de distintas locaciones de memorias ordenadas en forma consecutiva




- Dirección: Es el número que identifica cada "casa" (locación de memoria). ¿A donde debe llevar el paquete?
- Contenido: Es lo que está dentro de la "casa" (contenido de la memoria)
- Capacidad de almacenamiento: El tamaño de la "casa". ¿Cuantos bits puedo guardar en esa posición de memoria?


Memoria en ARC



- Espacio de direcciones: 2³²
- Dato: 32 bits (4 bytes)
- Capacidad de direccionamiento: 1 Byte

Endianess






1.- Una línea de transmisión de datos comunica la computadora "A", que es "little endian", con la computadora "B", que es "big endian". A través de esta línea se transmite desde la computadora A una palabra de 32 bits que contiene el valor numérico 3. Esto se hace byte por byte de modo que en la computadora B el byte 0 se almacena en el byte 0, el byte 1 en el byte1, etc. Una vez terminada la transmisión ¿Cuál es el valor numérico leído en la máquina B?

1.- Una línea de transmisión de datos comunica la computadora "A", que es "little endian", con la computadora "B", que es "big endian". A través de esta línea se transmite desde la computadora A una palabra de 32 bits que contiene el valor numérico 3. Esto se hace byte por byte de modo que en la computadora B el byte 0 se almacena en el byte 0, el byte 1 en el byte1, etc. Una vez terminada la transmisión ¿Cuál es el valor numérico leído en la máquina B?


Valor: 00000003h




Valor leído: 00000003h

Valor leído: 03000000h


Camino de Datos



Camino de Datos



REGISTER FILE



32 registros de propósito general

- del %r0 al %r31
- %r0 es siempre cero
- %r14 stack pointer o puntero de pila
- %r15 link register

5 registros de uso interno

- del %r32 al %r37
- %r32 program counter
- %r33-36 registros temporales
- %r37 registro de instrucción

FORMATO DE INSTRUCCIÓN

%r37 Registro de instrucción

op 31 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 SETHI Format 0 0 op2 imm22 op2 Branch Format 0 0 0 cond disp22 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 CALL format disp30 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 1 0 rd 0 0 0 0 0 0 0 0 rs2 op3 rs1 Arithmetic Formats 1 0 rd ор3 rs1 simm13 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 0 0 0 0 0 0 0 0 op3 rs1 Memory Formats 1 1 rd op3 simm13 rs1

op	Format
00	SETHI/Branch
01	CALL
10	Arithmetic
11	Memory

PSR

Inst.
branch sethi

op3	(op=10)
01000	0 addcc
01000	1 andcc
01001	0 orcc
01011	0 orncc
10011	0 srl
11100	0 jmpl

op3	(0	p=11)
0000	00	ld
0001	00	st


cond	branch
0001	be
0101	bcs
0110	bneg
0111	bvs
1000	ba
	0001 0101 0110 0111

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 nzvc

30.- Un programa fue bajado de disco a memoria principal de una computadora ARC. En la tabla siguiente se muestra el contenido de un segmento de memoria dentro del rango ocupado por ese programa.

Dirección	Contenido
00000810	CA006BCC
00000814	CA206BB8
00000818	82206004
0000081C	02800003
00000820	80A06000
00000824	10BFFFFB

Indicar el código Assembler de ese segmento.



• es el destino en un load

EJERCICIO

Dirección	Contenido
00000810	CA006BCC
00000044	04000000

31 30 2:	9 28 27 26 25	24 23 22 21 20 19	18 1 / 16 15 1	4 13	12	11 1	0 09	08	0 /	06	05	04 03 02 01
1 1	rd	op3	rs1	0	0	0 0	0	0	0	0	0	rs2
1 1	rd	op3	rs1	1	1	T	I	-	si	mm.	13	1 1 1


op3 (op=11)

000000 ld

000100 st

3	3 0	2 9	2 8	2 7	2		2 4	2 3	2 2	2	2	1 9	1 8	1 7		1 5		1 3	1-	1 1	1 0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0

rs1



signed immediate 13 bits

Instrucción

Carga en %r5 el contenido de la dirección de memoria r1 + 3020 en el registro r5

- 3.- El set de instrucciones ARC incluye la instrucción "ld" para leer de memoria RAM datos de 32 bits pero también ofrece instrucciones que permiten acceder a memoria para leer datos de 16 bits y de 8 bits. Notar que si bien existe una única instrucción para leer datos de 32 bits en los otros dos casos hay dos instrucciones: una para números con signo y otra números sin signo ("ldsh" y "lduh" para datos de 16 bits con y sin signo respectivamente; "ldsb" y "ldub" para datos de 8 bits con y sin signo respectivamente). Se pide:
 - (a) Justificar la existencia de instrucciones diferenciadas para leer números con y sin signo.
 - (b) En el caso de escritura de datos en RAM no se hace esta diferenciación entre números signados y no-signados (las instrucciones previstas para escritura en memoria son "st" "sth" y "stb" para escribir 32, 16 y 8 bits respectivamente). Justificar esta diferencia con respecto a lo observado en la operación de lectura.

Hola Assembler

Memory

Logic

Arithmetic

Control

Mnemoni	c Meaning
ld	Load a register from memory
st	Store a register into memory
sethi	Load the 22 most significant bits of a register
andcc	Bitwise logical AND
orcc	Bitwise logical OR
orncc	Bitwise logical NOR
srl	Shift right (logical)
addcc	Add
call	Call subroutine
jmpl	Jump and link (return from subroutine call)
be	Branch if equal
bneg	Branch if negative
bcs	Branch on carry
bvs	Branch on overflow
ba	Branch always
bneg bcs bvs	Branch if negative Branch on carry Branch on overflow

Hola Assembler

Pseudo-Op	Usage	Meaning
.equ X	.equ #10	Treat symbol X as $(10)_{16}$
.begin	.begin	Start assembling
.end	.end	Stop assembling
.org	.org 2048	Change location counter to 2048
.dwb	.dwb 25	Reserve a block of 25 words
.global	.global Y	Y is used in another module
.extern	.extern Z	Z is defined in another module
.macro	.macro M a, b,	Define macro M with formal
		parameters a, b,
.endmacro	.endmacro	End of macro definition
.if	.if <cond></cond>	Assemble if <cond> is true</cond>
.endif	.endif	End of .if construct

Hola Assembler


Estructura de un programa de assembler

```
.begin
.org 2048
    !código assembler
```

.end

4.- Escriba un programa en código ARC que declare dos variables de 32 bits en memoria RAM y que intercambie el contenido entre ellas. Utilizar el mínimo número de registros que le sea posible.

4.- Escriba un programa en código ARC que declare dos variables de 32 bits en memoria RAM y que intercambie el contenido entre ellas. Utilizar el mínimo número de registros que le sea posible.



Si las instrucciones son de 32bits, ¿Cómo cargamos una dirección de 32bits en un registro?

Usando la instrucción sethi

"sethi" establece los 22 bits más representativos y coloca ceros en los 10 bits menos significativos.

Ejemplo: 0xFF451200



Los 22 bits menos significativos: 0x051200

Los siguientes 22bits serían:0x3FD144

```
.begin
.org 2048
    !Posición 0xFF451200
    X22 .equ 0x051200
    X10 .equ 0x3FD144

    sethi X22,%r1
    sethi X10,%r2
    srl %r1,10,%r1
    or %r1,%r2,%r3
```

.end

Declarando la dirección en memoria, dentro inferior al rango 4096

```
.begin
.org 2048
    !Posición 0xFF451200
    X: 0xFF451200

    ld X,%r0,%r1
.end
```

Utilizando la instrucción call

Subrutinas

Se utilizan las instrucciones call y jmpl

Pasaje de parámetros

- Por registro
 - Los parámetros se guardan en los registros
 - La subrutina espera que los parámetros estén en dichos registros (ABI)
- Por stack
 - Los parámetros se pushean a la pila
 - La subrutina hace un pop de la pila para obtener los parámetros
- Por área reservada en memoria
 - Se reserva un espacio en memoria. En dicho espacio se guardan los parámetros. Se pasa por registro el puntero a la posición del área de memoria.
 - La subrutina accede al área de memoria para obtener los parámetros

6.- Un programa ARC declara dos variables y luego invoca una rutina que obtiene la suma de ambas. Escribir tres versiones del programa principal y de la rutina considerando diferentes convenciones para el pasaje de parámetros (a) por registros (b) por pila (c) por área reservada de memoria La subrutina debe ser declarada en el mismo módulo que el programa principal.

Preguntas