

# Técnicas de Programación Concurrente I

Ing. Pablo A. Deymonnaz pdeymon@fi.uba.ar

Facultad de Ingeniería Universidad de Buenos Aires


### Índice

- 1. Sincronización Introducción Semáforos
- 2. Semáforos en Rust
- Problemas Clásicos



# Estados de ejecución de un proceso

### (teórico)



#### Sincronismo entre dos o más procesos, no comunican datos

Mecanismos de sincronismo, implementado como una construcción de programación concurrente de más alto nivel.

- Tipo de dato compuesto por dos campos:
  - un entero no negativo llamado V
  - un set de procesos llamado L
- ▶ Se inicializa con un valor  $k \ge 0$  y con el conjunto vacío  $\emptyset$
- Se definen dos operaciones atómicas sobre un semáforo S:
  - wait(S) también llamada p(S)
  - signal(S) también llamada v(S)



Mecanismos de sincronismo de acceso a un recurso Un semáforo es un contador:

- ▶ Si contador >0 ⇒ recurso disponible
- ightharpoonup Si contador  $< 0 \Rightarrow$  recurso no disponible
- El valor del semáforo representa la cantidad de recursos disponibles
- Si el valor es cero o uno, se llaman semáforos binarios y se comportan igual que los locks de escritura (también conocidos como Mutex)

#### **Operaciones**

- p (wait): resta 1 al contador
- v (signal): suma 1 al contador

```
Operación wait(S)

if S.V > 0

S.V := S.V
        S.V := S.V - 1
        S.L add p
        p.state := blocked
      Operación signal(S)
      if S.L is empty
        S.V := S.V + 1
      else
```

sea q un elemento arbitrario del conjunto S.L

### Semáforo binario o Mutex

- El valor V sólo puede tomar los valores 0 ó 1
- ▶ Se inicializa como  $(0, \emptyset)$  o  $(1, \emptyset)$
- La operación signal(S) se define como:

```
if S.V = 1
  // undefined
else if S.L is empty
 S.V := 1
else
  sea q un elemento arbitrario del conjunto S . L
  S.L remove q
  q.state := ready
```

- wait() y signal() son instrucciones atómicas
- Un semáforo debe ser inicializado con un valor entero no negativo
- La instrucción signal() debe despertar a uno de los procesos suspendidos, pero no está definido cuál de todos los procesos debe despertarse

### Invariantes de Semáforos

- ► S.V ≥ 0
- ▶ S.V = k + #signal(S) #wait(S), siendo k el valor inicial del semáforo



## Introducción (II)

Tipos de semáforos

- System V
- POSIX

Un semáforo System V está compuesto por:

- ► El valor del semáforo (= valor del contador)
- ► El *process id* del último proceso que utilizó el semáforo
- La cantidad de procesos esperando por el semáforo
- La cantidad de procesos que está esperando que el semáforo sea cero

### Índice

- 1. Sincronización
- 2. Semáforos en Rust
- Problemas Clásicos

#### Semáforos en Rust

Usamos el crate std-semaphore.

```
Inicializar el semáforo:
```

```
let sem = Semaphore::new(5);
```

Obtener el acceso (wait):

```
fn acquire(&self)
```

Liberar el semáforo (signal):

```
fn release(&self)
```

(extra) Obtener el acceso con el patrón RAII (wait): fn access(&self)



#### Barreras en Rust

Permiten sincronizar varios threads en puntos determinados de un cálculo o algoritmo.

Están en el módulo: std::sync::Barrier

Creación de la barrera:

fn new(n: usize) -> Barrier

Bloquear al thread hasta que todos se encuentren en el punto: fn wait(&self) -> BarrierWaitResult

Operación interesante: líder

El método BarrierWaitResult::is\_leader() devuelve true en el thread líder.

Las barreras son reutilizables automáticamente.

### Índice

- 1. Sincronización
- 2. Semáforos en Rust
- 3. Problemas Clásicos Productor - Consumidor

#### Productor - Consumidor

- Se definen dos familias de procesos: productores y consumidores
- Requisitos (premisas propiedades invariantes):
  - 1. No se puede consumir lo que no hay
  - 2. Todos los items producidos son eventualmente consumidos
  - 3. Al espacio de almacenamiento se accede de a uno
  - 4. Se debe respetar el orden de almacenamiento y retiro de los items

#### Productor - Consumidor

- Al utilizar un buffer de comunicación se presentan los siguientes problemas de sincronización:
  - 1. No se puede consumir si el buffer está vacío
  - 2. No se puede producir si el buffer está lleno
- Vamos a estudiar dos casos:
  - 1. Buffer infinito: sólo se presenta el primer problema
  - 2. Buffer acotado: se presentan ambos problemas



### Buffer infinito

buffer := emptyQueue	sem notEmpty (0, ∅)
Productor	Consumidor
dataType d	dataType d
loop forever	loop forever
p1: append(d, buffer)	q1: wait(notEmpty)
p2: signal(notEmpty)	q2: d <- take(buffer)



### Buffer acotado

buffer := emptyQueue sem notEmpty $(0, \emptyset)$ sem notFull $(N, \emptyset)$	
Productor	Consumidor
dataType d	dataType d
loop forever	loop forever
p1: producir	q1: wait(notEmpty)
p2: wait(notFull)	q2: d <- take(buffer)
p3: append(d, buffer)	q3: signal(notFull)
p4: signal(notEmpty)	q4: consume(d)

## Bibliografía

- Principles of Concurrent and Distributed Programming, M. Ben-Ari, Segunda edición (capítulos 6)
- Bibliografía de Rust.
- The Design of the Unix Operating System, Maurice Bach