# Machine-Level Programming: Data

石元峰

2019年10月10日



#### Outline

- Array
- Structure
- Floating Point

#### One Dimension Array

- T A[N];
- 其首先在内存中分配了一个L\*N字节的连续区域,这里L为数据类型T的大小
- 标识符A可以用来作为指向数组开头的指针,记其值为 $x_A$ ,则数组元素A[I]会被存放在地址为 $x_A + L * I$ 的地方

#### One Dimension Array

- int A[N];
- A[i]为int类型,其值为M[x<sub>A</sub> + 4i],用汇编代码实现为: movl (%rdi, %rsi, 4),%eax
- A+i-1为int\*类型,其值为*x*<sub>A</sub> + 4*i* 4,用汇编代码实现为:leaq -4(%rdi, %rsi, 4),%rax
- \*(A+i-1)等价于A[i-1], 表示数组第i个元素

### Multidimensional (Nested) Array

- T A[R][C];
- 数组元素在内存中遵循"行优先"的顺序排列
- D[i][j]的内存地址为& $D[i][j] = x_D + (C * i + j) * sizeof(T)$


$ \begin{bmatrix} [0] & \cdots & [0] & [1] & \cdots & [1] \\ [0] & [0] & [0] & [0] & \cdots & [0] \end{bmatrix} $							•	•				A [R-1] [C-1]
---	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	---------------------

#### Multi-Level Array

```
zip_dig cmu = { 1, 5, 2, 1, 3 };
zip_dig mit = { 0, 2, 1, 3, 9 };
zip_dig ucb = { 9, 4, 7, 2, 0 };
```

```
#define UCOUNT 3
int *univ[UCOUNT] = {mit, cmu, ucb};
```

- univ[N][M]的值为*M*[*M*[*x<sub>univ</sub>* + 8*N*] + 4*M*]
- 在地址计算上, 其与多维数组是不同的



#### Fixed and Variable Dimensions

```
对于定长数组: int A[16][16];
```

求A[i][j]地址可以使用一系列移位和加法计算 $x_A + 64i + 4j$ 

# A in %rdi, i in %rsi, j in %rdx

salq \$6, %rsi # 64\*i

addq %rsi, %rdi #  $x_A$ +64\*i

movl (%rdi,%rdx,4),%eax #  $M[x_A+64^*i+4^*j]$ 

ret



#### Fixed and Variable Dimensions

```
而对于变长数组: size_t n; int A[n][n];
```

求A[/][/]地址必须使用乘法指令对/伸缩n倍

# n in %rdi, A in %rsi, i in %rdx, j in %rcx

imulq %rdx, %rdi # n\*i

leaq (%rsi ,%rdi ,4),%rax #  $x_A$ +4\*n\*i

movl (%rax,%rcx,4),%eax #  $M[x_A+4*n*i+4*j]$ 

ret



#### Declaration

- struct声明,将不同类型的对象聚合到一个对象中,用名字 引用各个组成部分
- 结构的所有组成部分都存放在内存中的一段连续的区域内, 而指向结构的指针就是结构第一个字节的位置
- 编译器以每个字段的字节偏移为内存引用指令中的位移,从 而产生对结构元素的引用

### Alignment Principle

- 许多计算机系统要求某种类型对象的地址必须是K(一般 是2、4或8)的倍数。其简化了处理器和内存系统间的接口设 计。
- 任何K字节的基本对象的地址必须是K的倍数
  - K=1: char
  - K=2: short
  - K=3: int, float
  - K=4: long, double, char\*
- 对于包含结构的代码,编译器可能需要在字段的分配中插入 间隙,以保证每个结构元素都满足它的对齐要求
- 结构对象本身对其起始地址也有一些对齐要求



# Alignment and Structure

```
struct S1 {
    char c;
    int i[2];
    double v;
} *p;
```

结构中元素最大的对齐要求决定了该结构整体的对齐要求

```
        c
        3 bytes
        i [0]
        i [1]
        4 bytes
        v

        p+0
        p+4
        p+8
        p+16
        p+24

        Multiple of 4
        Multiple of 8
        Multiple of 8
```

结构对象组成的数组仍然要满足对齐要求,仍包含插入的间隙



#### Saving Space

#### 把较大数据类型的元素放在前面

```
struct S4 {
                                struct S5 {
                                  int i;
  char c;
                                  char c;
  int i;
  char d;
                                  char d;
                                  *p;
 *p;
                               3 bytes
     3 bytes
                                         12 bytes
                                 8 bytes
```

# XMM Registers

- 浮点数储存在16个YMM寄存器中: %ymm0-%ymm15,每 个都是32字节。每个XMM寄存器是对应的YMM寄存器的 低16字节
- 对于浮点数,参数按顺序放置在%xmm0,%xmm1,···(多于16个参数,多余的参数依次放置于栈中)
- return value放置在%xmm0中
- 所有XMM寄存器都是调用者保存(caller-saved)的,被调用 者可以不用保存就覆盖其中任意一个寄存器

#### Operations

- 只涉及寄存器的FP move指令和涉及内存的FP move指令是不同的
  - movapd %xmm0, %xmm1 为从寄存器传送数据到寄存器
  - movsd (%rdi), %xmm0 为从内存传送数据到寄存器
  - movsd %xmm1, (%rdi) 为从内存传送数据到寄存器
- 浮点数的比较指令ucomiss S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>(单精度为uncomiss, 双精度为uncomisd):S<sub>2</sub> S<sub>1</sub>
  - $S_2$ 必须在XMM寄存器中, $S_1$ 可以在XMM寄存器中,也可以 在内存中
  - 设置三个条件码: ZF、CF、PF。
  - PF: 对于浮点比较,两个操作数任一个是NaN, 即设置该位



#### Constant FP Value

- AVX浮点数不能以立即数为操作数
  - 编译器必须为所有的常量值分配和初值化储存空间,之后代码把这些值从内存读入
  - vmulsd .LC2(%rip), %xmm0, %xmm0 从标号为.LC2的内存位置读出值
- 唯一的例外: xorpd %xmm0, %xmm0 将寄存器XMM0中 的值设置为0


# Pointers and Arrays

- 使用单独的指针存在有bad reference的可能
- 而数组标识符表示的指针永远指向数组开头



# Pointers and Arrays

Decl	An				*An		**An		
	Cmp	Bad	Size	Cmp	Bad	Size	Cmp	Bad	Size
int A1[3]	Y	N	12	Y	N	4	N	-	-
int *A2[3]	Y	N	24	Y	N	8	Y	Y	4
int (*A3)[3]	Y	N	8	Y	Y	12	Y	Y	4
int (*A4[3])	Y	N	24	Y	N	8	Y	Y	4



- int \*A[N]为指向单个整数的指针组成的数组
- int (\*A)[N]为指向指向整数数组开头的指针的指针



Array Structure Floating Point

Thanks for attention!