Gustavo CIOTTO PINTON RA 117136

Laboratório de Redes de Computadores

Atividade 02

2) Após iniciar todos os *hosts* e *routers* virtuais através do *VirtualBox*, foi possível a obtenção das figuras mostradas a seguir, através dos comandos *ping* e dos programas *Wireshark* e *Windbox*. A primeria imagem, logo abaixo, mostra a configuração inicial do roteador *10.0.1.22* (*ip address print*) e, conforme esperado, somente a interface *ether5* está ativada (*interface print*).

```
tdown
aug/27/2015 17:37:29 system,error,critical router was rebooted without proper sh
aug/27/2015 17:55:45 system,error,critical login failure for user 💵 [admin via
ocal
[adminOMikroTik] > ip addr
[adminOMikroTik] /ip address>
 lags: X - disabled, I - invalid, D
                                                    dynamic
      ADDRESS
                                 NETWORK
                                                        INTERFACE
# HDDRESS NEIWORK
0 10.0.1.22/23 10.0.0 0
[admin@MikroTik] /ip address ...
[admin@MikroTik] /ip ...
[admin@MikroTik] > interface print
                                                        ether5
              roTikl > i<mark>nterface print</mark>
dynamic, X - disabled, R - running, S
TYPE
                                                                 S - slave
         NAME
                                                                            ACTUAL-MTU LZMTU
        ether1
                                                            ether
                                                                                    1500
                                                                                    1500
         ether2
                                                            ether
         ether3
                                                            ether
                                                                                    1500
                                                                                    1500
         ether4
                                                            ether
                                                                                    1500
         ether5
                                                            ether
```

Figura 1: Configuração do roteator virtual MikroTik

A seguir, foi necessária a configuração do sistema operacional do host virtual, cujo endereço IP da interface *ethernet* deve ser alterado para 10.0.0.101. A imagem 2 representa o estado das interfaces desse host logo que ele é iniciado e, como pode ser observado, o endereço da interface *eth0* não está corretamente configurado.



Figura 2: Configuração inicial do host 10.0.0.101

Os comandos *ifconfig ehto 10.0.0.101 netmask 255.255.254.0* e *route add default gw 10.0.1.26* corrigem a configuração inicial, modificando a respectiva interface e adicionando uma nova rota ao roteador conectado à Internet, conforme mostrado na figura 3. Em relação a esta nova rota, destaca-se que a sua máscara de rede vale 0.0.0.0/0, isto é, todos os bits valem 0. Assim, caso o endereço a ser procurado na tabela de roteamento não for encontrado, tal pacote será enviado para 10.0.1.26, uma vez que, após a aplicação da máscara, o endereço é transformado em 0.0.0.0 (operação lógica AND com 0.0.0.0).



Figura 3: Configuração corrigida do host 10.0.0.101

Uma vez todos os equipamentos devidamente configurados, a execução de *ping* nos *hosts* 10.0.0.101 e 10.0.0.200 resulta em




Figura 4: Ping nos hosts 10.0.0.101 e 10.0.0.200

Um remarque importante a ser destacado é o parâmetro TTL, *Time to Live*, que nos permite detectar se um pacote passou por um roteador ou não, já que toda eventual passagem por um roteador decrementa o valor deste atributo. Dessa forma, se o TTL de um pacote vale 128, então tal pacote não passou por nenhum *router*. Esse atributo é usado assim para evitar o tráfego de pacotes 'perdidos' na rede.

Enfim, as figuras a seguir demonstram a utilização dos programas *Wireshark* e *Windbox*. Para o primeiro, foram filtradas os pacotes ICMP, que representam os pacotes enviados através do comando *ping*, e ARP, cuja utilização foi bastante discutida na atividade anterior (atualização da tabela ARP de um determinado *host*). O *Windbox* foi conectado ao roteador *10.0.1.25* e as informações referentes à lincença, interfaces e endereço IP foram mostradas. Conforme esperado, o estado das interfaces é o mesmo daquele mostrado na figura 1.




Figura 5: Captura do tráfego do host 10.0.0.200




Figura 6: Windbox do roteador 10.0.1.26

3) De acordo com a Figura 11, existem dois domínios de *broadcast*, um para cada sub-rede. Para a sub-rede 10.0.2.0/23, a máscara de rede tem os 23 primeiro bits como 1 e os 9 restantes como 0. Portanto, o primeiro endereço utilizável é 10.0.2.0 até o 10.0.3.255, sendo este último o endereço de *broadcast*. Para a sub-rede 10.0.0.0/23, a faixa vai do 10.0.0.0 até o 10.0.1.255, sendo este último o endereço de *broadcast* igualmente.

A configuração do host 101 é representada pela imagem 7, ao lado. O resultado do comando route add default configura a rota padrão para o envio de pacotes, isto é, quando a máscara de rede, que possui nenhum bit diferente de 0, é aplicada ao endereço, o resultado consiste também em um endereço completamente nulo (0.0.0.0) e o pacote é, assim, transmitido ao roteador 10.0.2.21.

Da mesma forma, configura-se o host 110, obtendo-se:

```
Thursday 27 August - 19:43
                                                                                                                                          - 0 ×
                   Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:8E:CD:77
inet addr:10.0.0.110 Bcast:10.0.1.255 Mask:255.255.254.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:41 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                    TX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:11095 (10.8 KiB) TX bytes:9660 (9.4 KiB)
                    Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
                    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0
                    RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
  root@slitaz:/home/tux# route
Kernel IP routing table
                                                                                         Flags Metric Ref
                                                                                                                             Use Iface
   Destination
                               Gateway
                                                            Genmask
                                                                                                                                 0 eth0
Applications sakura
```

Figura 8: Configuração do host 10.0.0.110

As figuras mostradas a seguir representam os comandos *ping* executados primeiramente no host 10.0.2.101 (figura 9a) e, em seguida, na máquina 10.0.0.110 (figura 9b).




Figura 9: (a) ping no host 10.0.2.101 e (b) 10.0.0.110.

4) Em relação ao atributo TTL, os pacotes de ambos os comandos valem 63. Considerando que um ping para o mesmo *host* de destino possui pacotes com TTL valendo 64, concluimos, conforme esperado, que os pacotes enviados de 10.0.2.101 a 10.0.0.110 e vice-versa passam por um único roteador, responsável pelo decremento deste parâmetro.

Para acessar a máquina virtual XP, é necessário modificar o *Gateway* padrão assim como foi realizado para as máquinas Linux. Para tal, acessamos o painel de controle e modificamos este endereço para 10.0.1.21, que é o endereço da interface eth5 do roteador 1. Desta maneira, conseguimos acessar esta máquina a partir de 10.0.2.101. O tráfego gerado pelo comando *ping* é então monitorado pelo *Wireshark* no host Windows, e o resultado está representado na figura 10 a seguir. Foram utilizados os *filters* ICMP e ARP.




Figura 10: Captura do tráfego dos pacotes gerados por ping -c 5 10.0.0.200

Conforme esperado, os pacotes recebidos por 10.0.0.200 possuem TTL já decrementado, já que passaram por um roteador, enquanto os que serão enviados tem este atributo setado como 128. Evidentemente, tais pacotes não passaram por nenhum roteador.

Destacam-se também as mensagens ARP trocadas entre o roteador e a máquina Windows XP, que servem para atualizar a tabela ARP desta última com o endereço MAC deste *router* e as mensagens ICMP, utilizadas pelo comando *ping*.

5) Os endereços utilizados para a configuração das rotas estáticas estão esquematizados na figura 11, logo a seguir. Para este exercício, foi adotada a convenção de que os pacotes com destino à subrede 10.0.12.0/23 e origem 10.0.8.0/23, e vice-versa, adotem o caminho R1 <-> R5 <-> R4. Os demais pacotes cuja origem é 10.0.8.0/23 e destino qualquer passam por R1 <-> R2 <-> R3 <-> R4 <-> R6.




Figura 11: Rede e endereços virtualizados

A tabela de roteamento e os estados das interface do Router 1 estão representados a seguir:

```
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik]
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik]
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > interface
lags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S
        NAME
                                                        TYPE
                                                                       ACTUAL-MTU L2MTU
Ø
        ether1
                                                        ether
                                                                               1500
                                                                               1500
        ether2
                                                        ether
    R
                                                                               1500
        ether3
                                                        ether
    R
        ether4
                                                        ether
                                                                               1500
        ether5
                                                         ether
                                                                               1500
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o -
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATI
                                                             ospf, m - mme,
                                                        GATEWAY
                                                                                  DISTANCE
   AS
          0.0.0.0/0
10.0.2.0/23
 И
                                                         10.0.2.22
   ADC
                                   10.0.2.21
                                                                                           Ø
                                                        ether1
          10.0.8.0/23
10.0.10.0/23
 2 ADC
                                   10.0.8.21
                                                        ether4
                                                                                           П
   ADC
                                   10.0.10.21
                                                         ether3
                                                                                           0
   A S
         10.0.12.0/23
                                                         10.0.10.25
```

Figura 12: Informações do roteador 1.

Observa-se que somente 3 das 5 possíveis interfaces estão ativadas, de acordo com a figura 11. No que se refere à tabela de roteamento, destacam-se duas rotas, as caracterizadas pelas linhas 0 e 4. A primeira, 0.0.0.0/0 > 10.0.2.22, trata-se da rota default do roteador: todos os pacotes que não vão à rede 10.0.12.0/23 são enviados para o gateway 10.0.2.22 e, consequentemente, para o Router 2. A outra rota, 10.0.12.0/23 > 10.0.10.25, transporta os pacotes cujo destino é a subrede 10.0.12.0/23 para o Router 5.

A tabela do roteador 2 é

```
[admin@MikroTik]
[admin@MikroTik]
admin@MikroTik1
[admin@MikroTik]
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > interface print
 lags: D
            dynamic, X - disabled, R - running,
                                                       S -
       NAME
                                                   TYPE
                                                                ACTUAL-MTU L2MTU
    R
       ether1
                                                   ether
                                                                       1500
    R
       ether2
                                                   ether
                                                                       1500
       ether3
                                                   ether
                                                                       1500
       ether4
                                                   ether
                                                                       1500
                                                                       1500
       ether5
                                                   ether
[admin@MikroTik] > ip route
lags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
   connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
blackhole, U - unreachable, P - prohibit
DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY
                                                                          DISTANCE
         0.0.0.0/0
10.0.2.0/23
   AS
                                                   10.0.4.23
   ADC
                                10.0.2.22
                                                   ether2
                                                                                  0
   ADC
         10.0.4.0/23
                                10.0.4.22
                                                   ether1
                                                                                  0
   AS
                                                   10.0.2.21
         10.0.8.0/23
   lmin@MikroTikl >
```

Figura 13: Informações do roteador 2.

Pacotes cujo destino é a subrede 10.0.8.0/23 são transportados para o Router 1 via o gateway 10.0.2.21 e o restante, para o Router 3 via o gateway 10.0.4.23.

Para o roteador 3:

```
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik]
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > interface
lags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
                                                    TYPE
       NAME
                                                                 ACTUAL-MTU L2MTU
       ether1
И
                                                    ether
                                                                         1500
                                                                         1500
    R
       ether2
                                                    ether
       ether3
                                                    ether
                                                                         1500
       ether4
                                                    ether
                                                                         1500
                                                                         1500
       ether5
                                                    ether
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
   connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
blackhole, U - unreachable, P - prohibit

DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY
A S 0.0.0.00 10.0.6.24
                                                                           DISTANCE
  AS
И
   ADC
         10.0.4.0/23
                                10.0.4.23
                                                    ether2
                                                                                    0
   ADC
         10.0.6.0/23
                                10.0.6.23
                                                    ether1
                                                                                    0
        10.0.8.0/23
                                                    10.0.4.22
  AS
                                                                                    1
 admin@MikroTik1 >
```

Figura 14: Informações do roteador 3.

O mesmo princípio se aplica: os pacotes de destino a 10.0.8.0/23 são reenviados ao roteador 2 ou encaminhados ao Router 4 via a interface 1.

O roteador 4 é descrito por:

```
[admin@MikroTik]
[admin@MikroTik]
[admin@MikroTik]
[admin@MikroTik]
[admin@MikroTik]
[admin@MikroTik] > interface print
 'lags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
        NAME
                                                   TYPE
                                                                 ACTUAL-MTU L2MTU
 Ø
        ether1
                                                   ether
                                                                        1500
    R
        ether2
                                                                        1500
                                                   ether
        ether3
                                                   ether
                                                                        1500
 3
    R
        ether4
                                                   ether
                                                                        1500
                                                                        1500
    R
       ether5
                                                   ether
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - gp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
                                PREF-SRC
         DST-ADDRESS
                                                   GATEWAY
                                                                          DISTANCE
         0.0.0.0/0
 Ø A S
                                                   10.0.1.26
   ADC
         10.0.0.0/23
                                10.0.1.24
                                                   ether5
                                                                                   0
  ADC
         10.0.6.0/23
                                10.0.6.24
                                                   ether2
                                                                                   0
 2
         10.0.8.0/23
  A S
                                                   10.0.1.25
   ADC
         10.0.12.0/23
                                10.0.12.24
                                                   ether4
 admin@MikroTik1 >
```

Figura 15: Informações do roteador 4.

Pacotes com destino à subrede 10.0.8.0/23 são enviados ao gateway 10.0.1.25 e, consequentemente, para o Router 5. Essa rota consiste na primeira parte do caminho de volta para esta subrede, no caso de um comando ping para o host 10.0.12.110. O roteador 4 recebe a resposta deste host e consulta sua tabela de roteamento. Verificando que o seu destinatário está na rede 10.0.8.0/23, ele encaminha tal pacote para o respectivo gateway.

Para o roteador 5:

```
[admin@MikroTik]
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik]
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > interface print
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
        NAME
                                                       TYPE
                                                                      ACTUAL-MTU LZMTU
 Ø
        ether1
                                                       ether
                                                                              1500
 1
                                                                              1500
        ether2
                                                       ether
                                                                              1500
        ether3
                                                       ether
 3
        ether4
                                                       ether
                                                                              1500
        ether5
                                                       ether
                                                                              1500
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
 - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
- blackhole, U - unreachable, P - prohibit
DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY
 #
                                                                                DISTANCE
          0.0.0.0/0
   AS
                                                       10.0.1.26
 Ø
   ADC
          10.0.0.0/23
                                  10.0.1.25
                                                                                         0
                                                       ether5
         10.0.8.0/23
10.0.10.0/23
10.0.12.0/23
   A S
                                                       10.0.10.21
   ADC
                                  10.0.10.25
                                                                                         Ø
                                                       ether1
   A S
                                                       10.0.1.24
   dmin@MikroTikl
```

Figura 16: Informações do roteador 5.

Aponta-se as rotas 10.0.8.0/23 > 10.0.10.21 (Router 1) e 10.0.12.0/23 > 10.0.1.24 (Router 5), responsáveis por encaminhar os pacotes entre as duas subredes dos hosts. A comunicação entre eles é portanto habilitada a partir da configuração deste roteador.

Finalmente, para o roteador 6:

```
admin@MikroTikl
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik]
[admin@MikroTik]
[admin@MikroTik]
[admin@MikroTik]
[admin@MikroTik] > interface print
 lags: D — dynamic, X — disabled, R — running, S — slave
# NAME TYPE AC
                                                                              ACTUAL-MTU L2MTU
     R
                                                                                       1500
 Ø
        ether1
                                                              ether
     R
                                                                                       1500
         ether2
                                                              ether
I admin@MikroTikl > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, U - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY
# 142 196 150 123
           DST-ADDRESS
0.0.0.0/0
                                                                                          DISTANCE
                                                              143.106.150.123
 Ø
   A S
           0.0.0.0.0
                                                              10.0.2.2
   ADC
           10.0.0.0/23
                                       10.0.1.26
                                                              ether2
                                                                                                    0
           10.0.2.0/24
   ADC
                                                                                                    0
                                       10.0.2.15
                                                              ether1
                                                              10.0.1.24
    A S
           10.0.8.0/23
                                                              10.0.1.24
    A S
           10.0.12.0/23
```

Figura 17: Informações do roteador 6

O resultado dos comandos *ping* e *traceroute* à partir do host *10.0.8.101* para *10.0.12.110* nos retorna:




Figura 18: Ping e traceroute para 10.0.12.110

Em relação ao comando *ping*, destaca-se o valor do atributo **TTL**, que vale 61. Isso significa que os pacotes sofreram 3 decrementações durante seu percurso. Tal afirmação é confirmada pelo comando *traceroute*, cuja saída é o conjunto de roteadores e hosts presentes no caminho. Conclui-se portanto que os pacotes deixam o *host 10.0.8.101* por seu gateway padrão, isto é, *10.0.8.21*, passam pelo roteador 1, que, após consultar sua tabela de roteamento, os encaminha ao roteador 5 via o *gateway 10.0.10.25*. Em seguida, este roteador faz o mesmo e os envia para o roteador 4, pelo *gateway 10.0.1.24*. Enfim, este último entrega as requisições a *10.0.12.110*, que as responde fazendo o mesmo caminho, mas na direção inversa.

Analogamente, o resultado dos comandos *ping* e *traceroute* à partir do host *10.0.12.110* para *10.0.8.101* nos retorna:

Figura 19: Ping e traceroute para 10.0.8.101

O valor de **TTL** é evidentemente o mesmo, já que os pacotes retornam pelo mesmo percurso e passam pelo mesmo número de roteadores. Em relação à rota, os pacotes saem do *host* 10.0.12.110, passam pelo *router* 4 e são enviados ao roteador 5, via o *gateway* 10.0.1.25. Este último os envia para o roteador 1, via 10.0.10.21, que os entrega a 10.0.8.101 finalmente.

Finalmente, para o comando ping à partir de ambos os hosts, obtemos as duas imagens seguintes:




Figura 19: Ping e traceroute para 143.106.156.123 a partir de 10.0.12.110

Observa-se que os pacotes passam somente por R4, R5 e R6 antes de serem encaminhados para 10.0.2.2. O percurso de retorno dos pacotes gerados por *ping* é o mesmo.

Figura 20: Ping e traceroute para 143.106.156.123 a partir de 10.0.8.101

Por escolha própria, os pacotes gerados por 10.0.8.101 que não serão enviados a 10.0.12.0/23 atravessam os roteadores R2 e R3 ao invés de seguirem por R5. Porém, tais pacotes não seguem esta mesma rota para a volta. Isso porque quando o roteador R6 verifica que ele precisa enviar pacotes cujo destino é esta subrede, ele os transmite a R4, que por sua vez, está configurado para os enviar a R5 e não a R3, conforme explicado no caso do comando ping entre os hosts 10.0.8.101 <-> 10.0.12.110.