CURS 04. TESTARE BLACK-BOX

Verificare, validare și testare automată [12 Octombrie 2019]

Lector dr. Camelia Chisăliță-Creţu Universitatea Babeş-Bolyai, NTT Data

Programul Postuniversitar de Pregătire și Formare Profesională în Informatică

Conţinut

- Abordări ale testării
- Testare Black-Box
 - Definiţie. Caracteristici
 - Clasificare. Tehnici de testare black-box
 - Partiționarea în clase de echivalență. Exemple
 - Analiza valorilor limită. Exemple
 - Partiționarea în clase de echivalență vs Analiza valorilor limită. Exemplu
 - Testarea domeniului de valori
 - Avantaje şi dezavanataje
- Întrebări pentru examen
- Bibliografie

ABORDĂRI ALE TESTĂRII

Abordări ale testării. Clasificare

Tehnici de testare asociate

Abordări ale testării. Clasificare

- abordare de testare
 - modalitate de aplicare a unei tehnici de testare;
- clasificare
 - testare Black-box (criteriul cutiei negre, engl. Black-box testing);
 - testare White-box (criteriul cutiei transparente, engl. White-box testing);
 - testare Grey-box (criteriul cutiei gri, engl. Grey-box testing);
 - testare bazată pe experienţă (engl. Experienced-based testing).

Tehnici de testare asociate

- criteriul cutiei negre (testare Black-box) testare funcţională:
 - Partiţionarea în clase de echivalenţă;
 - Analiza valorilor limită;
 - Tabele de decizie, Grafe de tranziţie a stărilor, Cazuri de utilizare, Scenarii de utilizare, etc.;
- criteriul cutiei transparente (testare White-box) testare structurală:
 - Acoperirea fluxului de control (e.g., instrucţiuni, ramificaţii, decizii, condiţii, bucle, drumuri);
 - Acoperirea fluxului de date;
- criteriul cutiei gri (testare Grey-box) testare mixtă:
 - folosirea simultană a avantajelor abordărilor black-box şi white-box pentru proiectarea cazurilor de testare;
- criteriul statistic:
 - generarea aleatoare de date de test pe baza unor modele;
 - experienţa testerului.

TESTARE BLACK-BOX

Definiție. Caracteristici. Tehnici de testare black-box Partiționarea în clase de echivalență. Exemple Analiza valorilor limită. Exemple Partiționarea în clase de echivalență vs Analiza valorilor limită Avantaje și dezavantaje

Definiție. Caracteristici


- criteriul cutiei negre (engl. black-box testing, data driven testing, input/output driven testing):
 - testare funcţională;
 - datele de intrare se aleg pe baza specificaţiei problemei, programul fiind văzut ca o cutie neagră;
 - nu se utilizează informații referitoare la structura internă a programului, i.e., codul sursă;
 - permite identificarea situaţiilor în care programul nu funcţionează conform specificaţiilor.

Tehnici de testare black-box

- tehnici de proiectare a cazurilor de testare bazate pe criteriul black-box:
 - 1. Partiţionarea în clase de echivalenţă;
 - 2. Analiza valorilor limită;
 - 3. Testarea domeniului de valori;
 - 4. Tabele de decizie;
 - 5. Grafe de tranziţie a stărilor;
 - 6. Cazuri de utilizare;
 - 7. Scenarii de utilizare;
 - 8. alte tehnici.

Partiţionarea în clase de echivalenţă. Motivaţie

- în general, testarea exhausivă nu este posibil de realizat, e.g.:
 - există un set consistent de date de intrare sau domeniul de valori testat este infinit;
 - există restricții, e.g., timp, buget, resursa umană.
- partiţionarea în clase de echivalenţă (engl. Equivalence Class Partitioning, ECP) este eficientă pentru reducerea numărului de cazuri de testare care trebuie proiectate;
- clase de echivalenţă disjuncte:
 - se evită redundanţa cazurilor de testare;
- cazuri de testare:
 - se alege un singur element din fiecare clasă de echivalenţă;



Partiţionarea în clase de echivalenţă. Definiţie

- clasă de echivalență (engl. equivalence class, EC):
 - mulţimea datelor de intrare/ieşire pentru care programul are comportament similar [Myers2004];
- procesul de partiţionare în clase de echivalenţă (engl. equivalence class partitioning, ECP):
 - împărţirea (divizarea) domeniului datelor de intrare/ieşire în EC, astfel încât, dacă programul va rula corect pentru o valoare dintr-o EC, atunci va rula corect pentru orice valoare din acea EC.

ECP. Identificarea ECs

- se identifică clasele de echivalenţă pe baza condiţiilor de intrare/ieşire;
- se clasifică clasele de echivalență în:
 - valide formate din datele de intrare/ieşire valide pentru program;
 - non-valide formate din datele de intrare/ieșire eronate, corespunzătoare tuturor celorlalte stări ale condiției de intrare/ieșire.



ECP. Proiectarea cazurilor de testare. Algoritm

- Algoritm de proiectare a cazurilor de testare:
 - 1. se asociază un identificator unic fiecărei clase de echivalență (e.g., EC_1 , EC_2 , etc.);
 - 2. câttimp (nu au fost descrise cazuri de testare pentru toate clasele de echivalență valide/non-valide):
 - scrie (un nou caz de testare care corespunde la cât mai multe clase de echivalență valide încă neacoperite);
 - scrie (un nou caz de testare care corespunde doar uneia dintre clasele de echivalență de non-valide încă neacoperite).



ECP. Identificarea ECs. Exemplu 1

- Se consideră un formular de înscriere la un concurs. Pentru data nașterii se introduce ziua, luna și anul.
- Identificaţi clasele de echivalenţă corespunzătoare câmpului lună calendaristică (pentru data naşterii).
 Domeniul de valori este [1, 12].



Abordare primară:

un număr >=1 și <=12;

1 EC validă:

 EC_1 : $D_1 = [1, 12]$;

2 EC non-valide:

EC₂: $D_2 = \{ \text{luna} < 1 \} = (-\infty, 1);$


EC₃: $D_3 = \{luna > 12\} = (12, +\infty);$

EC₄: D₄ = simboluri/caractere din alfabet.

Abordare secundară:

- Numărul de ordine al lunii în cadrul unui an: prima, a doua, a treia, etc.
- Numărul de cifre: 0 cifre, 1-2 cifre (1 to 12), 3 cifre non-valid);
- Numărul de spaţii înainte de/după cifră/e: 0 (cazul general), >0 (caz excepţional);
- Numărul de spaţii între cifre: 0 (caz general), >0 (unele programe (OOWriter) ignoră caracterele "non-valide" din interiorul numărului dat ca string);
- Codurile ASCII: cifre (48-57), non-cifre (58 to 127), etc.

ECP. Selectarea datelor de test. Exemplu 1



ECs identificate:

- 1 EC validă, EC₁: D₁ =[1, 12];
- 3 EC non-valide, EC_2 : D_2 = {luna | luna<1} = (- ∞ , 1), EC_3 : D_3 = {luna | luna>12} = (12, + ∞), EC_4 : D_4 = simboluri alfanumerice;
- Cazuri de testare proiectate:
 - 1 EC validă ==> 1 caz de testare valid, e.g., TC₀₁: luna = 2;
 - 3 EC non-valide ==> 3 cazuri de testare non-valide, e.g., TC_{02} : luna =-2, TC_{03} : luna = 15, TC_{04} : luna = "%L10";
- Din fiecare EC de intrare identificată se alege o singură valoare. ECP consideră că fiecare EC tratează în manieră similară toate valorile din acea EC.

ECP. Identificarea ECs. Exemplu 2

- Pentru un cont bancar se consideră următoarea ofertă de dobânzi:
 - 0,50% până la 1000 Euro depunere în cont;
 - 1,00% până la 2000 Euro depunere în cont, dar mai mult de 1000 Euro;
 - 1,50% pentru depuneri mai mari decât 2000 Euro;
- Care sunt clasele de echivalenţă valide pentru un cont? Dar clasele de echivalenţă non-valide?
 - Clase de echivalenţă valide:
 - **EC**₁: 0,00 Euro 1000,00 Euro;
 - **EC₂:** 1000,01 Euro 2000,00 Euro;
 - **EC**₃: >= 2000,01 Euro.
 - Clase de echivalență non-valide:
 - **EC**₄: < 0,00 Euro;
 - EC₅: > valoarea maximă admisă pentru un cont;
 - **EC**₆: caractere din alfabet.

ECP. Selectarea datelor de test. Exemplu 2

- ECs identificate:
- 3 ECs valide:
 - **EC**₁: 0,00 Euro 1000,00 Euro;
 - **EC₂:** 1000,01 Euro 2000,00 Euro;
 - **EC**₃: >= 2000,01 Euro.
- 3 ECs non-valide:
 - **EC**₄: < 0,00 Euro;
 - EC₅: > valoarea maximă admisă pentru un cont;
 - **EC**₆: caractere din alfabet.

- Cazuri de testare proiectate:
 - **3 ECs valide ==>** 3 cazuri de testare valide,e.g.:
 - **TC**₀₁: amount= 678,99;
 - TC_{02} : amount = 1742,81;
 - TC_{03} : amount = 5213,00;
 - **3 ECs non-valide ==>** 3 cazuri de testare nonvalide, i.e., câte un TC care corespunde fiecărei EC non-valide identificate, e.g.:
 - TC_{04} : amount = -0,79;
 - TC_{05} : amount = 9876543210,123;
 - **TC**₀₆: amount = #12a.

ECP. Proiectarea cazurilor de testare. Reguli (1)

- 1. dacă o condiție de intrare precizează apartenența la un interval de valori [a,b]:
- ==> 1 EC validă, 2 EC non-valide;
 - E.g.: luna, o valoare intervalul [1, 12];
- 2. dacă o condiție de intrare precizează o mulțime de valori de intrare:
- ==> 1 EC validă pentru fiecare valoare, 1 EC non-validă;
 - E.g.: tip curs ∈ CourseType = {opțional, obligatoriu, facultativ};
 - 1 EC validă pentru fiecare element din CourseType:
 - EC₁: {opțional},
 - EC₂: {obligatoriu},
 - EC₃: {facultativ} ===> 3 ECs valide;
 - 1 EC non-validă:
 - **EC₄:** M= {*e* | *e* ∉ CourseType};



ECP. Proiectarea cazurilor de testare. Reguli (2)

- 3. dacă o condiție de intrare precizează numărul de valori:
- ==> 1 EC validă, 2 EC non-valide;
 - E.g.: "de la 1 și 5 studenți";
 - 1 EC validă:
 - EC_1 : D=[1,5];
 - 2 EC non-valide:
 - EC₂: nici un student;
 - EC₃: mai mult de 5 studenți;



ECP. Proiectarea cazurilor de testare. Reguli (3)

- 4. dacă o condiție de intrare precizează o situație de tipul "must be":
- ==> 1 EC validă, 1 EC non-validă.
 - E.g.,: "primul caracter din parolă trebuie să fie un simbol numeric";
 - 1 EC validă:
 - **EC**₁: primul caracter este un simbol numeric;
 - 1 EC non-validă:
 - **EC₂:** primul caracter nu este un simbol numeric.

Dacă există argumente că programul nu tratează similar toate elementele dintro EC, atunci ECs se împart în ECs mai mici.

ECP. Acoperirea testării ECs

calculul acoperirii (engl. coverage) testării ECs pentru tehnica de testare ECP:

Acoperirea ECs =
$$\frac{\text{numărul de ECs testate}}{\text{numărul de ECs identificate}} \times 100$$

- E.g.:
 - pe baza specificaţiilor au fost identificate 18 ECs (pentru datele de intrare şi ieşire);
 - 15 ECs au fost testate prin cazurile de testare proiectate;
 - Acoperirea ECs= (15/18)*100 = 83,33%.
- Acoperirea ECs poate fi folosită ca și criteriu de terminare a testării, i.e., exit criteria.



Este ECP eficientă la limita dintre ECs?

- ECP presupune că programul are un comportament similar pentru toate valorile dintr-o EC;
- ECP nu garantează că programul este testat și la limitele ECs identificate;



- există greşeli de programare tipice care apar la limita ECs identificate;
 - e.g., pentru x≥3 if (x>3) y++; //bug if (x>=3) y++;
 - [ECP]: pentru EC₁: [3, MaxInt] se alege TC₀₁: x=4, dar TC₀₁ nu surprinde bug-ul de implementare;

Analiza valorilor limită. Motivaţie

 analiza valorilor limită investighează posibilele bug-uri existente la limita dintre ECs identificate;


```
• E.g.: pentru x≥3 if (x>3) y++; //bug if (x>=3) y++;
```

- [ECP]: pentru EC_1 : [3, MaxInt] se alege TC_{01} : x=4, dar TC_{01} nu surprinde bug-ul de implementare;
- [BVA]: pentru EC₁: [3, MaxInt] se alege TC₀₂: x=3;



Analiza valorilor limită. Definiție

- analiza valorilor limită (engl. boundary value analysis, BVA) [Myers2004]:
 - testarea realizată prin alegerea datelor de test pe baza limitelor ECs de intrare/ieşire;



- valoare limită (engl. boundary value, BV):
 - valoare a domeniului în care comportamentul programului se modifică.



Condiții BVA. Identificare

- 1. se identifică limitele tuturor ECs valide de intrare/ieşire;
- 2. se scriu condiții BVA pentru fiecare limită a fiecărei EC identificate, astfel încât:
 - valoarea să fie sub (mai mică), e.g., x < 2;
 - valoarea să fie pe (egală), e.g., x = 2;
 - valoarea să fie deasupra (mai mare), e.g., x > 2;
- 3. se clasifică condițiile BVA în:
 - valide corespund unor date de intrare/ieşire valide pentru program;
 - non-valide corespund unor date de intrare/ieşire non-valide pentru program.



Condiții BVA. Excepții de identificare a condițiilor BVA

- există ECs care nu au limite:
 - E.g.: mulţimea {Dl, Dna, Dra, Dr.};
- există ECs (ordonate) care **nu au două limite** inferioară și superioară;
 - E.g.: soldul unui cont bancar;
- variabile multiple dependente:
 - E.g.: variabilele: număr card bancar, data eliberare, data expirare, nume titular;
 - toate variabilele au valori valide <==> card valid;
 - se verifică fiecare variabilă individual, cu valori non-valide ==> card non-valid;
- ECs dependente valoarea unei variabile a depinde de alta:
 - E.g.:, format pagină A4 are width=29.7cm;
- Este necesară identificarea limitelor ECs?
 - factori: analiza specificaţiilor, experienţa testerului;
 - E.g.: numărarea, ordonarea elementelor din ECs.

Condiţii BVA. Sumar

Tip ECs	Există limite
interval de valori	da
număr de valori	da
mulţime valori neordonate	nu
mulţime valori ordonate	da
valoare "must be"	nu
secvenţă	da
ECs dependente	da
variabile multiple dependente	nu

BVA. Proiectarea cazurilor de testare. Algoritm

- Algoritm de proiectare a cazurilor de testare:
 - 1. se asociază un identificator unic fiecărei condiții BVA (e.g., c1, c2, etc.);
 - 2. câttimp (nu au fost descrise cazuri de testare pentru toate condițiile BVA valide/non-valide):
 - scrie (un caz de testare nou, care corespunde la cât mai multe condiţii BVA valide încă neacoperite);
 - scrie (un caz de testare nou, care corespunde doar uneia dintre condițiile BVA non-valide încă neacoperite).



Condiții BVA. Exemplu 1

Limitele unei EC valide indică situaţiile în care comportamentul programului se schimbă!



- ECs identificate:
 - 1 EC validă: EC₁: D₁ =[1, 12];
 - 3 EC non-valide: D_2 = {luna | luna<1} = (- ∞ , 1), D_3 = {luna | luna>12} = (12, + ∞), D_4 = simboluri alfanumerice;
- Condiţii BVA, construite pentru limitele ECs valide:

• Limita inferioară a EC ₁ :	 Limita superioară a EC₁:
 1. luna = 0; (non-validă) 	• 4. luna = 11;
• 2. luna = 1;	• 5. luna = 12;
• 3. luna = 2;	• 6. luna = 13; (non-validă)

BVA. Proiectarea cazurilor de testare. Exemplu 1

- ECs valide identificate:
 - 1 EC validă:
 - EC_1 : $D_1 = [1, 12]$;
- Cazuri de testare proiectate pe baza condiţiilor BVA identificate:
 - Limita inferioară a EC₁:
 - 1. luna = 0 ==> **TC**₀₁: luna = 0; (non-valid)
 - 2. luna = 1 ==> **TC**₀₂: luna = 1; (valid)
 - 3. luna = 2 ==> TC₀₃: luna = 2; (valid)
 - Limita superioară a EC₁:
 - 4. luna = 11 ==> TC₀₄: luna = 11; (valid)
 - 5. luna = 12 ==> **TC**₀₅: luna = 12; (valid)
 - 6. luna = 13 ==> **TC**₀₆: luna = 13; (non-valid)

Condiţii BVA. Exemplu 2

- ECs valide identificate:
 - **EC**₁: 0,00 Euro 1000,00 Euro;
 - **EC₂:** 1000,01 Euro 2000,00 Euro;
 - **EC**₃: >= 2000,01 Euro.
- Condiţii BVA identificate:
 - Limita inferioară a EC₁:
 - 1. amount = -0,01; (non-validă)
 - 2. amount = 0,00;
 - 3. amount = 0,01;
 - Limita superioară a EC₁:
 - 4. amount = 999,99;
 - 5. amount = 1000,00;
 - 6. amount = 1000,01; (non-validă)

- Limita inferioară a EC₂:
 - 1. amount = 1000,00; (non-validă)
 - 2. amount = 1000,01;
 - 3. amount = 1000,02;
- Limita superioară a EC₂:
 - 4. amount = 1999,99;
 - 5. amount = 2000,00;
 - 6. amount = 2000,01; (non-validă)
- Limita inferioară a EC₃:
 - 1. amount = 2000,00; (non-validă)
 - 2. amount = 2000,01;
 - 3. amount = 2000,02;
- Limita superioară a EC₃, MAX_VALUE (float):
 - 4. amount = MAX_VALUE-0,01;
 - 5. amount = MAX_VALUE;
 - 6. amount = MAX_VALUE+0,01; (non-validă)

BVA. Proiectarea cazurilor de testare. Exemplu 2

- ECs valide identificate:
 - **EC**₁: 0,00 Euro 1000,00 Euro;
 - **EC₂:** 1000,01 Euro 2000,00 Euro;
 - **EC**₃: >= 2000,01 Euro.

 similar, se proiectează cazuri de testare valide şi non-valide pentru limitele inferioare şi superioare ale EC₂ şi EC₃;

- Cazuri de testare proiectate pe baza condiţiilor BVA identificate:
 - Limita inferioară a EC₁:
 - 1. amount = -0,01; **TC**₀₁: amount = -0,01; (non-valid)
 - 2. amount = 0,00; TC₀₂: amount = 0,00 (valid)
 - 3. amount = 0,01; TC₀₃: amount = 0,01; (valid)
 - Limita superioară a EC₁:
 - 4. amount = 999,99; **TC**₀₄: amount = 999,99; (valid)
 - 5. amount = 1000,00; **TC**₀₅: amount = 1000,00; (valid)
 - 6. amount = 1000,0; **TC**₀₆: amount = 1000,01; (non valid)

BVA. Proiectarea cazurilor de testare. Reguli.

- dacă o condiție de intrare/ieșire precizează apartenența la un interval de valori [a,b]:
- ==> cazuri de testare pentru:
 - (1) condiții BVA valide limitele intervalului (e.g., a, a+1; b-1, b);
 - (2) conditii BVA non-valide valori aflate în afara intervalului (e.g., a-1, b+1);
- 2. dacă o condiție de intrare/ieșire precizează o mulțime ordonată de valori:
- ==> cazuri de testare pentru:
 - (1) condiții BVA valide primul și ultimul element din mulțime;
 - (2) condiții BVA non-valide valoarea imediat mai mică decât cea mai mică valoare din mulțime și valoarea imediat mai mare decât cea mai mare valoare in mulțime;
- dacă o condiție de intrare/ieșire precizează numărul de valori (e.g., "între 1 și 5 studenți"):
- ==> cazuri de testare pentru:
 - (1) condiții BVA valide numărul minim și maxim de valori, i.e., 1 și 5;
 - (2) condiții BVA non-valide valoarea imediat mai mică și imediat mai mare, i.e. 0 și 6;



BVA. Acoperirea testării condițiilor BVA


• calculul acoperirii (engl. coverage) testării condițiilor BVA:

Acoperirea BVAs =
$$\frac{\text{numărul de condiţii BVA testate}}{\text{numărul de condiţii BVA identificate}} \times 100$$

- E.g.:
 - pe baza specificaţiilor au fost identificate 64 BVAs (pentru datele de intrare şi ieşire, corespunzător ECs valide);
 - 48 BVAs au fost testate prin cazurile de testare proiectate;
 - Acoperirea BVAs= (48/64)*100 = 75%.
- Acoperirea BVAs poate fi folosită ca și criteriu de terminare a testării, i.e., exit criteria.



ECP vs BVA



ECP

- presupune că programul tratează similar toate valorile din aceeaşi EC;
- se poate selecta orice valoare din EC;
- se alege o singură valoare din EC, considerată reprezentativă pentru a acoperi testarea acelei EC;
- ECs se construiesc pentru condiţii de intrare/ieşire valide şi non-valide;
- obiectiv al testării = verificarea respectării specificaţiilor pentru valori uzuale, i.e.,
 building confidence in software;

BVA

- valorile identificate de condiţiile BVA sunt prelucrate individual, nu în grup;
- valorile se găsesc la limitele dintre ECs, acolo unde programul își schimbă comportamentul;
- se iau în considerare valori egale cu limita, valori imediat inferioare şi valori imediat superioare limitei;
- sunt luate în considerare atât datele de intrare cât şi cele de ieşire, corespunzătoare fiecărei EC valide;
- obiectiv al testării = căutarea bug-urilor uzuale,
 i.e., bug hunting;

ECP + BVA

 ECP şi BVA dau cele mai bune rezultate atunci când sunt aplicate împreună!

• ECP şi BVA sunt tehnici de testare black-box complementare, care definesc testarea domeniului de valori, i.e., domain testing.

ECP + BVA. Exemplu

Se consideră metoda

```
computeTotalAmount (int code, int quantity): int
```

- care calculează valoarea totală a unei comenzi pentru produsul cu id-ul dat (code) și cantitatea precizată (quantity), dacă valorile date sunt valide;
- Constrângeri:

```
code: [99, 999];quantity: [1, 100];
```

- Etape de realizare ECP + BVA:
 - 1. identificarea ECs valide şi non-valide;
 - 2. identificarea condițiilor BVA pentru ECs valide existente;
 - 3. proiectarea TCs pentru condiţiile BVA identificate;
 - 4. acoperirea individuală a condițiilor BVA non-valide;
 - 5. minimizarea multimii de TCs pentru testarea ECP + BVA.

ECP + BVA. ECs valide şi non-valide


- 1. Identificarea ECs valide şi non-valide:
 - Constrângeri:

```
code: [99, 999];quantity: [1, 100];
```

- ECs valide şi non-valide identificate:
 - ECs pentru code:
 - E₁: code < 99; (non-validă)
 - **E**₂: code: [99, 999];
 - E₃: code > 999. (non-validă)
 - ECs pentru quantity:
 - E₄: quantity < 1; (non-validă)
 - **E**₅: quantity: [1, 100];
 - E₆: quantity > 100. (non-validă)

ECP + BVA. Condiţii BVA

- 2. identificarea condiţiilor BVA pentru ECs valide existente;
 - EC valide:
 - E₂: code: [99, 999];
 - E₅: quantity: [1, 100];
- Condiţii BVA pentru E₂ şi E₅;
 - Condiții pentru limita inferioară a lui E₂:
 - code = 98;
 - code = 99;
 - code = 100;
 - Condiţii pentru limita superioară a lui E₂:
 - code = 998;
 - code = 999;
 - code = 1000;




- x limită a unei EC; * valoare invecinată limitei;
- Condiţii pentru limita inferioară lui E_s:
 - quantity = 0;
 - quantity = 1;
 - quantity = 2;
- Condiţii pentru limita superioară a lui E₅:
 - quantity = 99;
 - quantity = 100;
 - quantity = 101;

ECP + BVA. TCs pentru condiţiile BVA

- 3. proiectarea TCs pentru condiţiile BVA identificate;
 - Cazuri de testare identificate, astfel încât toate condițiile BVA să fie testate cel puţin o dată:


```
    TC<sub>1</sub>: (code = 98, quantity = 0);
    TC<sub>2</sub>: (code = 99, quantity = 1);
    TC<sub>3</sub>: (code = 100, quantity = 2);
    TC<sub>4</sub>: (code = 998, quantity = 99);
    TC<sub>5</sub>: (code = 999, quantity = 100);
    TC<sub>6</sub>: (code = 1000, quantity = 101).
```



ECP + BVA. Acoperirea condiţiilor BVA non-valide

- 4. acoperirea individuală a condiţiilor BVA non-valide;
 - Cazurile de testare TC₁ şi TC₆ nu acoperă îndividual condiţiile BVA non-valide;

```
    TC<sub>1</sub>: (code = 98, quantity = 0);
    TC<sub>2</sub>: (code = 99, quantity = 1);
    TC<sub>3</sub>: (code = 100, quantity = 2);
    TC<sub>4</sub>: (code = 998, quantity = 99);
    TC<sub>5</sub>: (code = 999, quantity = 100);
    TC<sub>6</sub>: (code = 1000, quantity = 101).
```



- TC₁ şi TC₆ se pot înlocui cu:
 - TC₇: (code = 98, quantity = 10);
 TC₈: (code = 1000, quantity = 10);
 TC₉: (code = 40, quantity = 0);
 TC₁₀: (code = 40, quantity = 101).

ECP + BVA. Minimizarea mulţimii de TCs

 5. minimizarea mulţimii de TCs pentru testarea ECP + BVA;

```
• TC<sub>1</sub>: (code = 98, quantity = 0);

    TC<sub>2</sub>: (code = 99, quantity = 1);

    TC<sub>3</sub>: (code = 100, quantity = 2);

    TC<sub>4</sub>: (code = 998, quantity = 99);

    TC<sub>5</sub>: (code = 999, quantity = 100);

• TC<sub>c</sub>: (code = 1000, quantity = 101);

    TC<sub>7</sub>: (code = 98, quantity = 10);

    TC<sub>s</sub>: (code = 1000, quantity = 10);

• TC<sub>a</sub>: (code = 40, quantity = 0);

    TC<sub>10</sub>: (code = 40, quantity = 101).
```

ECP + BVA. Lista finală de TCs

Pentru metoda

- care calculează valoarea totală a unei comenzi pentru produsul specificat şi cantitatea dată;
- Constrângeri:
 - code: [99, 999];
 - quantity: [1, 100];

Lista de TCs finală bazată pe ECP şi BVA este:

```
TC<sub>2</sub>: (code = 99, quantity = 1);
TC<sub>3</sub>: (code = 100, quantity = 2);
TC<sub>4</sub>: (code = 998, quantity = 99);
TC<sub>5</sub>: (code = 999, quantity = 100);
TC<sub>7</sub>: (code = 98, quantity = 10);
TC<sub>8</sub>: (code = 1000, quantity = 10);
TC<sub>9</sub>: (code = 40, quantity = 0);
TC<sub>10</sub>: (code = 40, quantity = 101).
```

- Observaţie:
 - Lista de TCs nu este unică, dar poate fi considerată minimală pe baza ECP şi BVA.

Testarea Black-box

Avantaje

- nu se există informaţii despre implementare;
- activitatea testerului este independentă de cea a programatorului;
- reflecta punctul de vedere al utilizatorului;
- suprinde ambiguitățile sau inconsistențele din specificații;
- începe imediat după finalizarea specificaţiilor.

Dezavantaje

- daca specificaţia nu este clară ==> dificultate de construire a cazurilor de testare;
- la execuţia programului, multe drumurile din graful de execuţie asociat codului rămân netestate ==> secvenţele de cod sursă corespunzătoare pot conţine bug-uri care nu sunt identificate;
- doar un număr foarte mic de date de intrare va fi efectiv testat.

ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMEN

Întrebări cu răspuns scurt

Întrebări cu răspuns lung

Întrebări cu răspuns scurt

• Întrebări cu răspuns scurt:

- Definiţi noţiunea: criteriu de testare. Enumeraţi criteriile de testare studiate şi două tehnici de testare pentru fiecare criteriu prezentat.
- 2. Definiți noțiunea: testare black-box. Enumerați tehnicile de testare bazate pe testare black-box studiate. Exemplificați.
- 3. Definiți noțiunea: partiționarea în clase de echivalență. Exemplificați.
- 4. Definiți noțiunea: clasă de echivalență. Clasificați și exemplificați.
- 5. Descrieți o regulă de proiectare a cazurilor de testare bazată pe ECP. Exemplificați.
- 6. Definiți noțiunea: analiza valorilor limită. Exemplificați.
- 7. Definiți noțiunea: condiție BVA. Clasificați și exemplificați.
- 8. Descrieți o regulă de proiectare bazată pe BVA. Exemplificați.
- 9. Descrieți pe scurt trei avantaje ale testării black-box.
- 10. Descrieți pe scurt trei dezavantaje ale testării black-box.

Întrebări cu răspuns lung

• Întrebări cu răspuns lung:

- 1. Comparați noțiunile: testare black-box și testare white-box. Exemplificați.
- 2. Comparați noțiunile: testare black-box și criteriul statistic. Exemplificați.
- Comparaţi noţiunile: partiţionare în clase de echivalenţă şi analiza valorilor limită. Exemplificaţi.
- 4. Descrieți tehnica partiționării în clase de echivalență. Motivați importanța acestei tehnici. Exemplificați.
- 5. Descrieți și comparați două reguli de proiectare a cazurilor de testare bazate pe ECP. Exemplificați.
- Descrieţi tehnica analizei valorilor limită. Motivaţi utilitatea acestei tehnici de testare. Exemplificaţi.
- 7. Descrieți și comparați două reguli de proiectare a cazurilor de testare bazate pe BVA. Exemplificați.
- 8. Motivați de ce ECP și BVA dau rezultate mai bune atunci când sunt utilizate împreună.
- 9. Descrieți avantajele tehnicii bazate pe ECP față de avantajele tehnicii bazate pe BVA. Exemplificați.
- 10. Descrieți avantajele și dezavantajele testării black-box. Exemplificați.

Referințe bibliografice

- [Pal2013] Kaushik Pal, Software Testing: Verification and Validation, http://mrbool.com/software-testing-verification-and-validation/296091
- [Dijkstra1969] E.W. Dijkstra, *Software engineering techniques*, Report on a conference sponsored by the NATO Science Committee, Rome, Italy, 2731 October 1969.
- [Myers2004] Glenford J. Myers, The Art of Software Testing, John Wiley & Sons, Inc., 2004
- [Frentiu2010] M. Frentiu, Verificarea si validarea sistemelor soft, Presa Universitara Clujeana, 2010.
- [BBST2010] Black-Box Software Testing (BBST), Foundations, http://www.testingeducation.org/BBST/foundations/BBSTFoundationsNov2010.pdf.
- [Patton2005] R. Patton, Software Testing, Sams Publishing, 2005.
- [NT2005] K. Naik and P. Tripathy. *Software Testing and Quality Assurance*, Wiley Publishing, 2005.