

Objectif terrain Vérifier qualité, accessibilité et fonctionnement de l'abreuvement.

Essentiel

- Contrôler pH, dureté, conductivité, température, débit et accessibilité.
- Vérifier aussi la propreté, le nombre d'abreuvoirs et le niveau d'eau.
- En cas de doute, rechercher les courants parasites.

Repères utiles

Critère	Repère
pH eau	6 à 7
Dureté	8 à 15 °TH
Conductivité	100 à 400 µS/cm
Température	10 à 20 °C
Débit	30 L/min
Nombre	1 pour 40-50 animaux + 2 points d'eau mini

Visuels issus des documents d'origine

CORRECTIONS

• Si présence de courants parasites

- revoir la mise à la terre
- pas de poste à clôture sur les piliers du bâtiment d'élevage
- retirer les bacs à eau de sous les fils de clôtures
- séparer les tuyaux d'eau et les fils électriques dans des tranchées différentes (sinon, tuyau d'eau en dessous et séparé par 1 m de galets)

• Si déshydratation des animaux

Vérifier qu'il y ait:

- au moins un accès à de l'eau propre
- toujours disposer de 2 points d'eau minimum
- sel dans la ration ou à disposition
- une température idéale de 10-20°C
- un circuit d'eau bouclé
- analyses bactériologique/physico-chimique



Vaches

LES NORMES À RESPECTER	
CRITÈRES	NORMES
Hauteur des abreuvoirs	Jusqu'à 4 mois: 45 cm
	4 mois: 50 cm
	8 mois: 55 cm
	12 mois: 60 cm
	18 mois: 65 cm
Débit	30 l/min
Longueur abreuvoirs	20 cm/vache l'hiver 30 cm/vache l'été
Sortie salle de traite	60 cm x nb de vaches à la traite x nb de vaches libérées à chaque passage Grand abreuvoir en sortie de salle de traite



Chèvres/Brebis


LES NORMES À RESPECTER	
CRITÈRES	NORMES
Nombre d'abreuvoirs	1 abreuvoir pour 40 à 50 animaux
	= 1 cm linéaire/animal en conditions normales 3 cm linéaire/animal en période de forte chaleur
Hauteur de pose des abreuvoirs pour les agneaux/chevreaux	40 à 50 cm selon l'âge et le type génétique
Hauteur de pose des abreuvoirs pour les adultes	60 cm ou 80 cm avec marche en l'absence de fûtier

• Si pH, dureté ou conductivité hors normes

- Revoir les minéraux de la ration des animaux pour compenser les carences/excès éventuels
- Se renseigner sur les traitements de l'eau existants et adaptés à votre élevage



3. Contrôler l'absence de courant parasite



Rouge = abreuvoir / Noir = terre

*Mettre le stécateur en mode V continu *

Permet de rechercher les courants induits dans la circulation de l'eau.

Ne pas dépasser 150Mv.

Si la différence de potentiel est négative c'est le signe d'une inversion des pôles ou le retour d'un champs électriques tellurique.

*Mettre le stécateur en mode V alternatif *

Permet de rechercher les courants induits par les défauts d'isolation du courant en 50 Hz.

Vérifier alors le montage de quelques prises.

Mémo terrain

- Accès + propreté + débit
- Niveau d'eau conseillé : 80 mm
- Courants parasites si doute