上篇

本书分上下两篇。上篇的内容与本书第一版(也即《自己动手写操作系统》)基本一致,共分七章。

第1章是个简单的开头,是我们操作系统之旅的第一步。虽然简单,但它的意义却非同小可,希望读者读完之后能够明白,一项看似繁重的工作,完全可以分解成相对容易的若干小步,而一旦你开始了,那么剩下的只不过是一点耐心而已。

第2章和第3章是准备工作,这是理论型的书籍最容易忽视的部分,然而它的重要性却不容忽视。再高明的厨师也需要有张素板,有个锅灶。编写自己操作系统的热情,决不应该被准备阶段的困难所浇灭。所以笔者用了不少的篇幅来介绍如何搭建自己的工作环境,以及讲述 Intel CPU 保护模式的基本概念和原理。当然,如果读者已经熟悉其中的内容,可以有选择性地敲过。

第4章和第5章介绍了如何写一个可用的引导扇区和用以加载内核的 Loader。这些内容也是传统操作系统书籍容易忽视的,因为引导扇区和内核加载器 (Loader) 严格来讲并不能算是操作系统的一部分。然而一个火箭不能没有发射架,要完成自己的操作系统,这两章内容必不可少。希望在读完这两章之后,读者能够彻底弄明白一个静态的内核是如何转变成一个运转中的操作系统的。

第6章介绍进程,这算得上是操作系统中最重要的概念。在这一章中我们将共同实现 一个进程,接着是多一进程,并且让它们同时运行。在这一章中还引入了系统调用的概念, 并实现了简单的讲程调度。

第7章介绍輸入(輸出系統,引入了控制台的概念,主要涉及的是键盘和显示器的读写。 通过这一章,读者可以了解操作系统与外部设备的通信方法。

总体来说,上篇的主要侧重点在于帮助读者开始一段旅程。如果读者跟随本书一起实践的话,那么到本篇结尾处,你应该已经初窥门径,并且具备进一步探索的信心了。

马上动手写一个最小的"操作系统"

虽说万事开头难,但有时也未必。比如说,写一个有实用价值的操作系统 是一项跟巨的工作。但一个最小的操作系统或许很容易就实现了。现在我们就 来实现一个小得无法再小的"操作系统",建议你跟随书中的介绍一起动手来 做、你会发现不但很容易。而且很有趣。

1.1 准备工作

对于写程序,准备工作无非就是硬件和软件两方面,我们来看一下:

1. 硬件

- · 一台计算机 (Linux 操作系统)或 Windows 操作系统均可)
- 一张空白软盘

NASM 最新版本可以从其官方网站获得'。此刻你可能会有疑问:这 么多汇编编译器中,为什么选择 NASM? 对于这一点本书后面会有 解释。

• 软盘绝对扇区读写工具

在 Linux 下可使用 dd 命令,在 Windows 下则需要额外下载一个工具 比如 rawrite*或者图形界面的 rawwritewin*。当然如果你愿意,也可以 自己动手写一个"能用就好"的工具,并不是很复杂。

法原上Linux 非专一种特殊系统。而仅是操作系统的特殊。在这里比较准确的设施是GNU/ linux,本特理的自xxx 经指价和证据分析的。 CNU 经需求人间继系。 但它的资政无论怎样今大都不记分,这不仅仅是因为你然所是则的GNU Linux 中心,GNU 软件的代 免费是 Linux 特别分析。实知识为、如果实在以上的实验,可以可以可以可以可以可以 实施是 Linux 特别分析。实知识为、如果实在以上的现象。

²NASM 的官方网站位于 http://sourceforge.net/projects/nasm。

³rawrite 可以在许多地方找到,比如http://ftp.debian.org/debian/tools/。

⁴下载地址为http://www.chrysocome.net/rawwrite。

⁵我们不需要太强大的软盘读写工具,只要能将 512 字节的数据写入软盘的第一个扇区就足够了。

12 十分钟完成的操作系统

你相不相信 一个"操作系统"的代码可以具有不到20行? 请看代码11。

代码 1.1 chapter1/a/boot.asm

```
07a00h
                                        · 在设施还是程度如此到7000件
                  ax, cs
                 ds, ax
                 00 07
                                        ,運用显示字符声创程
                 nispstr
                                        . 于即邻年
   Diener.
٠
                                        . EC-RD . # 44.44
                 bp, ax
                 CX, 16
                                        : CX = # + #
                 ax. 01301h
                                        : AH = 13. AL = 01h
                 bx, 000ch
                                        ; 页号为0(BH = 0) 黑底红字(BL = 0Ch, 高亮)
12
13
                 d1 0
14
                 10h
                                        · 105 县由邮
16
         .....
                                "Hello, OS world!"
   .....
         E30 (0 00)
                                       , 填充剩下的空间。使生成的二进制代码恰好为519字书
          Ovents
                                        ; 结束标志
```

把这段代码用 NASM 编译一下:

> nasm boot.asm -o boot.bin

我们就得到了一个512字节的boot.bin,让我们使用软盘绝对扇区读写工具将这个文件写到一张空白软盘的第一个扇区。在Linux下可以这样做⁶·

b dd if=boot.bin of=/dev/fd0 bs=512 count=1

在 Windows 下可以这样做7.

p rawrite2 exe -f boot bin -d A

好了,你的第一个"操作系统"就已经完成了。这张软盘已经是一张引导盘了。

把它放到你的软驱中重新启动计算机, 从软盘引导, 你看到了什么?

计算机显示出你的字符串了!红色的"Hello, OS world!",多么奇妙啊,你的"操作系统"在运行了!

如果使用虚拟机比如 Bochs 的话 (下文中将会有关于 Bochs 的详细介绍), 你应该能看到如图1.1所示的画面⁸。

这真的是太棒了,虽然你知道它有多么简陋,但是,毕竟你已经制作了一个可以引导的软盘了,而且所有工作都是你亲手独立完成的!

⁶取决于硬件环境和具体的 Linux 发行版,此命令可能稍有不同。

⁷rawrite 有多个版本、此处选用的是 2.0 版。

⁸画面看上去有点乱,因为我们打印字符前并未进行任何的清屏操作。



图 1.1 最小的"操作系统"

1.3 引导扇区

你可能还没有从刚刚的兴奋中走出来,可是我不得不告诉你、实际上,你 刚刚所完成的并不是一个完整的操作系统,而仅仅是一个最爱简单的引导扇区 (Boot Sector)。然而不管我们完成的是什么。至少,它是直接在裸机上运行的, 不依赖于任何其他软件,所以,这和我们平时所编写的应用软件有本质的区别。 它不是操作系统,但已经具备了操作系统的一个转体。

好了,一旦 BIOS 发现了引导扇区,就会将这 512 字节的内容装载到内存地址 0000.7c00 处,然后跳转到 0000.7c00 处将控制权彻底交给这段引导代码。到此为止,计算机不再由 BIOS 中固有的程序来控制,而变成由操作系统的一部分来控制。

现在, 你可能明白了为什么在那段代码的第一行会出现"org 07c00"这样的代码。没错,这行代码就是告诉编译器,将来我们的这段程序要被加载到内存偏移地址0x7c00处。好了,下面将对代码的其他部分进行详细解释。

1.4 代码解释

其实程序的主体框架只是第2行到第6行这么一点点而已,其中调用了一个显示字符串的子程序。程序的第2、3、4行是 3 个 mov 指令,使 ds 和 es 两个段

[。]假如把此扇区看做一个字符数组sector[],那么此结束标志相当于sector[510]==0x55,且sector[511]==0xAa。

寄存器指向与cs相同的段,以便在以后进行数据操作的时候能定位到正确的位置。第5行调用子程序显示字符串、然后imp S让程序无限循环下去。

可能有很多人开始学汇编时用的都是 MASM, 其实 NASM 的格式跟 MASM 总体上是差不多的。在这段程序中,值得说明的地方有以下几点:

1 方括号口的使用

在 NASM 中,任何不被方括号 []括起来的标签或变量名都被认为是地址,访问标签中的内容必须使用 []。所以

mov av BootMessage

将会把 "Hello, OS world!" 这个字符串的首地址传给寄存器 ax。又

foo dw 1

则mov ax, foo将把foo的地址传给ax, 而 mov bx, [foo]将把bx的 值賦为1.

实际上,在NASM中,变量和标签是一样的,也就是说:

foo dw 1 等价于 foo: dw 1

而且你会发现,Offset 这个关键字在 NASM 也是不需要的。因为不加方括 县时表示的就是 Offset。

笔者认为这是 NASM 的一大优点,要地址就不加方括号,也不必额外地 用什么 Offset,想要访问地址中的内容就必须加上方括号。代码规则非常 鲜明,一目了然。

2. 关于 s和 ss

\$表示当前行被汇编后的地址。这好像不太容易理解,不要紧,我们把刚刚生成的二进制代码文件反汇编来看看:

> ndisasmw -o 0x7c00 boot.bin >> disboot.asm

打开 disboot.asm、你会发现这样一行:

00007C09 EBFE

imp short 0x7c09

明白了吧, \$在这里的意思原来就是0x7c09。

那么 \$\$ 表示什么呢? 它表示一个节 (section¹⁰) 的开始处被汇编后的地址。在这里,我们的程序只有1个节,所以,\$\$ 实际上就表示程序被编译后的开始地址,也就是 0x200。

在写程序的过程中, \$-\$\$可能会被经常用到,它表示本行距离程序开始处的相对距离。现在,你应该明白510-(\$-\$\$)表示什么意思了吧?

times 510-(\$-\$\$) db 0表示将0这个字节重复510-(\$-\$\$)遍,也就 是在剩下的空间中不停地填充0,直到程序有510字节为止。这样,加上结束标志0xAA55占用的2字节,恰好是512字节。

¹⁰注意: 这里的 section 属于 NASM 规范的一部分,表示一段代码,关于它和 \$\$ 更详细的注解请参考 NASM 联机技术文档。

15 水面下的冰山

即便是非常熱參的程序,也有可能遇到不能正确运行的情况,对此你一定 并你误,谁都可能少写一个标点,或者在一个小小的逻辑问题上把迷糊。好 在我们可以调试,通过调试,可以发现错误,让程序下眼类美。但是对于操作 系统这样的特殊程序,我们没有办法用普通的调试工具来调试,可是,哪怕一 小小小的引导胸区,我们也没有十足的把握一次就写好,那么,遇到不能一碗 一个小小的引导胸区,我们也没有十足的把握一次就写好,那么,遇到不能一碗 三看的时候该怎么办思,在屏幕上没有看到我们所要的东西,甚至于机器一下 子童后了。你被如后最好呢?

每一个问题都是一把锁, 你要相信, 世界上一定存在一把钥匙可以打开这 把锁。你也一定能找到这把钥匙。

一个引导扇区代码可能只有20 行,如果 Copy&Paste 的语,10 秒钟就搞定 了,即便自己敲键盘抄一遍下来,也用不了10 分钟。可是,在遇到一个问题 时,如果不小心犯了小桶,自己到运行时才发现,係可能不得不花费10 个问题 钟甚至更长时间来解决它、笔者把这 20 行的程序称做水面以上的冰山,而把你 在了数小时的阳磁的工作条做水面下的水面

古人云: "授之以鱼,不如授之以渔。" 本书将努力将冰山下的部分展示给 读者。这些都是着客近了痛苦的摸索后的一些心得,这些方法可能不是最好 的,但至少可以给你提供一个金考。

好了,就以我们刚刚完成的引导扇区为例,你可以想像得到,将来我们一 定会对这 20 行进行扩充,最后得到 200 行甚至更多的代码,我们总得想一个办 法,让它调试起来察局一些。

其实很容易,因为有 Bochs,我们前面提到的虚拟机,它本身就可以作为 调试器使用¹¹。请允许我再次卖一个关子,留待下文分解,但是请相信,调试 一个引导扇区—— 甚至是一个操作系统,在工具的帮助下都不是很困难的事情。 只不过跟调试一个普通的应用程序相比。细节上难免有一些不同。

如果你使用的是 Windows, 还有个可选的方法能够帮助调试, 做法也 很简单, 就是把 "org 07c00h" 这一行改成 "org 0100h" 就可以编译 成一个COM 文件让它在 DOS 下运行了。我们来试一试, 首先把07c00h改 成0100h. 编译:

p nasm boot.asm -o boot.com

好了,一个易于执行和调试的引导扇区就制作完毕了。如果你是以 DOS 或者 Windows 为平台学习的编程,那么调试、COM 文件一定是你拿手的工作,比如使用 Turbo Debugger。

调试完之后要放到软盘上进行试验,我们需要再把0100h改成07c00h,这 样这来改去比较麻烦,好在强大的 NASM 给我们提供了预编译宏,把原来的 "0rg 07c00h"—行章放许条行即正。

代码 1.2 chapter1/b/boot.asm

; *define _BOOT_DEBUG_ ; 制作 Boot Sector 时一定将此行注释维! ; 去维此行注释后可做成。COM文件基于调试:

¹¹如果你实在性急,请翻到第12页第2.1.4节看一下具体怎么调试。

, nam Boot asm -o Boot com

state BOOT DEBUG
org 5100h , 所状状の, 東京 .com 大中, 可谓状
org 0700h , BIGS 界色 Boot Sector お表質 0,7000 火
tendif

这样一来,如果我们想要调试,就让第一行有效,想要做引导扇区时,将 它注释城就可以了。

这里的预编译命令跟 C 语言差不多。就不用多解释了。

至此, 你不但已经学会了如何写一个简单的引导扇区, 更知道了如何进行 调试。这就好比从石器时代走到了铁器时代, 宽阔的道路展现在眼前, 运用工 4, 我们有信心将引导扇区不断扩充, 让它变成一个真正的操作系统的一部 44.

1.6 中国顾《京东大学》、 大园、城市家港市一方、南非、南非、南非

让我们再回过头看看刚才那段代码吧,大部分代码你一定已经读懂了。如 账还是一个 NASM 新手,可能并不是对所有的细节都那么清晰。但是,毕竟 你已经发现,原来可以如此容易地切出写棒作器给的第一步。

是啊,这是个并不十分困难的开头,如果你也这样认为,就请带上百倍的 信心,以及一直以来想要探索 OS 奥秘的热情,随我一起出发吧!