# Princípio de extremos em outras representações Termodinâmica Química

Prof. Guilherme Duarte, Ph. D.

Na última aula vimos que podemos mudar a representação termodinâmica do sistema por meio de transformadas de Legendre. Esses novos potenciais termodinâmicos nos permitem descrever o estado do sistema com parâmetros termodinâmicos mais fáceis de serem controlados experimentalmente. Em Química, nos preocupamos primariamente com dois desses potenciais, a energia livre de Helmholtz:

$$A = U - TS, (1)$$

e a energia livre de Gibbs:

$$G = U - TS + PV = A + PV. (2)$$

Tanto A quanto G são funções de variáveis mais simples de serem controladas: a energia de Helmholtz é função da temperatura, do volume e da quantidade de matéria, A = A(T, V, N), e a energia de Gibbs é função da temperatura, da pressão e da quantidade de matéria, G = G(T, p, N). De uma forma mais abstrata, se tivermos uma equação de estado em U, podemos usar a transformada de Legendre para encontrar a equação fundamental em outra representação. De forma prática, a transformada de Legendre pode ser interpretada como o acoplamento do sistema a um termostato para controle da temperatura (tanto em A quanto em G) e a um barostato para o controle da temperatura G. Podemos predizer as condições para o equilíbrio com base nesse raciocínio.

### 1 O princípio de extremidade em outras representações

#### 1.1 Na representação de Helmholtz

Considere um sistema combinado formado por um sistema de interesse e um reservatório térmico. A sua energia total é dada por:

$$U_{\text{total}} = U_{\text{sistema}} + U_{\text{reservatório}}.$$
 (3)

No equilíbrio, a energia deve ser mínima, logo

$$dU_{\text{total}} = d(U_{\text{sistema}} + U_{\text{reservat\'orio}}) = 0 \tag{4}$$

 $\mathbf{e}$ 

$$d^{2}(U_{\text{sistema}} + U_{\text{reservatório}}) > 0 \tag{5}$$

em que ambas as equações são sujeitas a condição isoentrópica:

$$dS_{\text{total}} = d(S_{\text{sistema}} + S_{\text{reservatório}}) = 0.$$
 (6)

Como um sistema isolado tem paredes impermeáveis e rígidas, no equilíbrio quaisquer  $\mathrm{d}N_j^{(k)}$  e  $\mathrm{d}V_j^{(k)}$ , onde (k) se refere à subsistemas que compõem o sistema de interesse e j se refere aos seus componentes, devem ser zero. Na equação (5), o termo  $\mathrm{d}^2U_{\mathrm{reservatório}}=0$  porque o reservatório é muito maior que o sistema e transferências de calor não causam efeitos de ordem maior, assim:

$$d^2 U_{\text{sistema}} > 0. \tag{7}$$

Podemos reescrever a Eq. (4) em termos das propriedades do reservatório, lembrando que não há variação no seu volume e que  $\mathrm{d}U_{\mathrm{reservatório}} = -\mathrm{d}U_{\mathrm{sistema}}$ :

$$dU_{\text{sistema}} + T_{\text{reservatório}} dS_{\text{reservatório}} = 0.$$
 (8)

De acordo com a equação (6),  $dS_{\text{sistema}} = -dS_{\text{reservatório}}$ , portanto a Eq. (8) se torna:

$$dU_{\text{sistema}} - T_{\text{reservatório}} dS_{\text{sistema}} = 0. \tag{9}$$

Como  $T_{\text{reservatório}}$  é constante, podemos representar a Eq. (9) como:

$$d(U_{\text{sistema}} - T_{\text{reservatório}} S_{\text{sistema}}) = 0. \tag{10}$$

No equilíbrio, a quantidade  $U_{\text{sistema}} - T_{\text{reservatório}} S_{\text{sistema}}$ , que parece a energia de Helmholtz, deve ser zero. Como a temperatura do reservatório é constante e  $S_{\text{sistema}}$  é uma variável independente a condição de estabilidade dada pela Eq. (7) implica que:

$$d^{2}(U_{\text{sistema}} - T_{\text{reservat\'orio}}S_{\text{sistema}}) > 0. \tag{11}$$

Como estamos falando de um estado de equilíbrio, a temperatura do reservatório necessariamente deve ser igual a temperatura do sistema ( $T_{\text{sistema}} = T_{\text{reservatório}}$ ), logo as condições para um equilíbrio estável são dadas por:

$$dA = d(U_{\text{sistema}} - T_{\text{sistema}} S_{\text{sistema}}) = 0$$
(12)

$$d^2A > 0. (13)$$

O princípio do mínimo do potencial de Helmholtz: O valor de equilíbrio de qualquer parâmetro interno não-restrito em um sistema em contato diatérmico com um reservatório de calor minimiza o potencial de Helmholtz (A) sobre todos os estados em que  $T_{\rm sistema} = T_{\rm reservatório}$ 

#### 1.2 Na representação da Entalpia

Raciocínio idêntico se aplica na representação da entalpia, onde ao invés de lidarmos com um reservatório de calor – o termostato – lidamos com um reservatório de pressão – o barostato. Deixando de lado o subscrito "sistema", a primeira condição de equilíbrio pode ser escrita como:

$$d(U + U_{\text{reservatório}}) = 0, \tag{14}$$

onde  $U_{\text{reservatório}}$  é a energia do reservatório de pressão. No caso da representação da entalpia, o sistema está em contato com o barostato por meio de uma parede não-restritiva com respeito ao volume. Demais formas de troca de energia não são permitidas, portanto:

$$d(U + U_{\text{reservatório}}) = dU - p_{\text{reservatório}} dV_{\text{reservatório}} = 0.$$
 (15)

Como  $dV_{\text{reservatório}} = -dV$ :

$$dU + p_{\text{reservatório}} dV = d(U + p_{\text{reservatório}} V) = 0.$$
(16)

Como no equilíbrio  $p=p_{\rm reservatório},$  então:

$$dH = d(U + pV) = 0. (17)$$

De forma equivalente à representação de Helmholtz, onde p é constante e V é uma variável independente,

$$d^2H > 0. (18)$$

O princípio do mínimo da Entalpia: O valor de equilíbrio de qualquer parâmetro interno não-restrito em um sistema em contato com um barostato minimiza a entalpia (H) sobre todos os estados em que  $p=p_{\rm reservatório}$ .

#### 1.3 Na representação de Gibbs

Usando simultaneamente os mesmos argumentos das representações da energia de Helmholtz e da entalpia, podemos chegar a conclusão que em um sistema acoplado a um termostato e a um barostato, a energia de Gibbs será mínima no equilíbrio:

$$dG = d(U - TS + pV) = 0. (19)$$

De forma equivalente à representação de Helmholtz, onde p é constante e V é uma variável independente,

$$d^2G > 0. (20)$$

O princípio do mínimo do potencial de Gibbs: O valor de equilíbrio de qualquer parâmetro interno não-restrito em um sistema em contato diatérmico com um termostato de temperatura  $T_{\rm reservatório}$  e um barostato de pressão  $p_{\rm reservatório}$  minimiza o potencial de Gibbs (G) sobre todos os estados em que  $T=T_{\rm reservatório}$  e  $p=p_{\rm reservatório}$ .

## 2 O potencial de Helmholtz

Conforme vimos em aulas anteriores, a energia livre de Helmholtz é igual a:

$$A = U - TS \tag{21}$$

e sua diferencial total é:

$$dA = -SdT - pdV + \mu dN. \tag{22}$$

Podemos rapidamente perceber que as derivadas de A são:

$$\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{V,N} = -S \tag{23}$$

$$\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,N} = -p \tag{24}$$

$$\left(\frac{\partial A}{\partial N}\right)_{T,V} = \mu \tag{25}$$

A vantagem do potencial de Helmholtz com relação à energia interna ou à entropia é a facilidade com que ele nos permite concentrar no tratamento exclusivo dos processos dentro do sistema de interesse. É possível ignorar o que se passa nas redondezas (isto é, o termostato) com segurança e sem prejuízo para o estudo do sistema. Para um sistema em contato com um reservatório térmico, o potencial de Helmholtz pode ser interpretado como o **trabalho disponível a temperatura constante**. Considere um sistema interagindo com uma fonte de trabalho reversível enquanto em contato com um reservatório térmico. Em um processo reversível, o trabalho realizado sobre a fonte de trabalho reversível é igual a diminuição da energia do sistema e do reservatório:

$$\delta w_{FTR} = -dU - dU_{\text{reservatório}} = -dU - T_{\text{reservatório}} dS_{\text{reservatório}}$$

$$= -dU + T_{\text{reservatório}} dS = -d(U - T_{\text{reservatório}} S)$$

$$= -dA,$$
(26)

assim:

O trabalho realizado e um processo reversível por um sistema em contato com um reservatório térmico é igual a diminuição do potencial de Helmholtz desse sistema.

A denominação "energia livre" é oriunda justamente desse fato, uma vez que esse potencial é a energia disponível para realizar trabalho em determinada temperatura.

## 3 O potencial de Gibbs

A energia de Gibbs, por sua vez, pode ser descrita como a transformada de Legendre da entalpia com relação a temperatura ou da energia de Helmholtz com relação à pressão:

$$G = H - TS = A + PV. (27)$$

Sua diferencial total é:

$$dG = -SdT + Vdp + \mu dN. \tag{28}$$

Podemos rapidamente perceber que as derivadas de A são:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,N} = -S \tag{29}$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,N} = V \tag{30}$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,p} = \mu \tag{31}$$

Assim como o potencial de Helmholtz, a energia de Gibbs nos permite ignorar o barostato e o termostato e dar atenção somente à pressão, à temperatura e à quantidade de matéria do sistema de interesse. Condições de laboratório são, por excelência, condições de temperatura e pressão constantes (temperatura ambiente e pressão atmosférica) e, por isso a energia de Gibbs tem aplicação ubíqua na química do dia-a-dia, principalmente no estudo de reações químicas.

## 3.1 Quando iniciadas, reações químicas procedem até o equilíbrio ou até algum reagente ser depletado.

Considere a reação química entre r componentes:

$$\sum_{j}^{r} \nu_{j} A_{j} \rightleftharpoons 0 \tag{32}$$

onde  $A_j$  é o componente da reação e  $\nu_j$  é o seu coeficiente estequiométrico. Como as mudanças em quantidade de matéria dos componentes devem observar as proporções estequiométricas, a variação relativa deve ser a mesma para todos os componentes:

$$\frac{\mathrm{d}N_1}{\nu_1} = \frac{\mathrm{d}N_2}{\nu_2} = \dots \equiv \mathrm{d}\tilde{N} \tag{33}$$

A mudança na energia livre de Gibbs em um processo geral é dada por:

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_{j} \mu_{j} dN_{j}$$
(34)

onde S é a entropia, T é a temperatura, V é o volume e p é a pressão. Em um sistema sob temperatura e pressão constantes, apenas variações em quantidade de matéria são relevantes. Reorganizando (33) e substituindo em (34), temos que:

$$dG = d\tilde{N} \sum_{j} \nu_{j} \mu_{j} \tag{35}$$

No equilíbrio, dG = 0, logo:

$$d\tilde{N}\sum_{j}\nu_{j}\mu_{j} = 0 \implies \sum_{j}\nu_{j}\mu_{j} = 0 \tag{36}$$

Chamamos de energia livre de reação,  $\Delta_r G$ , a quantidade definida por  $\sum_j \nu_j \mu_j$ .

Definindo o potencial químico de um gás ideal como  $\mu^{\circ} + RT \ln p/p^{\circ}$ , para uma reação entre tais gases, temos que:

$$\Delta_r G = \sum_j \nu_j \mu_j^{\circ} + RT \sum_j \ln \left(\frac{p_j}{p^{\circ}}\right)^{\nu_j}$$

$$\Delta_r G = \Delta_r G^{\circ} + RT \ln \prod_i (p_j/p^{\circ})^{\nu_j} = \Delta_r G^{\circ} + RT \ln Q$$
 (37)

onde  $p_j$  é a pressão parcial do j-ésimo componente,  $p^{\circ}$  é a pressão padrão e Q é o coeficiente de reação.  $p^{\circ}$  é normalmente tida como 1 bar, logo normalmente é omitido. Nas condições de equilíbrio,  $\Delta_r G = 0$  e:

$$\Delta_r G^{\circ} = -RT \ln K_p \tag{38}$$

onde  $K_p$  é o coeficiente de reação em equilíbrio, mais comumente chamada de constante de equilíbrio.

#### 3.2 Interpretando a energia de Gibbs

Sabemos que a energia de Gibbs pode ser definida por G = H - TS. Em condições de temperatura e pressão constantes, a variação de G pode ser descrita por:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S,\tag{39}$$

onde  $\Delta H$  é a variação de entalpia do processo e  $\Delta S$ , sua variação de entropia. Processos cujo  $\Delta G < 0$  são chamados de **exoergônicos** ou **exergônicos** e aqueles cujo  $\Delta G > 0$  são chamados de **endoergônicos** ou **endergônicos**. A entalpia, como vimos em aulas passadas, pode ser interpretada como o "potencial de fluxo de calor a pressão constante" e está diretamente relacionada a quantidade de energia liberada pelo processo em tais condições. Se um processo libera calor para o ambiente,  $\Delta H < 0$  e ele é chamado de **exotérmico**. Se um processo absorve calor do ambiente,  $\Delta H > 0$  e ele é chamado de **endotérmico**. Em um contexto microscópico, processos exotérmicos estão relacionados a formação de ligações e/ou interações intermoleculares mais fortes: como as moléculas se tornam mais estáveis, o excedente de energia é liberado para as vizinhanças sob a forma de calor. Processos endotérmicos, por sua vez, estão relacionados a formação de ligações e/ou interações intermoleculares mais fracas, o que exige a retirada de energia das vizinhanças sob forma de calor e por isso processos endotérmicos são associados a um resfriamento.

A energia de Gibbs também contabiliza a contribuição da entropia: quanto maior for a temperatura, maior será o peso da entropia na direção de um processo. Sabemos que  $\Delta S > 0$  define a direção de processos em sistemas isolados. No caso de um sistema acoplado a um barostato e a um termostato, a diminuição da energia de Gibbs geralmente implica em estabilização do sistema e aumento da entropia, mas isso nem sempre é verdade a depender do  $\Delta H$  e do  $\Delta S$  do processo. Considere a reação [4 + 2] (Diels Alder) de dimerização do ciclopentadieno: onde a entalpia padrão de reação




Figura 1: A reação de dimerização do ciclopentadieno é uma reação pericíclica do tipo [4+2], também chamada de reação de Diels-Alder. É uma reação exergônica a 298 K. Veja o artigo Lenz & Vaughan, J. Phys. Chem. **1989**, 93(4), 1592-1596.

é  $\Delta_r H^\circ = -76.9 \,\mathrm{kJ \, mol^{-1}}$ , a entropia padrão de reação é  $\Delta_r S^\circ = -142.1 \,\mathrm{J \, K^{-1} \, mol^{-1}}$  e a energia de Gibbs padrão de reação é  $\Delta_r G^\circ = -34.6 \,\mathrm{kJ \, mol^{-1}}$ . Observe que a reação é exotérmica, mas a formação de um único produto a partir de duas moléculas de reagente torna a variação de entropia negativa. A posição do equilíbrio vai ser determinada pela temperatura, de acordo com a equação (39).