
19 恒定磁场的应用

-电感

邹建龙

主要内容

- ▶ 电感
- > 自感的含义
- > 自感的定义
- ▶ 计算自感的步骤
- > 互感的含义
- > 互感的定义
- > 计算互感的步骤
- ▶ 互感和自感的计算——聂以曼公式



电感

- ▶ 电感就是能够储存磁能的元件 "从说:
- > 磁场需要电流产生,只要能通过电流产生磁场,就是电感
- ▶ 电感可以刻意制造,也可能不经意就存在
- 电磁场中讲电感的目的是深刻理解电感的本质, 并给出计算电感值的方法
- ▶ 电感有自感和互感两种参数,是宏观参数
- 自感和互感反映的是电感容纳磁场的能力

自感的含义

- > 自感就是自己能感应自己
- > 自己感应自己就是自己的磁场变化会在自身产生感应电动势

自慰现象导体回路中田于自身中部的变化。和在自身回路中产生感动地势

了对方第战祸感成绩: 导体回路中产生的感动势于勇敢回路的对战通量变化 化率成正比 2:=-dy=-nd=

其实为建: 廖永明·凡方何引起的流面反抗引起感动电流流面的变化.

自感的定义


▶ 自感定义(狭义):与回路交链的磁链与电流之比


 $L = \frac{\Psi}{I}$

$$C = \frac{q}{U}$$

R =
$$\frac{U}{I}$$

▶ 自感定义(广义): 与电流交链的磁链与电流之比





自感的定义

▶ 自感=内自感+外自感

内自感定义:导体内部的磁场仅与部分电流交链的磁链

(内磁链),与回路电流之比 无影响的等待家际最高病的

外自感定义:导体外部的磁场与全部电流交链的磁链

(外磁链),与回路电流之比

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\Psi_{\text{inside}} + \Psi_{\text{outside}}}{I} = \frac{\Psi_{\text{inside}}}{I} + \frac{\Psi_{\text{outside}}}{I} = L_{\text{inside}} + L_{\text{outside}} = L_{\text{i}} + L_{\text{o}}$$

计算自感的步骤

- 1. 假定电流I
- 2. 根据电流计算B(安培环流定律)
- 3. 根据B计算磁通量(积分)
- 4. 根据磁通量计算磁链(磁链等于磁通量乘以匝数)
- 5. 求磁链与电流I的比值得到自感值

自感的计算例1: 试求图示长为l的同轴电缆的自感 L。

解: 1) 内导体的内自感 $(0 \le \rho \le \rho_1)$


$$\oint_{I} \boldsymbol{H} \cdot d\boldsymbol{l} = I' = \frac{I}{\pi \rho_{1}^{2}} \pi \rho^{2} = \frac{I}{\rho_{1}^{2}} \rho^{2}$$

$$H = \frac{I}{2\pi\rho_1^2}\rho$$
, 磁场与电流 $N = \frac{I'}{I} = \frac{\rho^2}{\rho_1^2}$


$$d\Phi = \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho_1^2} \rho l d\rho \quad d\psi_{i1} = N d\Phi$$

$$\psi_{i1} = \int N d\Phi = \int_0^{\rho_1} \frac{\mu_0 I \, l \rho}{2\pi \rho_1^2} \frac{\rho^2}{\rho_1^2} d\rho = \frac{\mu_0 I l}{8\pi}$$

内自感
$$L_{i1} = \frac{\psi_{i1}}{I} = \frac{\mu_0 l}{8\pi}$$
 仅与导体长度有关



同轴电缆截面




$$S=\rho l \longrightarrow dS=ld\rho$$

2) 内导体外自感 $(\rho_1 < \rho < \rho_2)$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}$$

$$d\psi_0 = d\Phi_0 = BdS = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} ld\rho$$



$$L_{o1} = \frac{\psi_0}{I} = \frac{1}{I} \int_{\rho_1}^{\rho_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} l d\rho = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

3) 外导体内自感 $(\rho_2 \le \rho \le \rho_3)$ 为外据就相同 复附基礎外部

是是是战

$$B = \frac{I'\mu_0}{2\pi\rho} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \frac{\rho_3^2 - \rho^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2}$$


$$d\Phi_{i2} = BdS = B \cdot ld\rho$$

磁通与电流
$$N = \frac{I'}{I} = \frac{\rho_3^2 - \rho^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2}$$

$$L_{i2} = \frac{1}{I} \int_{\rho^2}^{\rho^3} NB l \mathrm{d}\rho$$

$$= \frac{\mu_0 l}{2\pi} \left(\frac{\rho_3^2}{\rho_3^2 - \rho_2^2}\right)^2 \ln \frac{\rho_3}{\rho_2} - \frac{\mu_0 l \rho_3^2}{2\pi (\rho_3^2 - \rho_2^2)} + \frac{\mu_0 l (\rho_3^2 + \rho_2^2)}{8\pi (\rho_3^2 - \rho_2^2)}$$

总自感
$$L = L_{i1} + L_{o1} + L_{i2} + (L_{o2} = 0)$$



同轴电缆

自感的计算例2: 试求半径为R的两平行传输线自感。

解:根据例1结论,内自感 $L_i = \frac{\mu_0 l}{8\pi}$, 总自感 $L = 2L_i + L_0$

方何相同

总自感为
$$L = 2L_i + L_0 = \frac{\mu_0 l}{4\pi} + \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \frac{D - R}{R}$$

 $L_0 = \frac{\psi}{I} = \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \frac{D - R}{R}$

互感的含义

- 互感就是我和别人可以相互感应
- > 我感应别人,就是我的磁场变化会在别人身上产生感应电动势
- 别人感应我,就是别人的磁场变化会在我身上产生感应电动势。

互感的定义

互感定义:

一个电流(回路)产生的交链到我的磁链与该电流之比


$$M_{12} = \frac{\Psi_{12}}{I_2}$$
 $M_{21} = \frac{\Psi_{21}}{I_1}$ $M_{12} = M_{21}$

単いことはりますりがない

计算互感的步骤


- 1. 假定电流I
- 2. 根据电流计算B(安培环流定律)
- 3. 根据B计算耦合磁通量(积分)
- 4. 根据磁通量计算耦合磁链(磁链等于磁通量乘以匝数)
- 5. 求耦合磁链与电流I的比值得到互感值

互感的计算例题: 试求图示两对传输线的互感。



互感的计算例题: 试求图示两对传输线的互感。

解: 设传输线 AB 带电,求穿过 CD 回路的磁链



两对传输线的互感

导线 A 作用时
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}$$

$$\psi_{mA} = \int_{S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_{l} Bld\rho = \frac{\mu_{0}Il}{2\pi} \ln \frac{AD}{AC}$$


同理,导线B单独作用时

$$\psi_{mB} = \int_{S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_{l} Bld \rho = \frac{\mu_{0} I l}{2\pi} \ln \frac{BC}{BD}$$

$$\psi_{m} = \psi_{mA} + \psi_{mB} = \frac{\mu_{0}Il}{2\pi} \ln \frac{AD \cdot BC}{AC \cdot BD}$$

$$M = \frac{\psi_m}{I} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{AD \cdot BC}{AC \cdot BD}$$

互感和自感的计算——聂以曼(Neumann)公式



$$\mathbf{A} = \oint \frac{\mu_0 I \mathrm{dl}}{4\pi r}$$

 $M_{21} = M_{12} = \frac{\Phi_{m21}}{I_1} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l_2} \oint_{l_1} \frac{d\mathbf{l_1} \cdot d\mathbf{l_2}}{r_{12}} - \Phi_{m21} = \oint_{l_2} \mathbf{A}_{21} \cdot d\mathbf{l_2}$

(单匝线圈)

19921、7般状和排料清脆胜、牙感中面和强

$$M_{21} = M_{12} = \frac{N_1 N_2 \mu_0}{4\pi} \oint \oint \frac{\mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2}{r_{12}}$$
 计算互感的 爱问线圈)

 $= \oint_{I} \frac{\mu_{0} I_{1} dI_{1}}{4\pi r_{12}} = \frac{\mu_{0} I_{1}}{4\pi} \oint_{I} \frac{dI_{1}}{r_{12}}$

互感和自感的计算——聂以曼(Neumann)公式

$$M_{21} = M_{12} = \frac{N_1 N_2 \mu_0}{4\pi} \oint \oint \frac{\mathbf{dl_1 \cdot dl_2}}{r_{12}}$$
 (计算互感的聂以曼公式) (多匝线圈)



$$L_{o} = \frac{N^{2} \mu_{0}}{4\pi} \oint_{l_{2}} \oint_{l_{1}} \frac{\mathbf{dl_{1} \cdot dl_{2}}}{r_{12}}$$
 (计算外自感的聂以曼公司
只适用于细导线求外自感)

(计算外自感的聂以曼公式,

少阳强快风息晚 思想。而对一个待遇断的活动打扮、折粉的时候圈。

龙原 _____ 苏斯姆特国的克思

直交的流流在等对开的后来的流淌在一个时间感力算了

作业十七

- 1. 简要描述自感和互感的定义
- 2. 教材3-7-1
- 3. 教材3-7-2
- 4. 教材3-7-3