1.在项目目录下对configure.ac文件进行添加:

AM_GNU_GETTEXT_VERSION([0.17]) //使用的gettext版本。

AM_GNU_GETTEXT([external]) //使用外部 gettext库。

2.在项目目录下执行gettextize --copy --no-changelog //这将会把gettextize需要的基础文件 拷贝到当前目录。

在项目目录下生成 po 目录 在项目目录下生成 m4 目录 在项目目录下生成 config.rpath 文件

gettextize 会修改configure.ac

将: AC_CONFIG_FILES([Makefile src/Makefile])

改为: AC_CONFIG_FILES([Makefile src/Makefile po/Makefile.in])

gettextize 会修改项目目录下的Makefile.am

将: SUBDIRS = src

改为: SUBDIRS = po src

ACLOCAL_AMFLAGE = -I m4

EXTRA_DIST = config.rpath

gettextize 会修改项目目录下的Makefile.in

将: \$(am_cd) \$(srcdir) && \$(ACLOCAL) \$(ACLOCAL_AMFLAGS)

改为: \$(am_cd) \$(srcdir) && \$(ACLOCAL) -I m4 \$(ACLOCAL_AMFLAGS)

3.把po/Makevars.template重命名为po/Makevars

4.在po/POTFILES.in中添加

src/itep-power-manager.glade //从中提取需要翻译的字符串

5.添加src/Makefile.am链需要的库:

AM_CPPFLAGS = -DLOCALEDIR=\"\$(localedir)\" //为每个C文件增加了一个LOCALEDIR的宏,这个宏的内容就是po文件将要安装到的位置。

```
LDADD = $(LIBINTL) //表示链接LIBINTL库
```

6.修改源代码支持国际化.

```
在main函数中添加头文件
#indlude <config.h>
#include libintl.h>

在main函数体中添加语句

setlocale(LC_ALL,"");
bindtextdomain (PACKAGE, LOCALEDIR);
textdomain (PACKAGE);

7.执行autoreconf --install (autoreconf -i -f -v)

8.执行 ./configure

9.执行 make

在po目录下就会生成$(PACKAGE).pot。
```

71

10.本地化翻译。

```
在po目录下执行msginit -l zh_CN就会生成zh_CN.po
编辑该文件:

"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
#: src/say.c:8
msgid "Hello World!"
msgstr "你好世界!"

编辑完成后:
将文件保存为UTF-8格式文件
```

11.告诉gettext我们完成了zh_CN的翻译。

新建LINGUAS文件,并在文件中写入:

zh_CN

- 13.在项目目录下执行./configure
- 14.在项目目录下执行make
- 15.在po目录下执行 make update-po

生成zh_CN.gmo

16.在项目目录下执行 sudo make install