# **Utiliser Airtime pour diffuser une émission en direct ou en différé**

#### **Sommaire**

Configurer Airtime	1
Configuration des flux	
Configuration de la station	
Lancer une diffusion en direct	
Programmer une diffusion en différé	
1 1051 411111111111111111111111111111111	• •


L'accès à l'interface d'Airtime se fait via un navigateur web, à l'adresse <a href="http://localhost/login">http://localhost/login</a> ou via le menu principal (clic-droit > « Outils Webradio » → « Diffuser » → « Programmer une émission (Airtime) »)

# **Configurer Airtime**

Cette configuration ne doit être réalisée qu'une fois!

### **Configuration des flux**

- Dans l'interface d'Airtime, se rendre dans la rubrique « Système » → « Flux »
- 2. Dans l'espace « **Réglages de flux de sortie** » → « **Flux**



1 », renseigner les informations propres à votre point de montage sur le serveur icecast académique :

- 1. Le « **Type de flux** » (ogg ou mp3, en fonction du point de montage)
- 2. Le « **Débit** » choisi (à adapter en fonction de la bande passante montante dont dispose votre établissement)
- 3. Le « **Serveur** » : webradio.ac-versailles.fr
- 4. Le « **port** » : 8000

- 5. Le « type de service » : Icecast
- 6. Il faut ensuite cliquer sur « **Options supplémentaires** », et renseigner les champs suivants :
  - 1. « Mot de passe » : celui associé à votre point de montage
  - 2. « **Nom** » : à personnaliser (facultatif)
  - 3. « **Description** » : à personnaliser (facultatif)
  - 4. « URL » : à personnaliser (facultatif)
  - 5. « **Point de montage** » : celui qui vous a été transmis (de type : type-etab-ville.mp3 ou type-etab-ville.ogg)
  - 6. Confirmer les informations en cliquant sur « Sauvegarder »

Note : une fois les informations confirmées, Airtime vous informe de l'état de la connexion en indiquant, si tout s'est bien passé, qu'il est « **Connecté au serveur de flux** » (étiquette sur fond vert)

- 3. Dans l'espace « Réglages de flux en entrée » :
  - 1. Cocher les cases « Auto commutateur activé » et « Auto commutateur arrêté »
  - 2. « Nom utilisateur Maître » : source
  - 3. « Mot de passe maître » : **webradio**
  - 4. « Port de la source maître »: 8001
  - 5. « Point de montage de la source maître » : webradio.ogg
  - 6. Confirmer les informations en cliquant sur « Sauvegarder »

#### Configuration de la station


- L'heure de la station est à définir dans « Système » → « Préférences » → « Fuseau horaire de la station »
- L'heure qui s'affiche en haut à droite de l'interface est celle de l'utilisateur connecté. Il
  faut définir l'heure de l'utilisateur pour que l'heure qui s'affiche soit correcte (cliquer sur
  le nom de l'utilisateur à côté du bouton de déconnexion, puis sélectionner le « Fuseau
  horaire de l'interface » adéquat)

#### Lancer une diffusion en direct

Cette méthode suppose que les flux de diffusion aient été correctement configurés (y compris le flux « Source maître » dans l'espace « Réglages de flux en entrée »)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Se reporter à la section 1, et y suivre les instructions indiquées.

Une fois les flux configurés, Airtime est en permanence connecté au serveur académique sur le point de montage de l'établissement. Il n'est donc plus possible de diffuser sur ce même point de montage via l'outil disponible dans « **Outils WebRadio** »  $\rightarrow$  « **Diffuser** »  $\rightarrow$  « **Diffuser sur internet** »<sup>2</sup>. La manœuvre consiste désormais à envoyer un flux vers le serveur Airtime, qui se charge de renvoyer le flux vers le serveur académique.



- 1. Pour diffuser uniquement : faire un clic-droit sur le bureau → « Outils WebRadio » → « Diffuser » → « Diffuser avec Airtime »
- 2. Pour diffuser et enregistrer : faire un clic-droit sur le bureau → « Outils WebRadio » → « Diffuser et enregistrer » → « Diffuser avec Airtime et enregistrer »
- 3. Pour vérifier que la diffusion a bien lieu, ouvrir l'interface d'Airtime et vérifier que l'espace source des flux correspond à la capture d'écran cicontre.



<sup>2</sup> Vous pouvez par contre diffuser sur un autre point de montage.

4. Pour mettre fin à la diffusion, il suffit de **fermer le terminal** qui a été lancé à l'étape 1!

Attention! La diffusion de l'émission est un processus indépendant de l'enregistrement: si vous ne déclenchez pas celui-ci, il ne restera aucune trace de votre émission après sa diffusion!


# Programmer une diffusion en différé

1. Ouvrir l'interface d'Airtime : clic-droit sur le bureau → « Outils Webradio » → « Diffuser » → « Programmer une émission (Airtime) »

2. Importer le son de l'émission en sélectionnant la rubrique « Ajouter un média »



3. On cliquera tout d'abord sur « Ajouter un fichier » (1) et on sélectionnera dans le




navigateur de fichier qui s'affiche alors les fichiers sons désirés (2 et 3). Confirmer enfin tout cela en sélectionnant « **Démarrer les envois** ».

4. Programmer une émission nécessite de choisir un jour et une heure de diffusion. C'est ce

que l'on fera en se rendant dans l'onglet « Calendrier » et en cliquant sur le jour où l'on souhaite diffuser son émission. Une barre latérale permettant de saisir les informations essentielles (titre, heure de début et de fin) s'affiche alors. On confirme les informations saisies en cliquant sur « Ajouter cette émission ».





- 5. L'émission ajoutée est encore vide.

  C'est le sens du point d'exclamation
  rouge qui s'affiche alors sur sa vignette. Un clic sur cette vignette permet d'accéder à un
  menu dans lequel on choisira « **Ajouter/Supprimer Contenu** »
- 6. Indiquer les sons à jouer durant l'émission en les sélectionnant (1), confirmer cela en cliquant sur « **Ajouter à l'émission sélectionnée** » (2) et fermer la fenêtre en cliquant sur « **Ok** » (3). L'émission contenant les sons choisis sera diffusée à l'heure choisie!

