Configuração do Tenant

Nota

Os campos Contatos dos administradores são apenas para informar a Senior quem são os administradores do tenant e devem ser mantidos atualizados pela empresa. Estes contatos adicionais não estão vinculados ao usuário admin do Tenant, e no processo de redefinição da senha deste usuário (admin) estas contas de e-mail dos Contatos dos Administradores não irão receber o e-mail com o processo para redefinição da senha deste usuário, apenas o e-mail que está vinculado ao usuário admin master.

O que você precisa fazer:

Adicionar configurações gerais

Configure os dados do administrador, defina o idioma preferencial do tenant e a URL para redirecionamento após o logoff.

1. Acesse Tecnologia > Administração > Gestão dos Tenants > Configurar;
2. Selecione o tenant criado;
3. Em Configurações, na guia Gerais, informe o **Idioma preferencial**, que será utilizado em todas as telas e campos da Senior X dos usuários G7, G5 e SAML. Atualmente, os idiomas disponíveis são inglês, espanhol e português brasileiro, porém, é possível **desenvolver um pacote de idioma** e disponibilizá-lo para uso. Caso utilize LDAP/AD. O idioma padrão não pode ser alterado, essa informação deve vir do próprio AD.
   Após trocar o idioma é preciso que o usuário saia da plataforma para que essa configuração seja realizada. Esse processo é necessário, pois os cookies em que é informado o idioma são gerados no início da sessão e algumas mensagens podem demorar aproximadamente 15 minutos para serem traduzidas. Quando o idioma não for definido na configuração do tenant ou na gestão de usuário, o idioma configurado é o do navegador utilizado;
4. Caso desejar que o usuário não retorne para a tela de login após sair da plataforma, mas si uma outra tela, como o site da empresa, altere a **URL para redirecionamento após o logoff**.

Privacidade - Termos

Mantenha em branco para que o redirecionamento seja feito para a própria tela de login da Senior X;

5. Altere, opcionalmente, os dados do administrador definidos na criação do tenant;
6. Informe os **Papéis padrões** que o usuário deverá receber, caso nenhum papel seja atribuído para o usuário durante o cadastro do mesmo.

Adicionar configurações do e-mail

Defina e configure os dados para conexão ao servidor de e-mail SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*), que será utilizado para enviar as notificações de troca de e-mail.

1. Acesse Tecnologia > Administração > Gestão dos Tenants > Configurar;
2. Selecione o tenant criado;
3. Em Configurações, na guia Email, informe o **Servidor**, **Porta**, **Usuário** e **Senha** para somente o envio de e-mails de confirmação de criação de tenant e redefinição de senha;
4. Em seguida, assinale **Requer autenticação** para determinar se o servidor de envio de e-mail exige autenticação;
5. E **SSL habilitado** e/ou **TLS habilitado** para definir a forma de protocolo de segurança do servidor de e-mails.

Adicionar configurações de autenticação

Determine os tipos de autenticações na Senior X.

1. Acesse Tecnologia > Administração > Gestão dos Tenants > Configurar;
2. Selecione o tenant criado;
3. Em Configurações, na guia Autenticação, determine os **Tipos de autenticações** do tenant:

Autenticação na G7

O acesso aos sistemas a partir da plataforma é feito por usuários criados dentro da própria plataforma. Ao selecionar **Permitir a opção "Alterar senha após autenticar" na gestão de usuários**, é possível assinalar um usuário para trocar de senha obrigatoriamente ao acessar a plataforma.

Autenticação na G5

São importados os usuários cadastrados no Senior Gerenciador de Usuários do sistemas e exibidos na Senior X. Desta maneira, os grupos de usuários se tornam papéis. Para que a

troca de senha seja feita através da plataforma, selecione a opção **Permite alterar senha**.

Ao selecionar a opção **Usuário deve alterar senha no próximo logon**, nas propriedades do usuário no Senior Gerenciador de Usuários, ao acessar a plataforma é obrigatório a troca de senha do usuário via integração.

LDAP

Os usuários são reaproveitados, porém precisam ser relacionados aos papéis criados e mantidos na Senior X. Para este tipo de autenticação é necessária uma sincronização com o servidor LDAP:

1. Em Dados para conexão do servidor LDAP, informe **Servidor**, **Porta** e se o SSL está habilitado;
2. Em Dados para importação de usuários do servidor LDAP, informe os dados do usuário (usuário, senha, atributo usuário, atributo nome do usuário, atributo descrição do usuário e atributo e-mail do usuário);
3. Em seguida, no campo **Search base**, informe a base onde os usuários serão pesquisados;
4. Caso desejar adicionar critérios na pesquisa na base dos usuários, informe o campo **Use list filter**;
5. Informe, opcionalmente, os dados para importação de papéis do servidor LDAP, que permitem a obtenção de grupos LDAP:
    a. informe o **Endereço base para pesquisa de papéis** no servidor LDAP;
    b. informe o **Filtro para pesquisa de papéis**, aplicado no endereço base para pesquisa de papéis;
    c. informe os atributos com o nome e descrição do papel e os papéis do usuário.

Clique em **Verificar conexão** para testar as configurações e em **Sincronizar agora** para a sincronização dos usuários com o servidor.

Autenticação SAML

Integração da plataforma com um login ADFS/SAML. Para utilizar este tipo de autenticação é necessário, primeiramente, que somente os clientes on-premises configurem o WSO2 API Manager:

1. Acesse a store do Tenant do WSO2 através da URL no formato https://<dominio>:<porta>/store/?tenant=<tenantdomain>;
2. Faça login com o usuário administrador do tenant;
3. Acesse a opção My Applications;

4. Na aplicação definida, configure o valor da propriedade **Callback URL** com https://<dominio>/auth/LoginWithCodeServlet.

Em seguida, na configuração do tanant, preencha dos campos em Configurações SAML:

1. Em **URL de redirecionamento da requisição SAML** informe o mesmo valor da propriedade **Callback URL** configurada anteriormente. Essa URL é de uso interno da plataforma e, por isso, deve ser informado: https://platform.senior.com.br/auth/LoginWithCodeServlet.;

2. Em **Id da entidade do Identity Provider** informe um nome para identificar a entidade configurada para o Identity Provider. Utilize um nome que remeta ao nome da empresa;

3. No **Id da entidade do Service Provider** informe um nome para identificar a entidade configurada para o Service Provider. Utilize um nome que remeta ao nome do serviço;

4. Em **URL para realizar o login** insira a URL do SAML que o usuário será redirecionado para realizar o login. Utilize a URL de login do servidor ADFS do cliente;

5. Em **URL para realizar o logoff** insira URL do SAML que o usuário será redirecionado ao realizar logoff. Utilize a URL de logoff do servidor SAML do cliente. Ao definir a **URL para realizar o logoff**, quando o logoff for realizado da plataforma, ele será feito também do SAML/ADFS automaticamente. Caso desejar que este processo não seja realizado, mantenha este campo em branco.

Configurar certificado

1. **Assinar requests de autenticação:** Com essa opção marcada a requisição será assinada com a chave privada do identity provider (SAML);

2. **Assinar assertivas:** A resposta da autenticação SAML será assinada e validada, impedindo que possam ser modificadas;

3. **Certificado público do provedor de identidade (formato PEM):** Informe o certificado público que será responsável por assinar as respostas do provedor de identidade.

Observação

Recomendamos que o certificado seja configurado para realizar a assinatura do XML do ***SAMLResponse***, essa funcionalidade melhora o nível de segurança na autenticação dos usuários.

Agora faça dados dos usuários SAML:

1. Em **Claim que define o username do usuário** informe a URL do claim de username retornado pelo SAML, mesmo configurado no servidor ADFS;

2. Em **Claim que define o e-mail do usuário** e **Claim que define o nome do usuário** informe e-mail e nome completo, respectivamente, retornado pelo SAML, mesmo configurado no servidor ADFS;

Exemplo:

- **Id da entidade do Identity Provider**: http://adfs.empresa.com.br/adfs/services/trust
- **Id da entidade do Service Provider**: seniorX
- **URL para realizar o login**: https://adfs.cliente.com.br/adfs/ls
- **URL para realizar o logoff**: https://adfs.cliente.com.br/adfs/ls/?wa=wsignout1.0
- **Claim que define o username do usuário**: http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier
- **Claim que define o e-mail do usuário**: http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress
- **Claim que define o nome do usuário**: http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname
- **Papel que será definido para novos usuários**: determine o papel padrão que será aplicado ao usuário que acessar pela primeira vez a plataforma.

Em todos os tipos de autenticação não é possível utilizar os caracteres "/" e "@" na informação do usuário.

A definição do formato de **Geração dos tokens** deve ser configurada para:

- **Reutilizar o mesmo token para múltiplas sessões de usuário**: permite que ao utilizar o mesmo usuário em sessões em máquinas diferentes, todas as sessões ficam sincronizadas, possibilitando que, por exemplo, ao realizar o logoff em uma das máquinas, todas as demais sessões também são encerradas.
- **Gerar um token diferente para cada sessão de usuário**: faz com que, ao utilizar o mesmo login para autenticar em máquinas diferentes, cada sessão seja independente.

Ciclo de vida do token de acesso (autenticação)

Ciclo de vida do token de acesso

GERAÇÃO	VALIDADE (Access Token)	RENOVAÇÃO (Refresh Token)	REVOGAÇÃO
O token de acesso é gerado quando um usuário faz a **autenticação** na **Senior X**, seja pela própria tela de login da plataforma ou pela **integração via API**.	O token de acesso é válido por **sete dias** contados a partir do momento em que é feita a autenticação. O token expira depois de sete dias independentemente de ser utilizado ou não.	O token de acesso pode ser renovado em **até 15 dias após a sua geração**. Quando um token de acesso é renovado, um novo é gerado com a validade padrão de sete dias. A renovação é feita automaticamente pela própria **Senior X**, mas também pode ser causada pela **integração via API**.	O token de acesso é revogado em duas ocasiões: • quando um usuário faz o **logout** da sessão, seja pelo próprio menu da plataforma ou pela **integração via API**; • quando um usuário ultrapassa o **limite de 40 tokens gerados**. Nesse caso, o token mais antigo é revogado.

Enquanto a sessão do usuário estiver válida, ele não precisará entrar com a senha. Quando a sessão expira ou o acesso for revogado, a senha será solicitada novamente.

Confira os cenários de exemplo:

- Quando um usuário faz o login na **Senior X**, uma nova sessão será iniciada e permanecerá válida por **sete dias** contados a partir do momento do login. Durante esse período, o usuário permanecerá com o login ativo e não precisará entrar com a senha.
- Cada vez que o usuário acessa a **Senior X**, a validade da sessão é renovada por mais sete dias.
- Se o usuário ficar mais do que 15 dias sem acessar, o acesso será **revogado** e o usuário precisará entrar com a senha novamente.

- Se o usuário ultrapassar o limite de **40 sessões** ativas, a sessão mais antiga será revogada e o usuário precisará entrar com a senha novamente.

Essas regras de geração e validação do token se aplicam a todos os logins vinculados à **Senior X**, tais como as soluções em versão X e aplicativos móveis que compartilhem do mesmo login.

Adicionar configurações da origem de acesso

Configure os IPs que terão acesso ao ambiente e, assim, restrinja o acesso à plataforma de uma faixa específica de IPs, impedindo o acesso de uma residência ou um local fora do país.

Os usuários que tiverem a configuração **Acesso Externo ao Sistema** habilitado no papel, não se aplicam à essa restrição.

1. Acesse Tecnologia > Administração > Gestão dos Tenants > Configurar;
2. Selecione o tenant criado;
3. Em Configurações, na guia Origem de acesso, assinale a caixa de seleção **Habilitar o controle de origem de acesso** para restringir as faixas de IPs;
4. Defina as faixas de IPs válidos. Informe obrigatoriamente o campo **Inicial**;
5. Clique em **+** para adicionar diferentes faixas de IPs.

Importante

Quando houver integração com algum sistema Senior, é necessário habilitar as soluções para que tenham acesso à plataforma. Isso, pois pode haver IPs diferentes dos definidos anteriormente.

Adicionar configurações da política de senha

As características de políticas de senha são definidas e aplicadas a todos os usuários do tenant. Elas possuem configurações básicas de tamanho mínimo e máximo da senha e combinações de caracteres.

Para a redefinição de senha, configure a forma de comunicação ao realizar uma redefinição de senha. Para que o usuário seja encaminhado para uma tela personalizada após "Esqueceu sua senha? Clique aqui", informe a **URL da tela de redefinição de senha**.

Essa redefinição deve ser utilizada quando não houver mais acesso à senha atual, como no caso de um esquecimento.

Expiração de Senha

A expiração de senha da plataforma Senior X pode ser ativada através do menu **Tecnologia > Administração > Gestão dos Tenants > Configurar**, na aba **Política de senhas**.

Para novos tenants, ela vem ativada por padrão. Ao ativar a expiração, a senha dos usuários passa a expirar a cada **90 dias**, sendo necessário que os usuários com a senha expirada alterem a mesma.

Isenção de usuários específicos

Usuários específicos podem ser isentos da expiração de senha via tela **Gestão dos Usuários**. Basta marcar a opção **Isento da expiração de senha** ao editar o usuário; dessa forma, a senha não será expirada, mesmo que a política de expiração esteja ativa para o tenant.

Importante

Se a política de senha for desativada e posteriormente reativada para o tenant, os usuários que estavam previamente isentos da expiração de senha **perderão essa isenção**.

Google Recaptcha

Crie e configure um Google Recaptcha para a Senior X:

1. Faça login com uma conta da Google e acesse a URL de criação do Recaptcha;
2. Preencha o formulário para registrar um novo site:
    - **Etiqueta**: qualquer valor (ex: seniorx.recaptcha);
    - **Tipo de reCAPTCHA**: reCAPTCHA v2 > Caixa de seleção "Não sou um robô". Se o tipo de recaptcha não for esse, haverá risco de não funcionar corretamente;
    - **Domínios**: adicione o(s) domínio(s) no qual o recaptcha será permitido (ex: senior.com.br). É necessário adicionar o domínio da tela de recuperação de senha, caso contrário o recaptcha não irá funcionar;
    - **Proprietários**: conta da Google;
    - Selecione a opção **Aceitar os Termos de Serviço do reCAPTCHA** e clique em **Enviar**.
3. Anote a chave do site e chave secreta que serão apresentados na tela;
4. Clique em **Acessar as Configurações** para abrir novamente o formulário de configuração do Recaptcha;
5. Na opção **Preferência de Segurança**, altere para ser o mais seguro possível.

Cadastrando o Google Recaptcha na plataforma

Para cadastrar o Google Recaptcha na plataforma, faça login na Senior X com um usuário administrador. Acesse Tecnologia > Administração > Gestão de Tenants > Configurar, e na guia **Política de Senha**, marque a opção **Habilitar a customização do Google Recaptcha**. Adicione a chave do site e o segredo que foram anotados, e clique em **Salvar**. Para carregar as customizações do tenant, insira na URL o parâmetro &tenant=domínio_tenant e já estará funcionando.

Importante

As configurações das autenticações LDAP e SAML podem variar de acordo com o software utilizado. Portanto, entre em contato com a área IT Services - Consultoria para realizar as configurações necessárias.

Senior

Todos os direitos de cópias reservadas para Senior Sistemas S.A.
A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei 9.610/98).