

COME CREARE UNA USB DI BOOT CON DISKPART PER INSTALLARE WINDOWS SENZA SOFTWARE ESTERNI

1) Collegare l'unità USB esterna che supponiamo abbia lettera identificativa E: e collochiamo per comodità la ISO di windows sul disco D:\, lettere da usare nei prossimi comandi.

2) Digitare diskpart nella casella di ricerca di windows, premere Invio.

3) Scrivere list disk quindi rilevare il numero del disco assegnato all'unità USB rimovibile collegata con il sistema.

4) Il comando select disk seguito dal numero del disco dovrà quindi essere utilizzato per selezionare il supporto USB esterno.

5) Impartendo il comando clean tutto il contenuto del supporto verrà rimosso in modo da fare spazio ai file di windows.

6) Con i seguenti comandi si può creare una partizione primaria nell'unità esterna, selezionarla e formattarla:

```
convert gpt (se necessario)
create partition primary
select partition 1
format fs=fat32 quick
```

I sistemi basati su BIOS UEFI permettono di caricare soltanto un bootloader memorizzato in un'unità formattata con il file system FAT32: da qui l'utilizzo del comando format fs=fat32 quick invece di format fs=ntfs quick.

7) Digitare exit per chiudere diskpart.

8) Estrarre il contenuto della ISO di windows con software tipo 7-Zip e rinominare la cartella estratta, per esempio, "windows".

9) Aprire il prompt dei comandi con i diritti di amministratore.

10) Digitare D: o la lettera identificativa corrispondente al contenuto della ISO di windows.

Scrivere quindi `cd windows` e poi `cd boot` e successivamente `bootsect /nt60 E: /force` (ciò rende avviabile la pen drive).

11) Con il comando seguente si spezzerà automaticamente il contenuto del file `install.wim` in più frammenti della dimensione massima di 3 GB:

```
dism /split-image /imagefile:D:\windows\sources\install.wim  
/SWMFile:D:\windows\sources\install.swm /filesize:3000
```

In questo passaggio abbiamo spezzato il file `install.wim` perché in molti casi esso supera i 4 GB di dimensione, massimo valore supportato dal file system FAT32 e creato i vari frammenti nella stessa cartella.

12) Eliminare nella cartella `D:\windows\sources` il file `install.wim` ma conservare in essa i due frammenti creati in precedenza.

13) Il comando seguente permetterà di copiare sulla chiavetta usb tutti i file necessari per installare windows:

```
xcopy D:\windows\*. * E:\ /e /f /h
```