1. Sentinel持久化模式
1.1 原始模式
1.2 拉模式
拉模式改造
1.3 推模式
1.3.1 基于Nacos配置中心控制台实现推送


1. Sentinel持久化模式

Sentinel规则的推送有下面三种模式:

推送模式	说明	缶
原始模式	API 将规则推送至客户端并直接更新到 内存中,扩展写数据源 简单,无任何依赖 (WritableDataSource)	オ 定
Pull 模式	扩展写数据源 (WritableDataSource), 客户端主 动向某个规则管理中心定期轮询拉取规简单,无任何依赖;规则持久化 则,这个规则中心可以是 RDBMS、文 件 等	7 7
Push 模式	扩展读数据源 (ReadableDataSource),规则中心统一推送,客户端通过注册监听器的方式时刻监听变化,比如使用 Nacos、	3

1.1 原始模式

如果不做任何修改,Dashboard 的推送规则方式是通过 API 将规则推送至客户端并直接更新到内存中:



这种做法的好处是简单,无依赖;坏处是应用重启规则就会消失,仅用于简单测试,不能用于生产环境。

1.2 拉模式

pull 模式的数据源(如本地文件、RDBMS 等)一般是可写入的。使用时需要在客户端注册数据源:将对应的读数据源注册至对应的 RuleManager,将写数据源注册至 transport 的 WritableDataSourceRegistry 中。

1.3 推模式

生产环境下一般更常用的是 push 模式的数据源。对于 push 模式的数据源,如远程配置中心(ZooKeeper, Nacos, Apollo等等),推送的操作不应由 Sentinel 客户端进行,而应该经控制台统一进行管理,直接进行推送,数据源仅负责获取配置中心推送的配置并更新到本地。因此推送规则正确做法应该是 配置中心控制台/Sentinel 控制台 \rightarrow 配置中心 \rightarrow Sentinel 数据源 \rightarrow Sentinel,而不是经 Sentinel 数据源推送至配置中心。这样的流程就非常清晰了:

1.3.1 基于Nacos配置中心控制台实现推送

官方demo: sentinel-demo-nacos-datasource

引入依赖

- 1 <dependency>
- 2 <groupId>com.alibaba.csp</groupId>
- 3 <artifactId>sentinel-datasource-nacos</artifactId>
- 4 </dependency>

nacos配置中心中配置流控规则

* Data ID:

```
1 [
2 {
3  "resource": "TestResource",
4  "controlBehavior": 0,
5  "count": 10.0,
6  "grade": 1,
7  "limitApp": "default",
8  "strategy": 0
9  }
10 ]
```

com.alibaba.csp.sentinel.demo.flow.rule

2) yml中配置

```
1 spring:
2 application:
3 name: mall-user-sentinel-demo
4 cloud:
5 nacos:
```

```
6 discovery:
7 server-addr: 127.0.0.1:8848
9 sentinel:
10 transport:
 11 #添加sentinel的控制台地址
 12 dashboard: 127.0.0.1:8080
 13 # 指定应用与Sentinel控制台交互的端口,应用本地会起一个该端口占用的HttpServer
 14 port: 8719
 15 datasource:
 16 ds1:
 17 nacos:
 18 server-addr: 127.0.0.1:8848
 19 dataId: ${spring.application.name}
 20 groupId: DEFAULT_GROUP
21 data-type: json
 22 rule-type: flow
```

3) nacos配置中心中添加

```
1 [
2 {
3    "resource": "userinfo",
4    "limitApp": "default",
5    "grade": 1,
6    "count": 1,
7    "strategy": 0,
8    "controlBehavior": 0,
9    "clusterMode": false
10  }
11 ]
```

```
* Data ID:
  * Group:
          DEFAULT GROUP
          更多高级选项
     描述:
  Beta发布: 默认不要勾选。
  配置格式: TEXT O JSON XML YAML HTML Properties
配置内容?:
                   {
                       "resource": "userinfo",
                       "limitApp": "default",
                       "grade": 1,
                       "count": 1,
                       "strategy": 0,
                       "controlBehavior": 0,
                       "clusterMode": false
```

引入依赖

增加yml配置

```
server:
port: 8806

spring:
application:
name: mall-user-sentinel-rule-push-demo #微服务名称

#配置nacos注册中心地址
cloud:
nacos:
discovery:
server-addr: 127.0.0.1:8848
```

```
15 transport:
16 # 添加sentinel的控制台地址
17 dashboard: 127.0.0.1:8080
18 # 指定应用与Sentinel控制台交互的端口,应用本地会起一个该端口占用的HttpServer
19 #port: 8719
20 datasource:
21 # ds1: #名称自定义, 唯一
22 # nacos:
23 # server-addr: 127.0.0.1:8848
24 # dataId: ${spring.application.name}
25 # groupId: DEFAULT_GROUP
26 # data-type: json
27 # rule-type: flow
28 flow-rules:
29 nacos:
30 server-addr: 127.0.0.1:8848
31 dataId: ${spring.application.name}-flow-rules
32 groupId: SENTINEL_GROUP # 注意groupId对应Sentinel Dashboard中的定义
33 data-type: json
34 rule-type: flow
35 degrade-rules:
36 nacos:
37 server-addr: 127.0.0.1:8848
38 dataId: ${spring.application.name}-degrade-rules
39 groupId: SENTINEL_GROUP
40 data-type: json
41 rule-type: degrade
42 param-flow-rules:
43 nacos:
44 server-addr: 127.0.0.1:8848
45 dataId: ${spring.application.name}-param-flow-rules
46 groupId: SENTINEL GROUP
47 data-type: json
48 rule-type: param-flow
49 authority-rules:
50 nacos:
51 server-addr: 127.0.0.1:8848
52 dataId: ${spring.application.name}-authority-rules
53 groupId: SENTINEL_GROUP
54 data-type: json
55 rule-type: authority
56 system-rules:
57 nacos:
58 server-addr: 127.0.0.1:8848
   dataId: ${spring.application.name}-system-rules
```

60 groupId: SENTINEL_GROUP
61 data-type: json
62 rule-type: system

以流控规则测试,当在sentinel dashboard配置了流控规则,会在nacos配置中心生成对应的配置。

