- Neben Funktionen bzw. Methoden lassen sich in C++ auch **Operatoren überladen**.
- **Ziel** der Operatorüberladung ist es, die vorhandenen C++ **Operatoren** auch auf **Objekte** anwenden zu können. Damit werden die **Programme lesbarer** und **sicherer** :

```
class ratio {
              // ratio.cpp
    int zaehl, nenn; // Zaehler, Nenner
  public:
   void kuerze(){ /* Kuerzen mittels ggT (Algorithmus von Euklid) */ }
   ratio(int z, int n=1):zaehl(z), nenn(n){ if(!nenn) nenn=1; kuerze(); }
   ratio operator*(const ratio &x){
       ratio r(this->zaehl*x.zaehl,this->nenn*x.nenn); r.kuerze(); return r;
   ratio operator+(const ratio &x){
       ratio r(this->zaehl*x.nenn+x.zaehl*this->nenn, this->nenn*x.nenn); r.kuerze(); return r;
   ratio operator-(const ratio &x){
       ratio r(this->zaehl*x.nenn-x.zaehl*this->nenn, this->nenn*x.nenn); r.kuerze(); return r;
   ratio operator-(){ ratio r(-this->zaehl, this->nenn); return r; } //ueberladen: operator-()
    int getzaehl() const { return zaehl; } // Lesen zaehl
    int getnenn() const { return nenn; } // Lesen nenn
};
```

- Benennung: Indexoperator [], Aufrufoperator (), Dereferenzoperator ->
- Operatoren, die sich **nicht** überladen lassen: Elementauswahl

Bedingungsoperator ?: Skopeoperator ::

Typ-bzw. Objektgröße **sizeof()** bzw. **sizeof** Elementauswahl mit Funktionszeiger .*

- Neue Operatoren können nicht definiert werden, z.B. ist ** mit operator**() nicht erlaubt.
- Die **Operandenanzahl**, **Priorität** und **Assoziativität** eines Operators wird durch dessen Überladung **nicht verändert**.
- Die **Operatoren** ++ (Inkrement) und -- (Dekrement) können sowohl als **Präfix** als auch als **Postfix Operatoren** benutzt werden, die **Nutzung** ist in **C**++ durch die **Signatur** festgelegt:

- Sei @ einer der o.g. **überladbaren Operatoren**, dann wird der **Operator** @ allgemein durch die Funktion bzw. Methode **operator**@(args⁰···) ersetzt.
- Die Funktion operator@(args⁰···) hat so viele **Parameter args⁰···**, wie der aktuell überladene Operator **Operanden** hat. D.h. **einstellige** (unäre) **Operatoren**, wie der **Indexoperator** [] oder die **Vorzeichenoperatoren** + oder -, besitzen nur **einen Operanden**.
- Zweistellige (binäre) Operatoren, wie die Operatoren +, -, *, / , besitzen zwei Operanden.
- Mehrstellige Operatoren, wie der Aufrufoperator (), besitzen beliebig viele Operanden.
- Mindestens **einer** der Parameter muß ein **Klassenobjekt** sein. Beispielsweise kann die Addition von **int** Größen mit dem Operator + **nicht** überladen werden.
- Zwei Fälle sind zu unterscheiden:
- 1. Falls operator@(args⁰...) eine Methode einer Klasse ist, dann ist der 1. Operand immer das aktuelle Objekt *this, welches nicht in die Parameterliste geschrieben wird.
 - z.B. ist für ratio &operator*(const ratio &x) (s.o.) *this der 1. Operand und der 1. Parameter x der 2. Operand: r1->operator*(*r2) <==> *r1**r2

2. Falls operator@(args⁰··) eine Funktion und keine Memberfunktion ist, dann ist der 1. Operand der 1. Parameter, der 2. Operand der 2. Parameter, u.s.w..

```
z.B. ist für ratio operator*(const ratio &x, const ratio &y){ ratio z(x1); /* ... */ return r; } der 1.Parameter x der 1.Operand und der 2.Parameter y der 2.Operand: ratio r1(1,2); ratio r2(8,4); ratio r = r1 * r2; steht für r = operator*(r1, r2); z.B. ist für ostream &operator<<(ostream &cout, ratio &r) (s.o.) der 1. Parameter cout der 1. Operand und der 2. Parameter r der 2. Operand: cout << r5 steht für operator<<( cout, r5) und umgekehrt.
```

Wenn die Funktion operator@(args⁰···) auf private - oder protected - Member bzw. Methoden einer Klasse zugreifen muß, dann kann operator@(args⁰···) entweder als friend der Klasse deklariert werden <u>oder</u> über public - Methoden der Klasse auf die private - Member zugreifen.

- Funktionen bzw. Methoden operator@(args⁰··) sind mit unterschiedlichen Signaturen ebenfalls überladbar, z.B. ist operator-() (s.o.) in folgenden Deklarationen überladen: ratio operator-(const ratio &x); ratio operator-();

- Das Überladen des Indexoperators mit int &operator[](size_t idx) ermöglicht die Überprüfung von Vektor-Indexen auf Zulässigkeit, ohne dass ein unzulässiger Index zum Abbruch führt. Außerdem ermöglicht der überladene Indexoperator als public-Methode den Zugriff auf private-Vektoren von außerhalb des Objektes über Objektnamen (vgl. oper1.cpp)

```
class intvec { size_t len; // Anzahl Vektorelemente
               int *vec;
                             // int-Vektor, int ist durch anderen Typ ersetzbar
  public:
    intvec(size_t len=1):len(len), vec(len ? new int[len] : 0){
       for(size_t i=0; i<=len; (*this)[i++]=0); //i<=len , Fehler wird abgefangen</pre>
                    // bisher: vec[i++]=0
                                                //Indexfehler mit Abbruch
 /* const */ int &operator[](size_t idx) const { //Indexoperator
          static int dummy;
                                          //dummy ex. auch ausserhalb
          int *res = &dummy;
                                          //res als Adresse von dummy
          if(this){
                                           //this=0 moeglich
                   if(idx < len) res = vec+idx; //Adresse von vec[idx]</pre>
                   else cout<<"Index="<<idx<<" >= "<<len<<'\n';
          else cout<<"Vektor existiert nicht\n";</pre>
                                           //vec[idx] oder dummy
          return *res;
                          // num.operator[](50)=50; // alternativ zu num[50]=50;
};
void main(){ intvec num(10); num[50]=50;} //Indexfehler, kein Abbruch, dummy=50
```

- Falls **verhindert** werden soll, dass ein **Vektorelement** über den Zuweisungsoperator **verändert** wird, dann muß dieser Indexausdruck über **objekt.operator**[](**index**) bzw. **objekt**[**index**] formuliert werden und die Operatormethode mit **const** beginnen (s.o.)
- Der Rückgabetyp des Operatormethode hängt vom Typ des Vektors ab, hier int.
- Falls in der Klasse **mehrere Vektoren** existieren, dann kann es **nur eine** Operatormethode für einen der Vektoren geben .
- Innerhalb der Methoden einer Klasse sollte die Operatormethode ebenfalls für den Zugriff auf die Vektorelemente genutzt werden, genutzt wird hierbei *this, z.B. (*this)[i]
- operator[]() zum Überladen des Indexoperators [] kann nur eine nicht-statische Methode einer Klasse sein, nicht jedoch eine Funktion, d.h. auch keine friend-Funktion einer Klasse.
- Der Rückgabetyp als Referenz garantiert, daß eine Zuweisung eines Ausdrucks an die Operatormethode erfolgen kann, da diese eine Referenz (d.h. existierenden Speicherplatz) repräsentiert, z.B. ist num[50] = 50; äquivalent zu num.operator[](50) = 50; Wegen des unzulässigen Indexes 50 (s.o.) erfolgt hier indirekt die Zuweisung dummy = 50;

Seite 7 von 20 ueberladen_op.fm

- Im Falle der Nutzung von **Zeigern**, z.B. **intvec *pp = 0**; (*pp)[0] = 5; //pp->operator[](0); sollte die **operator**[] Methode vor dem Zugriff auf Datenmember **this != 0** testen (s.o.).
- Über den Indexoperator können auch Datentrukturen angesprochen werden, die **keine Vektoren** sind, ohne daß diese einen Index besitzen müssen. Z.B. können Elemente von **verketteten Listen** oder **Positionen einer Datei** angesprochen werden.
- Der **Typ des Indexes** von **operator[](Index)** ist **nicht beschränkt**, d.h. der Zugriff auf eine Datenstruktur mit der []-Notation kann z.B. auch über Zeichenketten erfolgen:

```
int anzahl_studenten = Liste1["HTW"]; // äquivalent: ... = Liste1.operator[] ("HTW");
```

- Im Falle von **mehrdimensionalen Feldern** (Arrays, ...) kann der Indexoperator **nicht** mehr für den Zugriff verwendet werden, da er nur **ein Argument** besitzen darf, z.B. ist **int &operator[](size_t row, size_t col) nicht** zulässig.
- Für den Zugriff auf mehrdimensionaler Felder kann der Aufrufoperator () überladen werden, der eine Methode sein muß, jedoch eine beliebige Anzahl an Argumenten args⁰ zuläßt:

- Der **Dereferenz-Operator** wird in der Form typ *operator->(void) definiert.
- Der Ausdruck objekt->member wird als (objekt.operator->())->member interpretiert (wenn objekt kein Zeigertyp ist).
- Der Ausdruck objekt.operator->() stellt entweder einen Zeiger auf ein Objekt dar, dann liefert der Gesamtausdruck die Komponente member dieses Objekts, <u>oder</u> es ist eine Referenz auf ein Objekt, dann wird die Methode operator->() dieses Objekts aufgerufen und der Vorgang wiederholt sich rekursiv.
- operator->() muß eine **Memberfunktion** sein. Falls er benutzt wird, muß sein **Rückgabetyp** ein **Zeiger** sein oder ein **Objekt** einer Klasse, auf die man -> anwenden kann.
- Das Überladen des unären Operators -> liefert einen effizienten Weg zur Nutzung von **Indirektion** in einem Programm, vgl. **zeigop.cpp**. Damit werden "intelligente" Zeiger bzw. "smart pointers" begründet.

- Das **Überladen** der Operatoren << bzw. >> für eine **Klasse** ermöglicht die **benutzereigene Ausgabe** bzw. **Eingabe** von **Objekten** dieser Klasse, wie es bei den einfachen Datentypen der Fall ist (vgl. **ratio_cincout.cpp**):

```
ostream &operator<<(ostream &cout, const ratio &r){</pre>
     return cout<<r.getzaehl()<<" / "<<r.getnenn()<<'\n';</pre>
}
istream &operator>>(istream &cin, ratio &r){
     ratio rr(ratio:: int("zaehl = "), ratio:: int("nenn = "));
     r=rr; r.kuerze(); return cin;
void main(){  ratio *r1 = new ratio(8,4);
  cin>>*r1;
  operator>>(cin, *r1);
                                                  //aequivalent
  cout << "*r1 = "<< *r1;
  operator<<(operator<<(cout, "*r1 = "), *r1); //aequivalent</pre>
```

- Da der **erste Operand** nicht das ein- oder auszugebende Objekt, sondern immer der **Datenstrom** ist, können die Operatorfunktionen **operator**<<() und **operator**>>() **keine Member- funktionen** sein. Sie müssen als **normale Funktionen** definiert werden.
- Um auf die **private**-Member des **übergebenen Objektes** (**2.Parameter**) zugreifen zu können, müssen die Funktionen <u>entweder</u> **friend** der Klasse sein <u>oder public</u>-Methoden nutzen.
- Die Nutzung in **Shift-Ketten** macht die **Rückgabe** von **ostream** bzw. **istream**-Objekten als **Referenzen** notwendig. Der **erste Parameter** wird als **Referenz** übergeben und als **Referenz** zurückgegeben.

Seite 11 von 20 ueberladen_op.fm

```
static void _(unsigned long *m){
                                                // *m = Anzahl Zeichen in cin
        char c;
                                                 // local
        if(cin.get(c)&&c!='\n')(*m)++,_(m);
                                                 // down
        cin.putback(c);
                                                  // up
                                                  // Beispiel: string2 better.cpp
};
ostream & operator << (ostream & cout, zk & zkd) {
   if(&zkd){
            char *s = zkd.get s();
            size_t laenge = 0;
            if(s) laenge = strlen(s); else laenge=0;
            cout<<"\nLaenge(zkd) = "<<laenge<<'\n';</pre>
            cout<<"Inhalt(zkd) = "<<(s?s:"0")<<endl;</pre>
            delete [] s; s=0;
   return cout;
istream &operator>>(istream &cin, zk &zkd){
   if(&zkd){
            unsigned long n=0UL;
            cout<<"\nEingabe zk.s = ";</pre>
            zk:: (&n);
            char *s = new char[n+1UL];
            cin.getline(s, n+1UL, '\n');
            zkd.set s(s);
            delete [] s; s=0;
  return cin;
```

Seite 12 von 20 ueberladen_op.fm

```
void main(){
    zk *s2 = new zk("HTW");

    cin>>*s2;
    operator>>(cin, *s2);

    cout<<*s2<<endl;
    operator<<(cout, *s2)</pre>
// Ueberladen operator>>()
    operator
// Ueberladen operator<<()
aequivalent

// Ueberladen operator<<()
aequivalent

delete s2; s2=0;
}</pre>
```

Seite 13 von 20 ueberladen_op.fm

Objekt als Funktion (Funktoren)

Der **Aufrufoperator / Funktionsoperator ()** kann durch die Operatorfunktion **operator()()** überladen werden. Ein Objekt kann dann wie eine Funktion aufgerufen werden.

Ein algorithmisches Objekt dieser Art wird **Funktionsobjekt** bzw. **Funktor** genannt. Funktoren sind Objekte, die sich wie Funktionen verhalten, aber alle Eigenschaften von Objekten haben.

```
#include <cmath> // sin(), Konstante M PI für pi
#ifndef M PI
 #define M_PI 3.14159265358979323846
#endif
class Sinus {
    public:
      enum Modus { bogenmass, grad, neugrad };
      Sinus(Modus m = bogenmass): berechnungsart(m) {}
      double operator()(double arg) const {
         double erg = 0.0;
         switch(berechnungsart) {
                   case bogenmass : erg = std::sin(arg);
                                                                    break;
                                 : erg = std::sin(arg/180.0*M PI); break;
                   case neugrad : erg = std::sin(arg/200.0*M PI); break;
                   default : ;
         return erg;
    private: Modus berechnungsart;
};
```

Seite 14 von 20 ueberladen_op.fm

```
#include<iostream>
#include"sinus.h"
using namespace std;
void sinusAnzeigen(double arg, const Sinus& funktor) {
    cout << "
                     Funktor = "<<funktor(arg) << endl;</pre>
}
int main() {
    Sinus sinrad;
    Sinus sinGrad(Sinus::grad);
    Sinus sinNeuGrad(Sinus::neugrad);
   // Aufruf der Objekte wie eine Funktion
    cout << "sin(" << M PI/4.0 <<" rad) = "
                                                     // pi/4
         << sinrad(M PI/4.0) << endl;
    cout << "sin(45 Grad) = " << sinGrad(45.0) << endl;</pre>
    cout << "sin(45 Grad) = " << sinGrad.operator()(45.0)</pre>
             << endl;
    cout << "sin(50 Neugrad) = " << sinNeuGrad(50.0) << endl;</pre>
    // Übergabe eines Funktors an eine Funktion
    sinusAnzeigen(50.0, sinNeuGrad);
    cin.get();
/*
sin(0.785398 \text{ rad}) = 0.707107
sin(45 Grad)
                  = 0.707107
sin(45 Grad)
              = 0.707107
sin(50 Neugrad) = 0.707107
        Funktor = 0.707107
*/
```

Seite 15 von 20 ueberladen_op.fm

Funktoren können erzeugt, als Parameter übergeben oder in ihrem Zustand verändert werden. Die Zustandsänderung erlaubt einen flexiblen Einsatz, der mit Funktionen nur über zusätzliche Parameter möglich wäre. Funktionsobjekte sind flexibler als Funktionen, weil virtuelle Funktionen und Vererbung möglich sind.

Die Algorithmen der **Standardbibliothek** benutzen häufig **Funktoren**. Ein Beispiel hierfür ist **setprecision** zur Festlegung der Dezimalstellen bei der Ausgabe.

Seite 16 von 20 ueberladen_op.fm

Typumwandlungsoperator

C++ erlaubt die Definition von **Typumwandlungsoperatoren** für selbst definierte Klassen, um ein Objekt der Klasse in einen anderen Datentyp abzubilden. Typumwandlungsoperatoren sind **Methoden** der Klasse und haben **keine Parameterliste** und **keinen Rückgabetyp**:

```
operator datentyp() const;
```

Die Methode muß einen Wert vom Typ "datentyp" zurückgeben. Methode wird sowohl bei der expliziten Konvertierung mittels cast als auch bei der impliziten Konvertierung gerufen:

```
class ratio {
        int zaehl, nenn; // Zaehler, Nenner
        public:
            operator float() const { return float(zaehl) / nenn; }
            // ...
};
int main(){ ratio rat(2, 3);
        float x = rat; // implizite Konvertierung
        float y = float(rat)*2.5; // explizite Konvertierung
            // ...
}
```

Seite 17 von 20 ueberladen_op.fm

Überladen von new und delete

```
// Beispiel newover2
#include <iostream>
                                 // Objekt.h
class Objekt {
public:
   virtual ~Objekt() {
      std::cout << "Objekt-Destruktor aufgerufen ("</pre>
                << this << ")" << std::endl;
   static void *operator new(size t size) {
      std::cout << "new aufgerufen. size=" << size << std::endl;</pre>
      return ::operator new(size);
   static void operator delete(void* ptr, size_t size) {
      std::cout << "delete aufgerufen. size=" << size << std::endl;</pre>
      ::operator delete(ptr);
   static void *operator new[](size t size) {
      std::cout << "new[] aufgerufen. size=" << size << std::endl;</pre>
      return ::operator new[](size);
   static void operator delete[](void* ptr, size_t size) {
      std::cout << "delete[] aufgerufen. size=" << size << std::endl;</pre>
      ::operator delete[](ptr);
};
```

```
#include <iostream>
#include <string>
#include "Objekt.h"
using namespace std;
class Person : public Objekt {
   public:
     Person(const string& n = "HTW") : name(n) {}
     ~Person() { cout << "Person-Destruktor aufgerufen (" << name << ")" << endl; }
     const string& getName() const { return name; }
   private: string name;
};
int main() {
                                                       // Stack-Objekt
   Person person("Lena");
   cout << "Name : " << person.getName() << endl;</pre>
   Person* ptr1 = new Person("Jens");
                                                       // Heap-Objekt
   cout << "Name : " << ptrl->getName() << endl;</pre>
                                                       // Löschen des Heap-Objekts
   delete ptr1;
   size_t anz = 2;
   Person* arr = new Person[anz];
                                                     // dynamisches Array anlegen
   for(size_t i = 0; i < anz; ++i) {</pre>
      cout << i << ": " << arr[i].getName() << endl;</pre>
   delete[] arr;
                                                       // dynamisches Array löschen
```

Seite 19 von 20 ueberladen_op.fm

Bemerkungen:

- Destruktor ist virtual
- alle Methoden sind static, kann weggelassen werden, new und delete sind generell static
- bei den delete-Funktionen kann 2.Parameter size weggelassen werden
- der Standardoperator wird über den Scope-Operator :: realisiert
- Compiler wandelt die Anweisung new Person("Jens"); in Objekt::operator new (sizeof (Person)) um
- Compiler wandelt die Anweisung **new Person [anz]**; in **Objekt::operator new[](anz*sizeof(Person)** + x) um
- x ist eine implementationsabhängige Größe, um Verwaltungsinformationen abzulegen