Überladung des Zuweisungsoperators

- der **Zuweisungsoperator** = weist die Datenmember eines rechts vom = stehenden Ausdrucks oder Objektes den **gleichnamigen** Datenmembern eines bestehenden Objektes derselben Klasse links vom = zu.

```
class zk { char *s;
                                       // Klasse ohne individuell definierten Zuweisungsoperator
  public: zk(char *z = 0) : s(z ? strcpy(new char[strlen(z) + 1], z) : 0){ // Konstruktor}
              cout < "Konstruktor zk, s = " < < (s ? s : "0") <math>< endl; }
           void show(){ cout << "show s = " << (s ? s : "0") << endl; }
          \sim zk(){ delete [] s; s = 0; cout << "Destruktor zk, s = " << (s ? s : "0") << endl; }
          zk & operator = (const zk & zkr) { this->s = zkr.s; return *this; } //von C++ generiert!
};
void main() \{zk *s1 = \text{new } zk("HTW"), \}
                                                         // Aufruf Konstruktor
              \mathbf{zk} *\mathbf{s3} = \text{new } \mathbf{zk}(\text{"TU"});
                                                         // Aufruf Konstruktor
              *s3 = *s1:
                                                         // Aufruf interner Zuweisungsoperator
              delete s1: s1 = 0:
                                                         // Freigabe Speicher s1->s und s3->s
              cout << "s3->s = "<< s3->show() << endl; // Abbruch, da s3->s nicht mehr existiert
              delete s3; s3 = 0;
```

- C++ generiert intern für jede Klasse einen passenden Zuweisungsoperator, der bei der Zuweisung eins rechts vom Zuweisungsoperator stehenden Objektes die Werte der gleichnamigen Datenmember an das links vom Zuweisungsoperator stehende Objekt zuweist.
- Datenmember, die **Zeigervariablen** sind, zeigen nach der Zuweisung seitens des **internen Zuweisungsoperators** für **beide Objekte** auf einen **identischen Speicherbereich**.
- Im Falle eines mit **new** auf dem **Heap** reservierten Speicherbereiches besteht dann die Gefahr eines **Speicherzugriffsfehlers**, falls eines der Objekte mit **delete** freigegeben wird.
- Unabhängige Änderungen gemeinsamer Variablen seitens mehrerer Methoden provozieren fehlerhafte Ergebnisse.
- Ein selbst definierter Zuweisungsoperator ersetzt den von C++ intern generierten Zuweisungsoperator und hat die Aufgabe, seitens mehrerer Objekte derselben Klasse gemeinsam referierte dynamische Speicherbereiche auf dem Heap zu verhindern.
- Objekte derselben Klasse sollten bzgl. derjenigen Datenmember, die **Zeiger** sind, individuelle, **disjunkte Speicherbereiche** reservieren, wobei die Werte anfänglich identisch sind.
- Folgender Zuweisungsoperator garantiert disjunkte Speicherbereiche für this->s und zkd.s :

```
// Klasse mit individuell definiertem Zuweisungsoperator
class zk { char *s;
 public: zk(char *z = 0) : s(z ? strcpy(new char[strlen(z) + 1], z) : 0){} // Konstruktor
        // Destruktor
 zk &operator = (const zk &zkd) { // Typ bzw. Parameter: Referenz bzgl. zk-Objekt
    if(this && &zkd!=this) { // existiert aktuelles Objekt? Adresse zkd ungleich this?
       delete [] s: s=0:
                                   // Freigabe this -> s des links von = stehenden Objektes *this
       if( &zkd )
                                   // Adresse von zkd ungleich 0, d.h. existiert zkd ?
         s = zkd.s? strcpy(new char [strlen(zkd.s) + 1], zkd.s) : 0; // this->s anlegen, kopieren
     return *this;
                                    // Rueckgabe des links stehenden Objektes als *this
void main() \{zk *s1 = \text{new } zk("HTW"), \}
                                                   // Aufruf Konstruktor
             \mathbf{zk} * \mathbf{s3} = \text{new } \mathbf{zk}(\text{"TU"});
                                      // Initialisierung mit 0
             *s3 = *s1; // s3->operator=(*s1);
                                                  // Aufruf individueller Zuweisungsoperator
                                                   // Freigabe Speicher s1->s und s1
             delete s1: s1 = 0:
             cout << "s3->s = "<< s3->show() << endl; // OK: s3->s = HTW
             delete s3; s3 = 0;
```

- Die Zuweisung *s3 = *s1; ist äquivalent zur Verwendung von s3->operator=(*s1); , d.h. der links stehende Operator *s3 wird in der Operatormethode zk &operator = (const zk &zkd) als *this verwendet, der rechts stehende Operator *s1 ersetzt den Parameter zkd.
- Der oben definierte **operator**= funktioniert auch dann, wenn bei der Zuweisung *s3 = *s1; entweder s1 == 0 oder (s3 == 0 und s1 == 0) gilt. Bei s3 == 0 können s3 und *s3 seitens der Methode s3->operator=(*s1) keine Änderung erfahren.
- Der erste Operand this im Test if (this && &zkd!=this) verhindert, daß im Falle von *s3 = *s1 mit s3 == 0 eine Zuweisung erfolgt. Falls s3!= 0, dann verhindert der Ausdruck &zkd!= this, daß eine Zuweisung *s3 = *s3 erfolgt.
- Der Test **if** (&zkd) verhindert, daß auf ein **nicht existierendes zkd.s** zugegriffen wird. Falls &zkd == 0 gilt, dann liegt eine Zuweisung *s3 = 0; vor. In dem Fall erhält *s3 den Wert 0.
- Im Falle von this == 0 (vgl. 2. Anstrich dieser Seite) besteht der linke Operand *s3 aus einem dereferenzierten Zeigerwert 0.
- Obwohl die rechte Seite *s1 als (dynamisches) Objekt existieren kann, d.h. s1 != 0, ist eine Instantiierung von *this <u>innerhalb</u> einer Methode mit C++ nicht möglich, auch nicht die Zuweisung einer gültigen Speicherbereichsadresse an this:

```
zk &operator=(const zk &zkd){
    // Die Instantiierung eines Objektes seitens einer seiner Methoden "von
    // innen heraus" ist in C++ nicht möglich und erzeugt einen Runtime-Error:
    if(!this)
        return *new zk(zkd.s ? strcpy(new char[strlen(zkd.s)+1], zkd.s) : 0);

if(&zkd != this){
    delete [] s; s=0;
    if(&zkd)
        s=zkd.s ? strcpy(new char[strlen(zkd.s)+1], zkd.s) : 0;
}
return *this;
}
```

- Das Problem, einem nicht dynamisch instantiierten Objekt (Zeigerwert 0) die Werte eines anderen Objektes derselben Klasse zuzuweisen, wird nicht mit dem Überladen des Zuweisungsoperators, sondern über ein mit new neu angelegtes Objekt, der Nutzung des Kopierkonstruktors und der Zuweisung der Adresse erreicht:

- Das Beispiel **s3** = **0**; **s3->operator=(*s1)**; verdeutlicht, daß **Zeigervariablen** auf eine Klasse, die den Wert **0** haben, ebenfalls die **Methoden** der Klasse rufen dürfen. Falls diese Methoden jedoch auf Datenmember der Klasse zugreifen, dann erfolgt ein **Runtime-Error**.
- **Methoden** einer Klasse sollten deshalb immer den Test auf this != 0 enthalten:

```
// Rueckgabe von this->s
char *get_s(){
    return this ? (s ? strcpy(new char[strlen(s)+1], s) : 0) : 0;
}

//Schreiben von this->s mit z
void set_s(char *z=0){
    if(this) {
        delete [] s; this->s =z?strcpy(new char[strlen(z)+1], z):0;
    }
}
```

- **zk &operator**=(**const zk &zkd**) kann nur als **Methode einer Klasse** (hier **class zk**) definiert werden, nicht jedoch als Funktion.
- Die Rückgabe einer **Referenz auf zk** verhindert, daß bei **return *this** eine **Kopie** von ***this** erzeugt wird, wobei im Falle der Existenz des **Kopierkonstuktors** dieser dann aufgerufen würde. Das betrifft äquivalent auch die Übergabe von **zkd** als **Referenz**.

- Die folgende Deklaration ist ebenfalls **korrekt**, verursacht jedoch wegen der Erzeugung je einer **Kopie** des Parameters **zkd** und des aktuellen Objektes ***this** einen größeren Aufwand:

```
    zk operator = (const zk zkd) { ... return *this; } // 2x Aufruf des Copy-Konstruktors
    Die Zuweisung *s3 = *s2 = *s1; ist äquivalent zu s3 -> operator=(s2 -> operator=(*s1));
    Aufruf des individuellen Zuweisungsoperators für Instanzen (ohne Zeiger) von zk:
    void main(){ zk h1(0), // Aufruf Konstruktor, s = 0
```

h2("TU"),

h3("HTW");

// Aufruf Konstruktor

// Aufruf Konstruktor