课堂测试-限时20分钟以内

- 1. 请说明什么是用户态与核心态。
- 2. 进程运行态、阻塞态及就绪态这三个状态之间在理论上 有6种可能的相互转换,但其中有两种不可能存在,请问是 哪两种并说明原因。
- 3. 我们在编程作业中用到的函数, printf属于C语言库函数, write属于操作系统提供的系统调用函数。在没有其它任何信息的情况下,请你判断getpid()(获取进程编号)是库函数还是系统调用? 说明你的理由。
- 4. 什么是进程上下文切换?如果让你实现上下文切换功能,你会采用下列编程语言中的哪一种: Java, C, C++, 汇编语言.说明你选择该编程语言的原因。

临界资源与临界区

考虑网络订票软件:

- ▶ 进程A发现3号 车10C座位空闲
- ▶ 此时操作系统调度进 程B运行
- ▶ 进程B同样发现该位 子的票尚未售出,于 是将该票买给旅客
- ▶ 进程A重新运行后, 再次将3-10C售出



竞争条件


多个进程并发访问和操作同一数据且执行结果与访问的特定顺序 有关,称为竞争条件。

对临界资源的互斥访问

理想的互斥方案需要满足4个条件:

- 1. 两个进程不能同时进入临界区
- 2. 不能依赖CPU数目或者运行速度
- 3. 不在临界区的进程,不能妨碍其他进程进入临界区
- 4. 任一进程需在有限时间内能够进入临界区

对临界资源的互斥访问



对临界资源的互斥访问:方法1-交替进入临界区

缺陷: 违反条件3 (设想进程A循环体运行1秒,进程B运行100秒)进程A与B必须锁步(交替)进入临界区

对临界资源的互斥访问: 方法2 - 忙等待

- ▶ 需要硬件支持TSL指令
- ▶ 进程进入临界区前,调 用enter_region
- ▶ 离开临界区时,调 用leave_region
- ▶ 这是一个正确的解决方法, 但是...

enter_region:
TSL REGISTER,LOCK
CMP REGISTER,#0
JNE enter_region
RET

leave_region: MOVE LOCK,#0 RET 对临界资源的互斥访问: 方法2 - 忙等待

两个缺点:

- ▶ 缺点1: 忙等待浪费了CPU时间
- ▶ 缺点2: 优先级反转问题
 - ▶ 进程H优先级高于进程L, 二者同时需要某临界资源
 - ▶ 假设当进程L在临界区时,进程H可以运行
 - ▶ 结局: 进程L永远无法离开临界区, H永远忙等待

为了克服这些缺点,增加sleep和wakeup系统调用

生产者-消费者问题

```
#define N 100
int count = 0:
void producer(void)
                                                         void consumer(void)
     int item;
                                                              int item:
     while (TRUE) {
                                                              while (TRUE) {
           item = produce_item();
                                                                   if (count == 0) sleep():
           if (count == N) sleep();
                                                                   item = remove_item();
           insert_item(item);
                                                                   count = count - 1:
           count = count + 1:
                                                                   if (count == N - 1) wakeup(producer);
           if (count == 1) wakeup(consumer):
                                                                   consume_item(item):
```

缺陷:测试count==0成功后,消费者进程调用sleep之前,调度生产者进程运行...

信号量机制(Semaphores)

为了解决唤醒信号丢失的问题,引入信号量,它是一种特殊的整型变量。在信号量上定义两个原子操作:

down 如果信号量值大于0,则将其减1然后返回;否则,进程在该信号量上进入睡眠

up 如果有进程在该信号量上睡眠,则选择其中一个唤醒,否则,信号量加1

用信号量解决生产者-消费者问题

有互斥功能。

```
#define N 100
typedef int semaphore;
semaphore mutex = 1:
semaphore empty = N;
semaphore full = 0;
                                     void consumer(void)
void producer(void)
                                          int item:
    int item:
                                          while (TRUE) {
    while (TRUE) {
                                               down(&full);
         item = produce_item();
                                               down(&mutex);
         down(&empty);
                                               item = remove_item();
         down(&mutex);
                                               up(&mutex);
         insert_item(item);
                                               up(&empty);
         up(&mutex);
                                               consume_item(item);
         up(&full);
该方案中,信号量empty和full具有计数和同步功能,而mutex仅
```

专门用来实现互斥的特殊信号量—互斥锁

```
互斥锁只有两种状态: locked (1) / unlocked (0)
mutex lock:
        TSL REGISTER, MUTEX
        CMP REGISTER.#0
       JZE ok
        CALL thread_yield
        JMP mutex_lock
       RET
ok:
mutex_unlock:
        MOVE MUTEX,#0
        RET
```

互斥锁与忙等待的区别

mutex_lock:

TSL REGISTER, MUTEX CMP REGISTER, #0

JZE ok

CALL thread_yield JMP mutex_lock

ok: RET

enter_region:

TSL REGISTER,LOCK
CMP REGISTER,#0
JNE enter_region

RET

leave_region:

MOVE LOCK,#0

RET

mutex_unlock:

MOVE MUTEX,#0

RET

后者:不断利用CPU指令测试临界资源,直至时间片用光被从CPU上撤下来

```
信号量的危险情形— 管程机制的引入
   #define N 100
   typedef int semaphore;
   semaphore mutex = 1;
   semaphore empty = N;
   semaphore full = 0;
                                    void consumer(void)
   void producer(void)
                                         int item;
       int item;
                                         while (TRUE) {
       while (TRUE) {
                                             down(&full);
           item = produce_item();
                                             down(&mutex);
           down(&empty);
                                             item = remove_item();
           down(&mutex);
                                             up(&mutex);
           insert_item(item);
                                             up(&empty);
           up(&mutex);
                                             consume_item(item);
           up(&full);
   危险:如果程序员不小心把producer中
    的down(empty)和down(mutex)顺序颠倒、则当缓冲区满时、会
```

发生什么?

信号量的危险情形— 管程机制的引入

- ▶ 发生死锁。
- ▶ 因此,最好由编译器自动处理这种容易出错的程序段。——引入管程。
- ▶ 对比: C++中构造函数与析构函数

管程:解决生产者-消费者问题

```
monitor ProducerConsumer
     condition full, empty;
     integer count;
     procedure insert(item: integer):
                                                    procedure producer;
     begin
                                                    begin
            if count = N then wait(full);
                                                          while true do
            insert_item(item);
                                                          begin
            count := count + 1:
                                                                item = produce\_item;
            if count = 1 then signal(empty)
                                                                ProducerConsumer.insert(item)
     end:
                                                          end
      function remove: integer;
                                                    end:
      begin
                                                    procedure consumer:
            if count = 0 then wait(empty);
                                                    begin
            remove = remove\_item;
                                                          while true do
            count := count - 1:
                                                          begin
            if count = N - 1 then signal(full)
                                                                item = ProducerConsumer.remove;
     end:
                                                                consume_item(item)
     count := 0:
                                                          end
end monitor:
                                                    end:
 注意概念: 条件变量empty, full以及wait, signal
```

此外。insert与remove之间的互斥由编译器完成

管程:解决生产者-消费者问题


- ▶ 管程内程序段之间的互斥(自动)
- ▶ 进程同步问题?: 条件变量及wait, signal实现
 - ▶ wait: 将当前进程阻塞,并允许其他进程进入管程
 - ▶ signal: 将被相应条件变量阻塞的进程唤醒
- ▶ 上述方法中,signal必须是最后一条指令,为什么?

消息传递机制:解决不同机器上进程间同步问题

```
#define N 100
void producer(void)
                                                void consumer(void)
     int item:
                                                     int item, i;
     message m;
                                                     message m;
                                                     for (i = 0; i < N; i++) send(producer, &m);
     while (TRUE) {
                                                     while (TRUE) {
           item = produce_item();
                                                          receive(producer, &m);
           receive(consumer, &m);
                                                          item = extract_item(&m);
           build_message(&m, item);
                                                          send(producer, &m);
           send(consumer, &m);
                                                          consume_item(item);
```

进程 (线程) 调度

当系统中有多个进程或线程处于就绪态时,操作系统需要从中选择一个放到CPU上运行。这就是进程调度问题。实现该任务的部件称作调度器。




思考: 两种进程举例?

二者关键区别:不是I/O时间长度,而是CPU时间长度

CPU速度增长快于I/O速度增长,因此随着技术发展,进程倾向于越来越I/O密集。后果: I/O密集型进程的调度显得越来越关键。

基本想法:如果某I/O进程处于就绪态,则应该努力优先让其运行。为什么? (这里有个深刻原因)

思考2:如何动态识别某进程是CPU密集型还是I/O密集型?



进程调度的时机: 何时调度?

- **1.** 新进程创建时,是继续运行父进程,还是运行新创建的子进程?
- 2. 当前进程退出时, CPU空闲, 此时需从就绪态进程集合中 选择一个运行
- 3. 当前进程阻塞时(I/O或者信号量引起)
- 4. 当发生I/O中断时,由此I/O信号导致阻塞的进程进入就绪态

抢占式调度与非抢占式调度

- ▶ 时钟硬件中断信号的频率大约为50~60Hz
- ► 在1个或者K个时钟中断信号处,强迫终止当前运行的进程。这类调度称为抢占式调度
- ► 非抢占式调度:进程一旦运行,则除非它阻塞或者自愿放弃CPU,不剥夺其CPU使用权。
- ▶ 抢占式调度用于分时系统;需要时钟硬件的支持

时间片轮转调度算法


- ▶ 最简单、最古老、最公平、广泛使用
- ▶ 时间片长度设置:
 - ▶ 时间片不能太短, 否则进程切换开销比例太大
 - ▶ 时间片太长,则导致交互式使用时等待时间过久




基于优先级的调度算法


- ▶ 时间片轮转算法的假设: 所有进程都同等重要
- ► 有时,有些进程比较重要(校长、院长、主任、教授、秘书、清洁工、学生)
- ► 优先级调度算法: 从就绪进程集合中选择优先级最高的进程 运行
- ▶ 关键数据结构: 优先队列
- ▶ 为避免优先级高的进程独霸CPU,可以动态调整优先级
- ▶ 为照顾I/O密集型进程,优先级可以设置为1/f, 其中f为进程 在上一时间片中实际占用CPU的时间比例

优先级调度与时间片轮转相结合的调度算法



线程调度





Possible: A1, A2, A3, A1, A2, A3 Also possible: A1, B1, A2, B2, A3, B3 (b)