内存管理

March 20, 2012


Parkinson's law

- Work expands so as to fill the time available for its completion.
- Data expands to fill the space available for storage.



程序员希望的内存

联系上次作业 私有的、无穷大、无穷快、便 宜、持久性



没有内存抽象:程序员直接操作物理内存





Figure 3-1. Three simple ways of organizing memory with an operating system and one user process. Other possibilities also exist.

- a. 内存中一次只能驻留一个程序: MOV REGISTER1, 1000
- b. 操作系统自身代码难以保护


虚拟内存技术

虚拟内存技术可以解决以上问题

- ▶ 每个程序有专属地址空间
- ▶ 地址空间分成若干页面
- ▶ 地址空间的页面映射到物理内存的页框内
- ▶ 不是所有的页面都需要放到物理内存中
- ▶ 缺页中断技术




- ► 虚拟地址空间: 64K (16 bit)
- ► 物理地址空间: 32K (15 bit)
- ▶ 页面大小: 4K
- ► 共16个(虚拟)页 面,8个(物理)页 框
- ▶ 对于大于32K的程序,只能有32K驻留物理内存(右图数字部分)



MOV REG, 20500 20500 = 20K + 20 页面5 → 页框3 12K + 20 = 12308(物理 地址)

MOV REG, 32780 对应虚拟页面8(缺页) what next?



虚拟地址映射到物理地址,考虑右图例子:

- ▶ 页面大小: 4K
- ▶ 页内地址为12位
- ▶ 对于16位机器而言, 有4位用于页表索引
- ► 因此共有16个虚拟页 面
- ► 8个物理页框 (需3位)




Figure 3-10. The internal operation of the MMU with 16 4-KB pages.