

임분의 수종갱신 판정표 고시

제 정 2014.11.27. 산림청고시 제2014 - 100호
개 정 2018. 2.22. 산림청고시 제2018 - 19호
개 정 2021. 6.11. 산림청고시 제2021 - 51호
개 정 2023. 8. 1. 산림청고시 제2023 - 67호

제1조(목적) 이 고시는 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제7조제2항 및 제44조제2항제4호에 따른 별표 3 "기준벌기령 및 벌채·굴취기준 및 임도 등의 시설기준" 제2호다목(2)(나)에서 산림청장에게 위임한 임분의 수종갱신 판정표를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(임분의 수종갱신 판정표) 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 3에서 산림청장이 정하여 고시한 임분의 수종갱신판정표는 별표 기준에 따라 별지 서식으로 작성한다.

제3조(재검토기한) 산림청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<제2014-100호, 2014.11.27.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2018-19호, 2018. 2.22.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2021-51호, 2021. 6.11.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2021-51호, 2021. 6.11.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2023-00호, 2023. 0.00.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 별표 제1호가목의 개정규정은 이 고시 시행 이후 입목벌채 허가
를 받는 경우부터 적용한다.

[별표]

임분의 수종갱신 판정기준

1. 수종갱신 판정 기준 적용 대상지

- 가. 수간이 심하게 굵었거나 생장상태가 불량하여 다른 수종으로 갱신하지 아니하고는 정상적 생육이 어려운 임지. 다만, 암석지·석력지·황폐우려지로서 갱신이 어려운 지역과 임지생산능력급수 V급지인 지역은 수종갱신 대상에서 제외
- 나. 대상 임분의 평균 수고가 10m 이상인 임분. 다만, 천연림의 경우 유령림 단계 이상인 임분

2. 표준지 조사

- 가. 임분의 수종갱신 판정을 위한 표준지 조사비율은 벌채면적의 1% 이상으로 한다.
- 나. 표준지는 사업대상지의 평균 형질을 나타내는 지역에 배치하여야 하며, 필지별 최소 1개소 이상 배치하여야 한다. 다만, 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우에는 동일 개소로 적용할 수 있다.
- 다. 표준지의 크기는 개소당 최소 200㎡(10m×20m, 20m×20m 또는 반지름 8.0m, 11.3m 원형표준지 등)로 하며, 그 밖의 표준지 조사방법 등은 벌채예정지수량조사서 기준에 따른다.

3. 개체목의 형질 판정기준

- 가. 측정구간 : 수고 0.3m~2.4m(1구간), 2.4~4.5m(2구간), 4.5~6.6m(3구간)
- 나. 측정항목 및 기준 : 수간의 굵음, 옹이(가지), 썩음
 - 1) 굵음 : 굵음의 높이가 측정구간별 가운데 지름의 20% 이하인 경우 적합
 - 가) 다중 굵음 : 굵음 높이의 합이 측정구간 가운데 지름의 20% 이하인 경우 적합
 - 나) 분지 : 별도 높이 이하는 각각의 개체목으로 판정, 별도 높이 이상은 가지로 판정
 - 2) 옹이 : 수간부에 접한 가지의 긴 지름이 유합부를 포함하여 15cm 이하인 경우 적합
 - 3) 썩음 : 썩음(동공, 갈라짐, 벌레먹음 포함)이 없으면 적합, 있으면 부적합
- 다. 구간별 형질 : 측정구간에서 3개 형질 측정항목이 기준에 모두 적합하면 우량, 하나의 형질 측정항목이라도 부적합하면 불량으로 구분한다.
- 라. 개체목 형질 판정 : 개체목 형질은 측정구간별 형질의 판단 정도에 따라 다음과 같이 보육목, 보통목, 불량목으로 판정한다.

- 1) 보육목 : 3개 측정구간 중 2개 구간 이상의 형질이 우량한 나무
- 2) 보통목 : 3개 측정구간 중 1개 구간의 형질이 우량한 나무
- 3) 불량목 : 3개 측정구간 중 형질 우량 구간이 없는 나무

[개체목의 측정구간 및 측정항목]



[개체목의 형질판정]



4. 임분의 수종갱신 판정

가. 임분형질 판정

- 1) 우량 : 보육목이 ha당 200본 이상인 임분
- 2) 보통 : 보육목이 ha당 200본 미만이고 보육목과 보통목의 합계가 ha당 200본 이상인 임분
- 3) 불량 : 보육목과 보통목의 합계가 ha당 200본 미만인 임분

나. 임분밀도 적용

- 1) 기준 : '간벌 후 임목본수 기준표'(지속가능한 산림자원 관리 지침)의 평균 가슴높이 지름보다 2단계 상위의 ha당 임목본수
- 2) 적용 : 임분형질이 '보통'인 대상지의 ha당 본수가 기준 이상인 경우 '충분', 기준 미만인 경우 '부족'

다. 임분의 수종갱신 판정기준

구 분		판 정 기 준			
판정 기준	임분형질	우량	보통		불량
	임분밀도	고려하지 않음	충분	부족	고려하지 않음
판정결과		보육	보류	갱신	갱신

4. 간벌 후 임목본수 기준

(단위 : 본/ha)

수 종	가슴높이 지름(cm)											
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
잣 나 무	1,500	1,200	1,000	880	760	670	600	530	480	440	400	-
낙엽송	1,500	1,300	1,100	1,000	900	800	700	600	530	490	410	-
리기다소나무	2,000	1,600	1,300	1,100	940	810	710	630	560	500	-	-
소나무(강원)	2,300	1,800	1,500	1,300	1,100	950	840	740	670	610	-	-
소나무(충부)	1,300	1,110	960	860	780	710	650	610	-	-	-	-
삼 나 무	2,200	1,860	1,630	1,430	1,260	1,130	1,010	890	-	-	-	-
편 백	2,700	2,200	1,700	1,510	1,290	1,070	880	730	590	430	380	340
해 송	1,700	1,400	1,200	1,060	950	850	750	660	620	-	-	-
참 나 무 류	980	880	800	730	660	600	540	500	460	430	390	350

임분의 수종갱신 판정표

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

대상지	소재지	지목	벌채구역 면적 (ha)	벌채 면적 (ha)	임령 (00/ 00~00)	평균가슴 높이 (cm)	평균 수고 (m)	본수(본)		재적(m ³)	
								ha 당	전체	ha 당	전체
일반현황											

임지생산능력급수					
판정기준	임분형질	우량	보통		불량
	임분밀도	고려하지 않음	충분	부족	고려하지 않음
판정결과		보육	보류	갱신	갱신

년 월 일

작성자 : 산림경영기술자
(자격번호 :)

(서명 또는 인)

작성방법 및 기준

1. 작성자 중 산림경영기술자는 「산림기술진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 3의 기술초급 이상의 산림경영기술자를 말한다. (다만, 벌채면적이 660m² 이하인 경우는 산림소유자가 직접 작성할 수 있다.)
2. 조사는 표준지조사로 하며, 조사비율은 벌채면적의 1% 이상으로 한다.
3. 표준지는 사업대상지의 평균 형질을 나타내는 지역에 배치하여야 하며, 필지별 최소 1개소 이상 배치하여야 한다. 다만, 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우에는 동일 개소로 적용할 수 있다.
4. 표준지의 크기는 개소당 최소 200m²(10m×20m, 20m×20m 또는 반지름 8.0m, 11.3m 원형표준지 등)로 하며, 그 밖의 표준지 조사방법 등은 벌채예정수량조사서 기준에 따른다.
5. 임지생산능력급수 V 급지인 지역은 수종갱신 대상에서 제외한다. 이 경우 제외하는 면적은 벌채구역내 존치하는 면적에 포함할 수 있다. 임지생산능력급수는 한국임업진흥원 '임업정보 다드림(www.kofpi.or.kr)'에서 제공하는 정보에 따른다.
6. 수종갱신 판정기준 적용방법
 - 가. 개체목의 형질 측정항목은 수간의 굵음(굵음 높이가 측정구간 가운데 지름의 20% 이하), 옹이(수간 부에 접한 가지의 긴 지름 15cm 이하), 썩음(유무)으로, 측정항목의 기준에 모두 적합하면 “우량”, 하나의 형질 측정항목이라도 부적합하면 “불량”으로 판정하며, 3개의 수고 측정구간에서 실시한다.
 - 나. 개체목 형질 판정은 측정구간(수고 0.3~2.4m, 2.4~4.5m, 4.5~6.6m)별 형질의 판정 정도에 따라, 3개의 측정구간 중 2개 이상의 형질이 우량한 나무는 “보육목”, 3개의 측정구간 중 1개 구간의 형질이 우량한 나무는 “보통목”, 형질우량 구간이 없는 나무는 “불량목”으로 한다.
 - 다. 임분형질은 보육목이 ha당 200본 이상인 임분은 “우량”, 보육목이 ha당 200본 미만이고 보육목과 보통목의 합계가 ha당 200본 이상인 임분은 “보통”, 보육목과 보통목의 합계가 ha당 200본 미만인 임분은 “불량”으로 구분한다.
 - 라. 임분밀도는 ‘간벌 후 임목본수 기준표’의 평균 가슴높이지름 보다 2단계 상위의 임목본수를 기준으로 하여 조사된 ha당 임목본수가 기준보다 많을 경우 “충분”, 기준보다 적을 경우 “부족”으로 구분한다.
 - 마. 임분의 최종 수종갱신 판정은 임분형질이 우량에 해당하는 경우 “보육”, 임분형질이 보통이고 임분밀도가 충분에 해당하는 경우 “보류”, 임분형질이 보통이고 임분밀도가 부족에 해당하는 경우 “갱신”, 임분형질이 불량에 해당하는 경우 “갱신”으로 구분한다.

【 판정표 작성 순서 】

