





التحليل المكاني المتقدم في نظم المعلومات الجغرافية Advanced GIS Analysis

### التحليل المكانى في نظم المعلومات الجغرافية

يستخدم التحليل المكاني في انتاج معلومات من البيانات المكانية الغير واضحة، يهتم التحليل المكاني بالمشاكل المتعلقة ببيانات تحتوي على موقع جغرافي حيث يتم استخدام طرق وأدوات مختلفة لمعالجة وتحويل البيانات الى معلومات.


خلال هذه الورشة التدريبية سنتعرف على بعض الطرق والتقنيات والأدوات التي تستخدم في التحليل المكانى للبيانات الجغرافية وذلك من خلال التطبيق العملى على حل بعض المشاكل والسيناريوهات.

#### تحليل الملائمة Suitability Analysis:

تحليل الملائمة هو واحد من التطبيقات التقليدية في نظم المعلومات الجغرافية حيث يعتمد هذه التطبيق بشكل أساسي على وظيفتين هما الحيز المكاني حول الظواهر الجغرافية (buffer) والتقاطع (intersections). في هذا التطبيق العملي البسيط سنقوم باستخدام تحليل الملائمة لإيجاد الأماكن الملائمة لإنشاء محطات أقمار اصطناعية جديدة تابعة للشرطة في كل نطاق خدمة لدوريات الشرطة (car beat).


المعاير المستخدمة لحديد هذه المحطات هي يجب ان يكون موقع المحطة في وسط نطاق الخدمة الخاص بكل دورية (داخل حيز لا يزيد عن 0.33 ميل من نقطة وسط نطاق الخدمة)، ان يكون في منطقة تجارية (في نطاق 0.10 ميل من نشاط تجاري واحد على الأقل)، ان يكون داخل نطاق 0.05 ميل من الشوارع الرئيسية. المناطق الملائمة على التي تقع داخل تقاطع الثلاثة نطاقات المذكورة.

من قائمة Start افتح برنامج QGIS Desktop 3.10، ومن ثم قم بفتح الخريطة Tutorial\_01.qgs.




تحتوي هذه الخريطة على أربعة طبقات وهي الطبقة CarBeat وهذه الطبقة تحتوي على نطاق الخدمة الخاص بكل دورية من دوريات الشرطة، الطبقة CarBeatCenter تحتوي على النقطة التي تتوسط نطاق الخدمة، الطبقة Retail Businesses وتحتوي هذه الطبقة على مواقع الأنشطة التجارية، والطبقة على الطبقة على الطبقة على الطرق.


لإيجاد الإمكان الملائمة لإنشاء محطة الأقمار الاصطناعية الخاصة بالشرطة سنقوم أولا بحساب النطاق المكاني (Buffer) للنقطة التي تتوسط نطاق الخدمة الخاص بكل دورية من دوريات الشرطة. من قائمة Processing اختر Toolbox اختر Vector Geometry ومن ثم قائمة Buffer اختر Buffer.




في نافذة Buffer اختر الطبقة CarBeatCenter في الحقل Input Layer في الحقل Distance اكتب 0.33 واختر miles بالنسبة للوحدة، واضغط على Run.




اضغط على Buffer مرة أخرى، اختر Retail Business في الحقل Buffer وفي الحقل Distance وفي الحقل Distance




من المعاير التي تم وضعها ان موقع المحطة يجب ان يكون بالقرب من الطرق الرئيسية، الان سنقوم باستخراج الطرق الرئيسية من طبقة الطرق من Processing Toolbox اختر الطبقة streets اختر الطبقة Extract By Expression اختر الطبقة Expression بالنسبة للحقل Input Layer ثم اضغط على زر Expression.




في نافذة Expression اكتب التعبير التالي لتحديد الطرق الرئيسية <FCC='A40' OR FCC='A41'> واضفط على Ok.



في الحقل Matching Features قم بتحديد الملف الذي سيتم حفظ الطرق الرئيسية. سنسمى الملف Run ثم اضغط على Run.




اضغط على Buffer لحساب النطاق المكاني حول الطرق الرئيسية، هذه المره اختر streets للحقل input Layer وفي الحقل على o.05 وفي الوحدة اختر miles.




حسب المعاير التي ذكرنها سابقا ان الأماكن الملائمة لانشاء محطات الأقمار الاصطناعية عي التي تقع داخل تقاطع الثلاثة نطاقات (النقاط التي تتوسط نطاق خدمة الدورية، الأنشطة التجارية و الطرق الرئيسية) من قائمة Processing Toolbox اختر Vector Overlay ومن ثم اختر Intersection.


من نافذة Intersection في الحقل Input Layer اختر Input Layer، في الحقل من نافذة Overlay Layer، في الحقل Overlay Layer اختر RetailBuffer، في الحقل Overlay Layer نحدد الملف الذي نريد ان نحفظ فيه نتائج العملية Intersection سنسمى الملف الملف Car\_And\_Retail.




نضغط على Intersection مرة أخرى، هذه المرة في الحقل Input Layer اختر Car\_And\_Retail، في الحقل Overlay Layer اختر Streets\_buffer، في الحقل Output File نحدد الملف الذي نريد ان نحفظ فيه نتائج العملية Intersection سنسمى الملف Final.



# ستنكون النتيجة كما موضح في الشكل التالي:







#### حساب المسار الأقل تكلفة Least Cost Path:

الغرض الأساسي من هذه التدريب هو إيجاد المسار الأقل تكلفة لإنشاء خط مقترح لنقل الطاقة من محطة طاقة في منطقة خلوي ومحطة طاقة فرعية في منطقة حضرية، المسار الأقل تكلفة يجب ان في منطقة يكون الانحدار فيها مناسب وليس حاد حتى نقلل تكاليف عمليات تسوية الارض، تجنب الأماكن المثيرة للجدل والتي قد يتطلب استخدامها دفع بعض التعويضات والتي قد تزيد من تكلفة انشاء الخط مثل المناطق السكنية والمناطق التجارية والمحميات كما يجب تجنب المسطحات المائية لأسباب تتعلق بالسلامة.


افتح المجلد Lest Cost ومن ثم افتح الخريطة Tutorial\_02.mxd.




افتح نافذة الأدوات ArcToolbox من ثم قم بفتح مجموعة الأدوات ArcToolbox اختر Constant اختر Slope\_classes في الحقل Plus أن الأداة Plus في نافذة الأداة Plus سنختار نختار slope\_classes في الحقل Plus ونختار landuse\_classes في الحقل Value 2 ونختار plus ونسمى الملف الذي نريد ان دمخظ فيه نتيجة العملية plus ونسمى الملف constant.



الان سنقوم بانشاء Cost Distance و Cost Direction من مجموعة الأدوات Distance الموجودة داخل المجموعة Cost Distance نختار الأداة Cost Distance. في الحقل Spatial Analysis Tools في الحقل المجموعة PowerPlant في الحقل نختار الطبقة Cost distance في الحقل cost distance وفي الحقل Cost Direction نحدد الملف الذي نريد ان نحفظ فيه نتائج Cost Direction وفي الحقل OK.



من مجموعة الأدوات Distance نختار الأداة Cost Path لايجاد المسار الأقل تكلفة بين النقطتين. في الحقل Cost Distance وفي الحقل substation وفي الحقل Feature Distination Data نختار الطبقة Cost Backlink Raster نختار الطبقة CostDistance وفي الحقل CostDirection ومن ثم نحدد الملف الذي نريد ان نحفظ عليه النتائج.



# نضغط على OK يجب ان تكون النتائج كالتالي:

