MG Tabulator - version 2.1.72 du 31/10/2026
Plugin logiciel (aucun matériel requis)
Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans MG_Domo.pdf

MG Tabulator

Sommaire

- Présentation du plugin
- 1. Configurer le plugin
- 2. L'interface principale
- 3. Editer les données
- 4. Trier, filtrer, grouper
- 5. Paramétrer les colonnes
- 6. Thèmes
- 7. Sauvegardes CSV
- 8. Références Jeedom
- 9. Limites
- 10. Questions fréquentes

MG Tabulator - Présentation du plugin

Vos tables de réglages, éditées comme un tableur, sans quitter Jeedom.

MG Tabulator affiche les tables de données de votre installation (paramètres, consommations, alertes...) dans un tableur interactif, directement dans Jeedom. Vous modifiez une valeur d'un clic, triez, filtrez, regroupez, et enregistrez, sans outil d'administration de base de données. Il s'adresse à ceux qui font vivre leurs propres tables et à l'écosystème MG Domo, qui s'en sert pour ses réglages en tableau.



Une table de réglages : tri, filtres sous les titres de colonnes, cases et valeurs modifiables au clic.

Éditer sans risque

- **Un clic pour modifier** : texte, nombre, case à cocher, date et heure, chaque colonne a la saisie qui lui convient.
- **Seul ce qui a changé est écrit** : une ligne modifiée ailleurs entre-temps n'est pas écrasée si vous n'y avez pas touché.
- **Garde-fous** : une table sans clé, ou trop volumineuse, s'ouvre en lecture seule plutôt que d'être abîmée.
- **Références lisibles** : les commandes et équipements Jeedom s'affichent et se saisissent par leur nom, et suivent les renommages.

Retrouver l'information

- **Trier, filtrer, grouper** : un clic sur une colonne pour trier, un filtre en direct sous chaque titre, des lignes regroupées par valeur avec leur nombre.
- **Votre affichage retenu** : largeurs, tri, filtres et regroupements reviennent à chaque ouverture.
- **Colonnes à votre main** : type, largeur, visibilité, alignement et infobulle se règlent depuis l'en-tête de la colonne.
- **Trois thèmes** : clair, sombre ou personnalisé.

Garder une copie

- **Sauvegarde en un clic** : chaque table s'exporte dans un fichier, prêt à archiver ou à exploiter ailleurs.
- **Restauration maîtrisée** : la sauvegarde se recharge d'abord à l'écran ; rien n'est écrit tant que vous n'avez pas enregistré.
- **Secrets protégés** : la table qui porte les clés et identifiants de MG Domo n'est jamais exportée.

Tout se règle

- **Les tables proposées** : seules celles dont le nom suit la convention choisie apparaissent ; par défaut, les tables de Jeedom lui-même restent hors de portée.
- **Par table** : un scénario qui rafraîchit les données avant l'ouverture, une copie automatique à chaque enregistrement, un bouton d'action par ligne.

En pratique

- **Prérequis** : Jeedom 4.4 ou plus et le socle MG Domo.
- **Mise en route** : ouvrez MG Tabulator depuis le menu MG Domo, choisissez une table et modifiez-la.

MG Tabulator permet de **visualiser et éditer des tables SQL** directement depuis l'interface Jeedom. Il s'appuie sur la librairie **Tabulator v6.6.1** pour offrir un tableur interactif : édition au clic, tri, filtrage, groupage et sauvegarde CSV.

Cas d'usage typiques :


- tables de paramétrage personnalisées (`_tabParams` , `_tabConso` , `_tabAlertes` , ...) ;
- consultation et modification rapides de données sans passer par phpMyAdmin ;
- sauvegarde CSV pour archivage ou traitement externe.

Le plugin s'ouvre depuis le **menu MG Domo** (entrée « MG Tabulator »), depuis le **panneau MG Tabulator** du menu Accueil (masquable en décochant « Afficher le panneau desktop » dans la configuration du plugin), depuis l'onglet **Tables SQL** de MG Domo (bouton « Ouvrir » de chaque table, dans une fenêtre) ou par l'adresse directe `index.php?v=d&p=mgTabulator&m=mgTabulator&table=<nom de la table>`, qui ouvre une table précise.

1. Configurer le plugin

Accès : **Plugins > Gestion des plugins > MG Tabulator > Configuration**.

Configurer le plugin



1 Paramètres : répertoire de sauvegarde, préfixe des tables (défaut _tab), mémorisation de l'affichage, nombre de tables personnalisées
2 Table personnalisée : scénario préalable, export JSON et bouton de fonction (colonne, condition d'affichage, clés et URL)

Paramètres généraux

Paramètre	Défaut	Rôle
Répertoire de sauvegarde	`/plugins/mgTabulator/backup`	Dossier (relatif à la racine Jeedom) où les fichiers CSV de sauvegarde sont écrits, un par table
Préfixe des tables	`_tab`	Seules les tables dont le nom commence par ce préfixe sont visibles. **Attention** : laisser vide rend visibles TOUTES les tables, y compris les tables système
Type de mémorisation de l'affichage	Stockage local	Où le navigateur mémorise l'affichage (largeurs de colonnes, tri, filtres, groupage) : stockage local ou cookies
Nombre de tables personnalisées	1	Nombre de tables pour lesquelles définir des réglages avancés (scénario, bouton de fonction, export JSON)

Tables personnalisées

Pour chaque table personnalisée (numérotée de 0 à N-1, une section « Table personnalisée n » par table) :

Champ	Rôle
Nom de la table	La table à personnaliser (sélecteur parmi les tables détectées)
Scénario préalable	Numéro d'un scénario lancé **avant chaque chargement** de la table ; le plugin attend sa fin (10 s maximum) avant d'afficher les données. Utile pour rafraîchir les données depuis une source externe
Répertoire .json	Si renseigné, une copie JSON de la table y est écrite à chaque enregistrement (ex. `/mg/widgets`)
Colonne avant Bouton	Nom de la colonne après laquelle insérer le bouton de fonction
Bouton visible si	Colonne qui conditionne l'affichage du bouton : il n'apparaît que si la valeur de cette colonne fait plus de 3 caractères ou est supérieure à 0
Clé 1 / Clé 2	Noms de colonnes dont les valeurs remplacent les occurrences correspondantes dans l'URL du bouton
URL	Adresse appelée au clic sur le bouton de fonction (les noms de Clé 1 / Clé 2 y sont remplacés par les valeurs de la ligne)

---

2. L'interface principale

La barre de titre et la barre de boutons



1. Titre : nombre de lignes, table chargée et heure ; à droite, date de la dernière sauvegarde CSV
2. Configuration : ouvre la page de réglages du plugin
3. Rétablir l'affichage : efface tris, filtres et largeurs mémorisés, puis relit la table depuis la base
4. Sélecteur de thème : personnalisé, sombre ou standard
5. Enregistrer : écrit les modifications de la grille dans la table SQL
6. Charger + sélecteur de table : choisir puis charger une table
7. Sauvegarder en CSV / Restaurer le CSV : vers le répertoire de sauvegarde configuré

Barre de titre

Affiche le **nombre de lignes**, le **nom de la table** chargée et l'heure de chargement. A droite, la **date de la dernière sauvegarde CSV** (« Dernière sauvegarde CSV : … ») et l'**icône d'aide** : elle prépare un rapport technique anonymisé de l'installation et ouvre un sujet pré-rempli sur le forum Jeedom.

Barre de boutons

De gauche à droite :

Bouton	Action
Configuration	Ouvre la page de réglages du plugin
Rétablir l'affichage	Recharge la table depuis la base SQL (annule les modifications non enregistrées) et réinitialise l'affichage mémorisé de cette table (les autres tables gardent le leur)
Sélecteur de thème	Bascule entre les thèmes personnalisé, sombre et standard
Enregistrer	Ecrit les modifications dans la table SQL
Charger	Charge la table choisie dans le sélecteur voisin
Sélecteur de table	Choisit la table à afficher parmi celles détectées
Sauvegarder en CSV	Exporte la table dans le répertoire de sauvegarde configuré
Restaurer le CSV	Charge le contenu du fichier CSV **dans la grille** (rien n'est écrit en base) ; cliquez ensuite sur **Enregistrer** pour l'écrire. Cette écriture est une **fusion** : les lignes du CSV sont créées ou mises à jour, les lignes déjà en base mais absentes du CSV **ne sont pas supprimées**

Que fait « Enregistrer » ?

L'enregistrement se déroule en trois temps :

1. **Persistance des largeurs de colonnes** (envoi en arrière-plan, avant le rechargement) ;
2. **Ecriture SQL** : seules les lignes **modifiées ou ajoutées** depuis l'ouverture de la table sont écrites (toutes après une restauration CSV), chaque valeur rattachée à sa colonne **par son nom** ; une ligne modifiée entre-temps par un autre programme n'est donc pas écrasée si vous n'y avez pas touché (mode *INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE* pour une ligne dont la clé primaire est renseignée ; *INSERT* simple pour une ligne ajoutée sans clé : si elle doublonne une clé unique de la table, tout l'enregistrement est refusé et rien n'est écrit) ;
3. **Export JSON** : si un répertoire JSON est configuré pour la table, une copie y est écrite **après** l'écriture SQL.

---

3. Editer les données



Edition au clic

Un clic sur une cellule active l'édition. Le type d'éditeur dépend du type défini pour la colonne :

Type	Comportement
Texte (défaut)	Saisie libre
Nombre	Validation numérique
Entier	Validation d'un nombre entier
Oui / non	Case à cocher (stocke 0 ou 1)
Date et heure	Champ de saisie au format `AAAA-MM-JJ HH:MM:SS`

Le sélecteur de type propose aussi **Date** et **Heure**, mais ces deux valeurs ne disposent d'aucun éditeur : une colonne de ce type **n'est pas éditable** dans la grille. Utilisez **Date et heure** (ou **Texte**).

Ajouter et supprimer des lignes

A droite de chaque ligne, deux petits boutons : **ajouter** une ligne (icône +) et **supprimer** la ligne (icône corbeille). Un **ajout** n'est écrit en base qu'après un clic sur **Enregistrer** ; la **clé primaire** ne se saisit que sur une ligne ajoutée (pour changer la clé d'une ligne existante : ajouter la ligne corrigée, puis supprimer l'ancienne) et une ligne ajoutée dont la clé existe déjà est refusée à l'enregistrement (« Duplicate entry ») ; une **suppression** est **immédiate** (la ligne est effacée de la table SQL dès le clic sur la corbeille, puis retirée de la grille sans rechargement : les autres modifications en cours sont conservées). Une ligne ajoutée mais pas encore enregistrée est simplement retirée de la grille, sans rien changer en base.

---

4. Trier, filtrer, grouper

- **Tri** : cliquez sur un en-tête de colonne ; un second clic inverse l'ordre.
- **Filtrage** : si le filtre est activé pour une colonne, un champ de saisie apparaît sous son titre ; tapez du texte pour filtrer les lignes en temps réel. Le filtre saisi est mémorisé par

le navigateur et revient au prochain chargement de la table (« Rétablir l'affichage » l'efface) ; **Enregistrer** écrit toutes les lignes modifiées, filtrées ou non.

- **Groupage** : si une colonne est définie comme colonne de groupage, les lignes sont regroupées par valeur, avec un en-tête indiquant le **nombre de lignes**. Une seule colonne de groupe et une seule colonne de classement par table : si `_tabComplements` en porte plusieurs (édition directe de cette table), la dernière par position est retenue et le journal le signale.
- **Redimensionnement** : tirez la bordure droite d'un en-tête ; les largeurs sont mémorisées.
- **Infobulles** : au survol d'un en-tête, une infobulle affiche le texte défini pour la colonne.

Il n'y a pas de bouton de téléchargement CSV séparé : l'export CSV passe par le bouton **Sauvegarder en CSV** (voir le chapitre Sauvegardes).


---

5. Paramétrer les colonnes

Chaque colonne possède des réglages (type, largeur, visibilité, alignement, filtre, infobulle, groupage, classement). Deux moyens pour les modifier :

- **Fenêtre rapide** : maintenez **Ctrl** et cliquez sur l'**en-tête** d'une colonne. Une fenêtre permet de régler Type, Largeur, Visible, Alignement, Filtre, Infobulle, Groupe et Classement, puis **OK**. Ce Ctrl+clic n'ajoute pas de tri à la table, et les réglages validés par **OK** s'appliquent dès le rechargement de la table (ils priment sur l'affichage mémorisé dans le navigateur pour cette table).
- **Table des compléments** `_tabComplements` : gérée automatiquement par le plugin (une ligne par colonne de chaque table affichée). Chargez-la dans mgTabulator pour éditer les mêmes réglages.

La fenêtre de réglage d'une colonne (Ctrl+clic sur un en-tête)




1 Maintenez Ctrl et cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour ouvrir cette fenêtre ; OK enregistre les réglages

Champs de `_tabComplements` :

Champ	Valeurs	Rôle
nomTable	nom de table	Table à laquelle appartient la colonne
id_col	entier	Position (ordre d'affichage)
nomCol	nom de colonne	Nom tel qu'en base
type	string, number, integer, boolean, dateTime	Editeur et validation
width	entier	**Largeur de la colonne, en pixels** (0 = ajustement automatique)
visible	0 ou 1	0 = colonne masquée (mais incluse dans les exports)
alignement	left, center, right	Alignement horizontal
filtre	0 ou 1	1 = champ de filtre affiché sous l'en-tête
tooltip	texte	Infobulle de l'en-tête
groupe	vide, asc, desc	Active le groupage sur cette colonne
classement	vide, asc, desc	Tri initial par défaut

La table des compléments _tabComplements



nomTable	nomCol	id_col	tooltip	type	width	v...	alignement	f...	groupe	classement
Filtrage	Filtrage		Filtrage							
_tabActivites			***** _tabActivites - 28 items *****							
_tabActivites	id	0	Cle technique (auto).	string	0	✓	center	✗		
_tabActivites	producteur	1	Origine de la ligne : GEO (telephone) ou GARMIN (montre). Memo, jamais un filtre : toutes les mesures viennent du calcul sur l...	string	0	✓	center	✗		
_tabActivites	user	2	Utilisateur (MG, NR...).	string	40	✓	center	✓		
_tabActivites	datetime	3	Jour de l activite.	string	85	✓	center	✓		
_tabActivites	heure_debut	4	Heure de depart de l activite (montre ou GPS).	string	0	✓	center	✗		
_tabActivites	type_activite	5	Type d activite : walking (calcule) ou type importe de la montre (running, cycling...) ; vide = inconnu.	string	0	✓	center	✗		
_tabActivites	zone	6	Zone geographique de l activite.	string	54	✓	center	✓		
_tabActivites	name	7	Nom du parcours (renommable, verrouille la ligne).	string	264	✓	center	✓		
_tabActivites	km_E	8	Kilometres effectifs.	number	54	✓	center	✗		
_tabActivites	km_Effort	9	Km effort = km + D+/100 + D-/100 x coeff.	number	56	✓	center	✗		
_tabActivites	deniv_P	10	Denivele positif (m).	integer	50	✓	center	✓		
_tabActivites	deniv_M	11	Denivele negatif (m).	integer	52	✓	center	✗		
_tabActivites	duree_Mvmt	12	Duree en mouvement.	string	68	✓	center	✗		
_tabActivites	vit_Mvmt	13	Vitesse en mouvement (km/h).	number	81	✓	center	✗		

1. Groupage : les lignes sont regroupées par table, avec leur nombre
2. Une ligne par colonne de chaque table : nom de la table, nom de la colonne, position
3. Réglages de la colonne : type, largeur, visible, alignement, filtre, infobulle, groupe, classement

---

6. Thèmes

Trois thèmes sont disponibles via le sélecteur de la barre de boutons :

Thème	Description
Thème personnalisé	Fond clair jaune / orange
Thème sombre	Fond sombre
Thème standard	Thème Tabulator par défaut (clair)

Le thème par défaut est le **thème standard** ; le choix est mémorisé dans la configuration du plugin (côté serveur, commun à tous les navigateurs) et appliqué immédiatement.

---

7. Sauvegardes CSV

Le bouton **Sauvegarder en CSV** écrit un fichier `<nom_table>.csv` dans le **répertoire de sauvegarde configuré** (par défaut `/plugins/mgTabulator/backup`), un fichier par table ; ce répertoire doit être sous la racine de Jeedom (sinon la sauvegarde est refusée, avec un message), et un échec d'écriture est signalé à l'écran. Le bouton **Restaurer le CSV** relit ce même répertoire.

Format CSV : séparateur **point-virgule** (`;`), valeurs encadrées par des **guillemets doubles** (retirés automatiquement à la relecture), encodage **UTF-8**, **sans ligne d'en-tête** : les colonnes sont relues **par position**. Limites à connaître :

- si une colonne a été ajoutée ou supprimée dans la table depuis la sauvegarde, **Restaurer le CSV** refuse le fichier (les valeurs seraient décalées d'une colonne) : un message donne les deux nombres de colonnes, la grille reste vide et **Enregistrer** est grisé. Le contrôle porte sur le **nombre** de colonnes : si une colonne a été remplacée par une autre, ou les colonnes réordonnées, il ne voit rien. Refaites donc une sauvegarde après tout changement de structure ;
- une cellule vide (`NULL`) est sauvegardée vide ; à la restauration elle redevient `NULL` pour les colonnes numériques et dates, mais reste une chaîne vide pour les colonnes texte ;
- **Restaurer le CSV** ne fait qu'afficher le fichier dans la grille ; l'écriture passe par **Enregistrer** et ne supprime jamais les lignes absentes du fichier (voir chapitre 2) ;
- la table des paramètres `_tabParams` n'est **jamais** sauvegardée en CSV : elle contient les clés et identifiants du socle, qui ne doivent exister qu'en base. Ses deux boutons CSV sont grisés.

Après une sauvegarde ou une restauration, l'actualisation de la page et **Rétablir l'affichage** relisent la table depuis la base : ils ne refont pas l'opération.

---

8. Références Jeedom

En base, une référence Jeedom est rangée par son **identifiant** : `#123#` pour une commande, `#eqLogic45#` pour un équipement. C'est la seule forme qui suit un renommage de l'objet, de l'équipement ou de la commande. A l'écran, elle s'affiche et se saisit en clair : `#[Objet][Equipement][Commande]#` ou `#[Objet][Equipement]#`. A l'enregistrement, le texte saisi est reconverti en identifiant ; un texte qui ne correspond à rien (faute de frappe, élément supprimé) est gardé tel quel, pour rester visible et corrigeable.

---

9. Limites

- **2 500 lignes affichées au plus** : une table plus grande (par exemple les positions GPS de `_tabPositions`) s'ouvre en **lecture seule** (cellules non modifiables, Enregistrer et Restaurer grisés, pas de boutons + / corbeille) et montre ses **2 500 dernières lignes** selon la clé primaire, c'est-à-dire les plus récentes pour un identifiant croissant ; le titre indique alors « 2500 dernières sur N lignes ». Sauvegarder en CSV exporte toujours la table entière ;

- **clé primaire obligatoire** : une table sans clé primaire est affichée en **lecture seule** (bouton Enregistrer désactivé, pas de boutons + / corbeille, avertissement à l'ouverture). Sans clé, chaque cellule modifiée créerait une nouvelle ligne au lieu de mettre à jour l'existante ;
- la clé primaire peut avoir autant de segments que nécessaire (tous sont utilisés pour l'effacement) ;
- la désinstallation du plugin ne supprime pas la table `_tabComplements` (réglages de colonnes, partagés avec le socle MG Domo).

---

10. Questions fréquentes

La table affiche "introuvable". Vérifiez que le préfixe configuré correspond bien au début du nom de la table (par défaut `_tab`).

Mes modifications ne sont pas sauvegardées. Après avoir édité les cellules, cliquez sur **Enregistrer** : modifier une cellule ne suffit pas à écrire en base.

Comment ajouter une nouvelle table ? Créez la table SQL (phpMyAdmin ou autre) avec un nom commençant par le préfixe configuré ; elle apparaîtra automatiquement dans le sélecteur.

Le bouton de fonction n'apparaît pas. Vérifiez le champ "Colonne avant Bouton" (colonne existante) et la condition "Bouton visible si" dans la configuration de la table personnalisée.

Comment remettre l'affichage à zéro ? Cliquez sur **Rétablir l'affichage** : l'affichage mémorisé de la table est réinitialisé (ses tris, filtres et largeurs mémorisés dans le navigateur sont effacés, ceux des autres tables sont conservés) et la table est rechargée depuis la base.