STRUCTURA CODULUI DE BARE

Pentru distributia de colete interne

$S_{12}S_{11}N_{10}N_9N_8N_7N_6N_5N_4N_3N_2N_1P$

unde:

S₁₂S₁₁ - tip serviciu (caractere alfanumerice)

N₁₀ - numar identificare regiune postala

 $N_9N_8N_7N_6N_5N_4N_3N_2N_1$ - nr. trimitere (dintr-o plaja de numere acordata de catre Posta Romana pentru compania dvs.)

P – digit de paritate/control (are rolul de a elimina coduri cu structura asemanatoare)

- Pentru codul de bare se foloseste standardul Code 128
- Primii doi digiti alfanumerici S₁₂S₁₁ codifica tipul trimiterii postale:
 - CP colet postal
 - CV colet cu valoare
- Digitul N_{10} codifica Directia Regionala de Posta de care apartine adresa detinatarului $N_{10} = (0,...,9)$
- Calculul digitului de control se face luand in calcul digitii N₁₀,....N₃, utilizand algoritmul urmator:
 - **1.** Se considera urmatorul polinom de calcul: $8 \ 6 \ 4 \ 2 \ 3 \ 5 \ 9 \ 7$ corespunzator digitilor $N_{10} \ N_9 \ N_8 \ N_7 \ N_6 \ N_5 \ N_4 \ N_3$, unde $N_9...N_3$ sunt dintr-o plaja de numere acordata de catre Posta Romana
 - **2.** Se efectueaza calculul urmator:

Z=8*N10+6*N9+4*N8+2*N7+3*N6+5*N5+9*N4+7*N3,

- 3. Se face sumo modulo 11 si se retine restul R
- 4. Se calculeaza cifra de control C = 11-R

Daca R= 0, atunci C= 11 deci P=5

Daca R= 1, atunci C=10 deci P=0

Daca R>1, atunci P=C