

IP2SMS: Описание протокола

| IP2SMS: Описание протокола | 1 |
|---|---|
| Введение | |
| Протокол нижнего уровня | |
| Отсылка сообщений | |
| Пример отсылки сообщения | |
| Получение информации о статусе сообщения | |
| Пример запроса статуса | |
| Получение суммарной информации о группе сообщений | |
| Управление рассылками | |
| Автоматическая отправка отчетов о состоянии сообщений | |
| Пример реализации на php: | |
| Параметры авторизации: | |
| парамотры авторизации | 0 |

Введение

Данный документ является описанием протокола взаимодействия программного обеспечения компаний-партнеров с IP2SMS-платформой в рамках проекта IP2SMS. Протокол обеспечивает программному обеспечению партнеров следующие возможности:

- отправку коротких сообщений (SMS) мобильным абонентам
- получение информации о статусе отосланных сообщений

В качестве тела отсылаемых SMS могут использоваться как текст, так и двоичные данных в разных форматах (например, EMS, Nokia CLI и т.п.)

Существенными целями при разработке данного протокола являлись:

- гибкость и расширяемость
- простота реализации
- отсутствие необходимости в сложном программном обеспечении со стороны партнеров

Исходя из указанных целей, в качестве основы для протокола был выбран обмен XMLсообщениями через протокол HTTP. Использование языка XML обеспечивает необходимую гибкость и расширяемость. Наличие большого количества готовых средств генерации и обработки XML, а также простая структура протокола делают реализацию клиентской части не очень сложной.

Протокол опирается на стандартную модель "клиент-сервер", причем в качестве клиента выступает программное обеспечение партнера, а в качестве сервера - IP2SMS-платформа. В последующих разделах мы будем для краткости использовать термины "клиент" и "сервер" именно в этом смысле.



В случае отсылки сообщений, клиент посылает серверу запрос, содержащий как собственно сообщение, так и сопутствующую информацию. В ответ, сервер инициирует отсылку сообщения и возвращает статус завершения операции. Также сервер возвращает уникальный идентификатор сообщения для последующих ссылок со стороны клиента. В случае выяснения статуса отосланного сообщения, клиент посылает серверу запрос, содержащий полученный ранее уникальный идентификатор сообщения. В ответ, сервер возвращает клиенту текущий статус сообщения.

Следующий раздел данного документа содержит описание взаимодействия клиента и сервера на нижнем уровне (уровне HTTP). Последующие два раздела подробно описывают два основных типа запросов.

Протокол нижнего уровня

Как уже говорилось ранее, в качестве транспортного уровня для описываемого протокола был выбран протокол HTTP. Соответственно, на нижнем уровне все запросы клиента к серверу выглядят как обычные HTTP запросы, использующие метод POST, в которых тело запроса является XML-текстом. В результате выполнения запроса, IP2SMS-платформа возвращает XML-текст, содержащий результат. Тип возвращаемого результата (Content-туре) всегда text/xml.

Отсылка сообщений

Для отсылки сообщения, клиент передает серверу XML-запрос следующего вида:

Отсылка одиночного сообщения:

```
<message>
    <service id="single" start="время начала" validity="период актуальности"
source="исходящий номер"/>
    <to>номер получателя</to>
    <body content-type="тип содержимого"
    encoding="кодировка"
    тело
    </body>
</message>
```

ВНИМАНИЕ: запрещается использовать режим отправки одиночных сообщений «single» для оправки массовых рассылок — для этого необходимо использовать режимы «bulk» или «individual».

Отсылка одного текста на несколько номеров:



ВНИМАНИЕ: запрещается использовать режим отправки массовых рассылок «bulk» и «individual» для создания рассылок состоящих из одного сообщения — для этого необходимо использовать режим «single».

Отсылка индивидуального текста на несколько номеров: <message>

```
<service
                  id="individual"
                                     start="время
                                                     начала"
                                                               validity="период
актуальности"
                 rate="скорость отправки"
                                                   desc="название
                                                                     рассылки"
source="исходящий номер" uniq_key="уникальный ключ рассылки"/>
       <to>number1</to>
       <body content-type="тип содержимого1" encoding="кодировка1">тело1/body>
       <to>number2</to>
       <br/><body content-type="тип содержимого2" encoding="кодировка2">тело2</body>
       <to>numberN</to>
       <body content-type="тип содержимогоN" encoding="кодировкаN">телоN</body>
</message>
```

Здесь:

- *время начала* время начала рассылки в стандартном формате. Может задаваться в абсолютном виде («Mon, 02 Apr 2007 11:58:24 +0300») или относительно текущего времени («+2 hour», «+1 day», «+3 hour 20 min»). Если параметр пропущен рассылка начинается сразу после получения запроса.
- *период актуальности* время актуальности доставки сообщения в стандартном формате. Может задаваться в абсолютном виде («Mon, 02 Apr 2007 11:58:24 +0300») или относительно времени отправки сообщения («+2 hour», «+1 day», «+3 hour 20 min»). Если параметр пропущен, значение по умолчанию равно 2 часам от момента отправки сообщения абоненту.
- *скорость отправки* ограничение скорости отправки сообщений абонентам. Задается в количестве сообщений, отправляемых в минуту. Может принимать значения от 1 до 100. Если параметр пропущен рассылка выполняется с максимально возможной скоростью.
- *название рассылки* текстовое имя для рассылки (необязательный параметр). Используется в web-интерфейсе.
- исходящий номер исходящий номер, с которого производится рассылка.
- *уникальный ключ рассылки* случайное число от 0 до 2^{31} , не изменяющееся при нескольких попытках отправки одной рассылки. Служит для предотвращения добавления одной рассылки более одного раза при случайных сбоях связи;
- *номер получателя* номер получателя Мобильного абонента. Номер должен задаваться в полном международном формате, состоящем из знака + и двенадцати цифр. Например: +380671234567
- *тип содержимого* строка, задающая тип содержимого отсылаемого сообщения. Способ задания строки совпадает с определенным стандартом МІМЕ. В данный момент могут использоваться следующие типы содержимого:
 - o text/plain текстовое сообщение. При использовании этого типа, атрибут encoding игнорируется. Подразумевается, что тело сообщения содержит исключительно текст в кодировке UTF-8.
- *кодировка* задает кодировку тела сообщения, если тело сообщения двоичное. Для текстовых сообщений (*тип сообщения* text/plain) данный параметр можно опустить, либо установить равным plain. Допустимые значения *кодировки* следующие:



- o plain кодирование отсутствует. Данный тип допустим только для текстовых сообшений в UTF-8
- o base64 тело сообщения закодировано как BASE64 (см. стандарт MIME)

В результате обработки запроса, сервер возвращает клиенту результат следующего вида:

Здесь:

- *ид группы сообщений* уникальный идентификатор группы сообщений. Может использоваться клиентом для последующих запросов суммарной статистики для данной группы сообщений.
- *ид сообщения* уникальный идентификатор сообщения. Может использоваться клиентом для последующих запросов статуса сообщения. Данный атрибут может отсутствовать, если сообщение не может быть доставлено (ошибка XML, ошибка формата, неверный IP-адрес, несуществующий идентификатор услуги и т.п.)
- *дата и время* дата и время, для которых указывается статус. Следует особо отметить, что дата и время, установленные на IP2SMS-платформе могут отличаться от установленных на компьютере клиента
- *сообщение об ошибке* сообщение об ошибке, если таковая произошла. Сообщения представляют собой текстовые строки и предназначены для анализа человеком, а не программой. В случае отсутствия несомненной ошибки данный атрибут опускается
- *статус* собственно статус сообщения. Перечень возможных статусов может расширяться. На данный момент это:
 - о Accepted сообщение принято IP2SMS-платформой, но попытка доставки еще не предпринималось
 - o Enroute предпринимаются попытки доставить сообщение, однако, оно еще не доставлено
 - o Delivered сообщение доставлено получателю
 - о Expired исчерпан лимит времени на попытки доставить сообщение; последующие попытки предприниматься не будут
 - o Deleted сообщение принудительно удалено из системы администратором
 - o Undeliverable сообщение по тем или иным причинам не может быть доставлено получателю (например, попытка доставить на несуществующий телефонный номер)
 - о Rejected сообщение отвергнуто из-за ошибок в нем (нарушение формата, попытка отправить сообщение пределы украинских операторов и т.п.)



о Unknown - состояние сообщения неизвестно.

Если статус отличен от Accepted, Enroute и Delivered, атрибут error тэга state может содержать уточняющую информацию об ошибке

Пример отсылки сообщения

Ниже приведены примеры запроса на отправку сообщения и ответа IP2SMS-платформы. <u>Запрос:</u>

```
<message>
<service id="single"/>
<to>+380671234567</to>
<body content-type="text/plain">
This is a sample message
</body>
</message>
```

Ответ:

```
<status id="3806712345671174984921384" date="Wed, 28 Mar 2007 12:35:00 +0300">
<state>Accepted</state>
</status>
```

Получение информации о статусе сообщения

Для получения информации о статусе сообщения, клиент должен послать серверу запрос следующего вида:

```
<request id="ид сообщения">status<request>
```

где ид сообщения - полученный в результате отправки идентификатор сообщения (см. выше)

В ответ сервер посылает клиенту информацию о статусе сообщения в описанном выше виде. Единственным отличием является возможность появления *статуса* not found означающего, что сообщение с указанным идентификатором не найдено.

Пример запроса статуса

Ниже приведен пример запроса статуса сообщения и ответа IP2SMS-платформы.

Запрос:

```
<request id="3806712345671174984921384">status</request>
```

Ответ:

```
<status id="3806712345671174984921384" date="Wed, 28 Mar 2007 12:35:00 +0300">
<state>Delivered</state>
</status>
```



Получение суммарной информации о группе сообщений

Для получения суммарной информации о группе сообщений, клиент должен послать серверу запрос следующего вида:

```
<request groupid="ид группы сообщений">status<request>
```

где *ид группы сообщений* - полученный в результате отправки идентификатор группы сообщений (см. выше).

В результате сервер дает ответ в следующей форме:

Некоторые тэги могут отсутствовать, если соответствующее количество равно нулю. Поле «состояние рассылки» содержит информацию о текущем состоянии рассылки и может принимать следующие значения:

- waiting рассылка еще не началась;
- sending рассылка в процессе;
- sent рассылка завершена;
- paused рассылка приостановлена;
- canceled рассылка частично отменена.

Поле «состояние приема отчетов» содержит информацию о текущем состоянии приема отчетов о доставке сообщений от операторов. Оно появляется только когда оправка сообщений завершена (state="sent") и может принимать следующие значения:

- waiting период актуальности сообщений еще не прошел, система ожидает отчеты о доставке сообщений:
- completed прием отчетов о доставке завершен.

Управление рассылками

Рассылка, находящаяся в системе может быть приостановлена, продолжена или отменена пользователем. Для управления рассылкой пользователь должен подать команду следующего вида:

```
<request groupid="ид группы сообщений">команда</request>
```

В ответ система выдаст отчет:

```
<status groupid="ид группы сообщений" date="дата" state="состояние"> </status>
```

если операция прошла успешно либо:



```
<status groupid="ид группы сообщений" date="дата" error="описание
ошибки"></status>
```

в случае, если команду выполнить не удалось.

команда – может принимать значения pause, resume или cancel;

состояние может быть paused, resumed, canceled или deleted.

При команде cancel система анализирует состояние рассылки и, если рассылка еще не началась — она удаляется из системы полностью (deleted), в противном случае удаляется часть рассылки, которая еще не была отправлена абонентам (canceled). Команда cancel может подаваться только для рассылок, которые находятся в состоянии waiting или paused.

Автоматическая отправка отчетов о состоянии сообщений

Для работы в этом режиме клиент предоставляет url собственной системы, на который будет отправляться отчет при установлении окончательного состояния отправленного сообщения. Вид отчета:

```
<status id="3806712345671174984921384" date="Wed, 28 Mar 2007 12:35:00 +0300">
<state error="текст ошибки">состояние</state>
</status>
```

Где "состояние" может принимать значения "undeliverable", "expired", "unknown" "delivered". Поле "текст ошибки" может содержать уточняющую информацию в случае установки состояния "undeliverable".

Система клиента должна дать подтверждение в следующей форме:

<status>accepted</status>

Пример реализации на php:

```
<?php
$from="TEST NUMBER";
$to="380987654321";
$start="14:00";
$text="Тестовое сообщение";
$xml="<message><service id='single' validity='+2 hour' source='$from'</pre>
start='$start'/><to>$to</to><body content-type='plain/text'
encoding='plain'>$text</body></message>";
$answ=post request($xml, 'http://bulk.startmobile.com.ua/clients.php',
                                                                            'super-
login', 'mega-password');
function post_request($data, $url, $login, $pwd)
{
        $credent
                                         sprintf('Authorization:
                                                                             Basic
%s',base64 encode($login.":".$pwd) );
        $params=array('http'=>array('method'=>'POST','content'=>$data,
'header'=>$credent));
        $ctx = stream context create($params);
        $fp=@fopen($url, 'rb', FALSE, $ctx);
        if ($fp)
```



Параметры авторизации:

Логин и пароль аналогичны, что и для доступа в web интерфейс системы.