



MiCaja

Sistema de Punto de Venta e Inventario

MANUAL DE USUARIO

Para negocios pequeños en México

Versión 3.0 • 2026

1. Introducción

MiCaja es un sistema de punto de venta (POS) e inventario para negocios peque

1.1 Características principales

- Punto de venta con búsqueda instantánea y escáner de código de barras
- Gestión de inventario con control de stock mínimo y fechas de caducidad
- Dashboard con KPIs, gráficas de ventas e ingresos en tiempo real
- Registro de egresos de caja (retiros de efectivo)
- Dos roles diferenciados: Cajero y Administrador
- Soporte para códigos de barras mediante cámara o lector USB
- Diseño responsivo: funciona en computadora, tablet y celular
- Historial de tickets con devoluciones, reemplazos y bitácora de cambios (auditoría)
- Impresión de tickets en impresora térmica de 58 mm y apertura de cajón registrador
- Venta por peso (kg) con báscula USB integrada
- Impresión de etiquetas con código de barras para los anaqueles
- Gestión de cajeros, proveedores e imágenes de producto
- Interfaz disponible en español e inglés, con tema claro y oscuro
- POS adaptado al celular: se abre en el navegador y puede instalarse en la pantalla de inicio, sin pasar por una tienda de aplicaciones
- Resumen de los últimos 7 días, alertas de reposición por ritmo de venta y detección de capital parado, calculados en el propio equipo del negocio
- Respaldo y restauración de todo el sistema en un solo archivo
- Recorte y encuadre de la imagen del producto antes de guardarla

1.2 Roles del sistema

El sistema cuenta con dos tipos de usuario:

Rol	Acceso	Descripción
Cajero	POS + Mis Tickets + Mi perfil + Acerca De	Opera la caja registradora, registra ventas, consulta e imprime sus propios tickets y puede editarlos con el PIN de administrador.
Administrador	Todos los módulos	Gestión completa del sistema: productos, proveedores, reportes, tickets, etiquetas, usuarios, egresos y configuración.

2. Acceso al sistema

2.1 Iniciar sesión

Para ingresar al sistema, abre tu navegador e introduce la dirección que te proporcionó tu administrador (por ejemplo: <https://192.168.1.10>). Aparecerá la pantalla de inicio de sesión.

Campo	Descripción
Correo electrónico	Tu correo registrado en el sistema
Contraseña	La contraseña asignada por el administrador

La primera vez que se abre el sistema (cuando aún no existe ningún usuario) se muestra el formulario "Registrar administrador" para crear la cuenta principal del negocio.

-  Si no recuerdas tu contraseña, usa el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" de la pantalla de inicio de sesión (ver 2.2) o pide al administrador que la restablezca.
-  El certificado de seguridad es auto-firmado. Si el navegador muestra un aviso de "conexión no segura", haz clic en "Avanzado" y acepta el certificado — esto es normal en instalaciones locales.

2.2 Recuperar contraseña

Si olvidaste tu contraseña, haz clic en "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión. Escribe el correo de tu cuenta y recibirás un enlace para restablecerla. Abre el enlace, escribe la nueva contraseña (mínimo 6 caracteres), confírmala y podrás iniciar sesión de nuevo.

-  Si el enlace expiró o es inválido, solicita uno nuevo desde la misma pantalla.

2.3 Cerrar sesión

Para cerrar sesión, haz clic en tu nombre o el ícono de usuario en la barra de navegación superior y selecciona "Cerrar sesión". Es importante cerrar sesión al final del turno para proteger la información del negocio.

3. Módulo de Punto de Venta (POS)

Este módulo está disponible para cajeros y administradores. Es la pantalla principal de trabajo durante el turno. Permite buscar productos, agregarlos al carrito y cobrar.

3.1 Barra de estadísticas

En la parte superior de la pantalla encontrarás tres indicadores del día actual:

- Total del día: suma de dinero recaudado en el turno actual.
- Número de ventas: cantidad de tickets generados hoy.
- Productos con stock bajo: productos con 5 unidades o menos.

Para los cajeros, HOY y VENTAS muestran solo sus propias ventas; para el administrador muestran las de todo el negocio.

💡 Por privacidad, los montos de HOY y VENTAS aparecen ocultos (••••) al cargar la página. Haz clic en el ícono de ojo, al inicio de la barra, para mostrarlos u ocultarlos.

3.2 Búsqueda de productos

El campo de búsqueda se encuentra en la parte superior izquierda. Puedes buscar por:

- Nombre del producto (búsqueda inteligente, tolera errores de escritura)
- Código de barras (escrito manualmente o escaneado)

💡 El campo de búsqueda se enfoca automáticamente al cargar la página y después de cada venta. Presiona Escape para limpiar el texto y volver al inicio.

3.3 Filtros por categoría

Debajo del buscador encontrarás botones de categoría. Haz clic en una categoría para ver solo esos productos. El botón "Todos" muestra todo el catálogo. El sistema crea las categorías automáticamente según los productos registrados en inventario.

3.4 Escáner de código de barras

Haz clic en el botón de cámara () para activar el escáner. El sistema usará la cámara del dispositivo para detectar códigos de barras automáticamente. Al detectar un código, buscará el producto de inmediato.

💡 Si tienes un lector USB de códigos de barras, simplemente úsalo como teclado: haz clic en el campo de búsqueda y escanea el producto directamente.

⚠️ Para el escáner por cámara, el navegador solicitará permiso de acceso. Acepta el permiso para que funcione correctamente.

3.5 Agregar productos al carrito

Al buscar un producto, aparecerá en la cuadrícula central. Para agregarlo al carrito:

- Haz clic en la tarjeta del producto
- Se abrirá un pequeño modal con la cantidad y el precio

- Confirma la cantidad y haz clic en "Agregar"

Si el producto ya está en el carrito, puedes aumentar o reducir la cantidad directamente desde el carrito (columna derecha).

La cuadrícula tiene dos vistas: "Vista imagen" (tarjetas con fotografía) y "Vista texto" (solo nombre y precio). Cuando un producto no tiene imagen propia, el sistema puede mostrar una imagen sugerida automáticamente según su nombre; si no corresponde al producto, el administrador puede cambiarla desde Inventario.

3.6 Carrito de compra

El carrito se muestra en el panel derecho (o en la pestaña "Carrito" en móvil). Muestra la lista de productos seleccionados con su cantidad y subtotal. Desde el carrito puedes:

- Cambiar la cantidad de cualquier producto
- Eliminar un producto del carrito
- Ver el total a cobrar

3.7 Carritos guardados

Si un cliente deja la compra pendiente (por ejemplo, fue por más productos o por efectivo), puedes guardar su carrito y atender al siguiente cliente:

- Haz clic en "Guardar" en el encabezado del carrito y asígnale un nombre (ej. "Doña María").
- El carrito guardado aparece en la lista "Carritos guardados", debajo del carrito actual.
- Para retomarlo, usa "Restaurar carrito"; el carrito actual se reemplaza por el guardado.
- También puedes eliminar un carrito guardado que ya no necesitas.

💡 Los carritos guardados se conservan solo en el dispositivo y la sesión actual del navegador.

3.8 Proceso de pago

Una vez que el cliente eligió sus productos, sigue estos pasos en el panel de pago:

Paso	Acción
1	Revisa el total mostrado en el carrito
2	Elige la forma de pago: Efectivo o Pago Electrónico (tarjeta o transferencia)
3	En efectivo: introduce el monto recibido y el sistema calcula el cambio (la tecla F2 lleva el foco a ese campo). En pago electrónico: captura la referencia o folio (opcional)
4	Haz clic en "COBRAR" para registrar la venta
5	Aparece un modal de confirmación con el código del ticket y el cambio; el botón "VER TICKET" abre el recibo para imprimirlo, guardarlo o enviarlo
6	Cierra el modal para continuar con el siguiente cliente

💡 El modal de éxito muestra el código del ticket generado y el cambio a entregar. Si algún producto del carrito no tiene stock suficiente, el sistema no procesa la venta y te indica qué productos ajustar.

Si la impresión automática está activada en Configuración, al completar la venta el ticket se imprime en la impresora térmica y el cajón registrador se abre automáticamente (ver sección 13).

3.9 Venta por peso (kg) y báscula

Los productos configurados con unidad "kg" (frutas, verduras, granos, etc.) no se agregan por piezas: al seleccionarlos se abre el modal "Ingresar peso".

- Escribe el peso en kilogramos; admite decimales (ej. 0.250). Los dígitos se capturan en modo calculadora: cada número nuevo empuja los decimales.
- Si hay una báscula USB conectada, el peso se toma automáticamente de la báscula (verás la etiqueta "báscula" activa en el modal).
- Si el equipo no tiene teclado físico (una tablet o un celular), captura el peso con el teclado numérico en pantalla del propio modal.
- El stock de estos productos también se maneja en kilogramos con decimales.

💡 La báscula manda sobre lo que escribas: con producto en el plato, el peso de la báscula se vuelve a leer cada fracción de segundo y pisa lo tecleado. Para capturar un peso a mano, retira el producto del plato.

3.10 Navegación en móvil

En un celular el POS no usa pestañas: la cuadrícula de productos ocupa la pantalla y el carrito vive en una hoja inferior que siempre muestra el total.

- Agregar un producto ya no te saca de la cuadrícula: el total de la hoja inferior se actualiza y puedes seguir buscando o escaneando.
- Toca la hoja del carrito para desplegarla, revisar los productos y pasar al cobro.
- El menú $\equiv$ de la barra superior abre las acciones que en computadora están a la vista: la lista de stock bajo (para compartirla como texto o PDF), el escáner de cámara, el tema y el idioma.
- Si entras como Administrador, el menú de navegación reúne Dashboard, Inventario, Proveedores, Clientes, Tickets, Caja, Etiquetas, Usuarios y Configuración. El cajero conserva sus botones de siempre, que caben en la barra.

💡 El POS del celular no imprime. La impresora térmica está conectada a la computadora del mostrador y es esa la que imprime el ticket; desde el celular puedes cobrar, guardar el ticket y compartirlo como imagen.

4. Módulo de Inventario

Disponible solo para el rol Administrador. Permite agregar, editar y eliminar productos del catálogo, así como controlar el stock y los precios.

4.1 Lista de productos

Al entrar al módulo de Inventario verás la tabla completa de productos registrados. La tabla muestra:

- Código del producto
- Nombre / descripción
- Categoría
- Precio de costo y precio de venta
- Margen de ganancia (calculado automáticamente)
- Stock actual
- Fecha de caducidad (si aplica)
- Imagen del producto (miniatura; puede subirse directamente desde la tabla)
- Fecha en que se agregó el producto

 Usa el buscador de la parte superior para encontrar cualquier producto por nombre, código de barras o categoría.

Junto al buscador hay dos filtros más:

- «Sin movimiento»: los productos que llevan 60 días o más sin venderse. Muestra qué porcentaje del valor de tu inventario está parado en ellos y cuál es el más viejo.
- El orden de la tabla se puede quitar para volver al orden original del catálogo.

 En un celular la tabla se convierte en tarjetas, una por producto, con los dos precios editables en línea y la miniatura, que abre las opciones de imagen en una hoja desde abajo. Los filtros se despliegan desde un ícono para no comerse la pantalla.

4.2 Agregar un producto nuevo

Haz clic en el botón "+ Nuevo producto". Se abrirá un formulario con los siguientes campos:

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre / Título	Sí	Nombre descriptivo del producto
Código de barras	No	Código de barras del producto (EAN, UPC, etc.). Puede escribirse, escanearse o generarse automáticamente
Categoría	Sí	Elige una existente o escribe una nueva
Precio de costo	Sí	Precio al que compras el producto al proveedor
Precio de venta	Sí	Precio al que lo vendes al cliente
Stock inicial	Sí	Cantidad disponible en inventario
Stock mínimo	No	Alert de stock bajo al llegar a este nivel
Fecha de caducidad	No	Para productos perecederos o con vencimiento
Unidad de venta	Sí	Pieza (cantidades enteras) o kg (cantidades con decimales, compatible con báscula)

Campo	Obligatorio	Descripción
Descripción	No	Texto breve que se muestra en el detalle del producto
Proveedor	No	Proveedor del producto, tomado del módulo Proveedores
Imagen	No	Fotografía del producto que se muestra en la cuadrícula del POS

El margen de ganancia se calcula y muestra automáticamente al ingresar los precios de costo y venta.

 El código de barras puede ingresarse manualmente o escanearándolo con un lector mientras el campo está activo.

El selector de categoría muestra entre paréntesis cuántos productos usa cada una —«Pinceles (2)»—. Sirve para cachar duplicados al momento de capturar: un «Píncel (1)» junto a un «Pinceles (2)» delata que son la misma categoría escrita de dos formas.

 En un celular el formulario se abre a pantalla completa, con los botones Cancelar y Guardar fijos en la parte inferior.

4.3 Editar un producto

Haz clic en el botón de edición (lápiz) en la fila del producto que deseas modificar. Se abrirá el mismo formulario con los datos actuales. Realiza los cambios necesarios y haz clic en "Guardar".

4.4 Eliminar un producto

Haz clic en el botón de eliminar (basurero) en la fila del producto. El sistema te pedirá confirmación antes de borrar. Esta acción es permanente y no se puede deshacer.

 Eliminar un producto borra también su historial de stock. Si el producto ya no se vende pero tiene historial, considera dejarlo con stock en 0 en lugar de eliminarlo.

4.5 Imágenes de producto

La columna «Imagen» de la tabla permite manejar la fotografía de un producto sin abrir el formulario completo. Si todavía no tiene imagen, el cuadro punteado abre directo el selector de archivo. Si ya tiene una, la miniatura abre un menú con dos opciones: «Ver imagen», que la muestra en grande, y «Editar», que abre el selector para reemplazarla. Así puedes revisar la foto guardada sin arriesgarte a reemplazarla de un toque, que es lo que pasaba antes. En un celular ese menú aparece como una hoja en la parte inferior, encabezada con el nombre del producto. En el POS, los productos sin imagen propia pueden mostrar una imagen sugerida automáticamente según su nombre; si no corresponde, cámbiala desde aquí.

Al elegir una foto —de la galería o recién tomada con la cámara— se abre la pantalla «Ajustar imagen» antes de guardarla: arrastra para mover y pellizca (o usa el control de acercamiento) para encuadrar el producto. Si confirmas sin tocar nada, la imagen se guarda completa, como antes.

- El botón «Recortar» de la vista previa reencuadra una imagen ya guardada, sin tener que volver a tomar la foto.

💡 Las imágenes se guardan cuadradas. Una foto vertical se ve mejor si la encuadras al producto; si no, se rellena con blanco a los lados.

4.6 Exportar e importar el catálogo

En la parte superior del módulo hay dos botones:

- «Exportar catálogo»: descarga un archivo JSON con todos los productos. Conviene hacerlo antes de una importación grande.
- «Importar catálogo»: carga un archivo exportado; los productos existentes se actualizan y los nuevos se crean. No se borra nada, y el sistema pide confirmación indicando cuántos productos trae el archivo.

💡 Esto respalda solo el catálogo de productos. Para respaldar todo el sistema —ventas, egresos, usuarios, proveedores y configuración— usa «Respaldo del sistema» en Configuración (ver sección 11).

5. Proveedores y clientes


5.1 Proveedores

Disponible solo para Administradores (menú "Admin" → "Proveedores"). Es el directorio de proveedores del negocio:

- Registra proveedores con nombre, descripción y teléfono (solo el nombre es obligatorio).
- Edita o elimina proveedores existentes (con confirmación).
- Al crear o editar un producto en Inventario puedes asociarle uno de estos proveedores.


5.2 Clientes

El directorio de clientes sirve para saber quién compró qué. Es opcional de principio a fin: una venta de mostrador normal no necesita cliente y el punto de venta nunca lo pide.



La pantalla de Clientes: buscador, alta y las compras que lleva cada quien.

- Registra clientes con nombre y teléfono. Solo el nombre es obligatorio.
 - El buscador encuentra por nombre o por teléfono, así que basta con que el cliente te dicte su número.
 - «Historial» abre los tickets de esa persona, con su recibo y sus devoluciones.
 - «Dar de baja» lo quita del cobro pero conserva sus compras anteriores. Aquí no se borra nada.
- Para asociar una venta a un cliente, en el punto de venta toca «Agregar cliente» antes de cobrar.



El selector busca por nombre o teléfono, y permite registrar a alguien nuevo sin salir del cobro.



El cliente elegido queda a la vista arriba del método de pago.

Si te equivocaste de persona, la equis de la derecha lo quita antes de cobrar.

💡 El cajero puede buscar y registrar clientes desde el cobro, pero solo el Administrador puede editarlos o darlos de baja. El nombre se guarda dentro del ticket: si después corriges el nombre de un cliente, los tickets viejos conservan el que tenían el día de la venta.

6. Dashboard (Panel de control)

Disponible solo para el rol Administrador. El dashboard ofrece una vista consolidada del desempeño del negocio con KPIs, gráficas y alertas.

6.1 Tarjetas de KPI

En la parte superior del dashboard encontrarás ocho tarjetas de indicadores clave:

Indicador	Descripción
Ventas hoy	Número de tickets registrados en el día de hoy
Ingresos hoy	Dinero total cobrado hoy (suma de todos los tickets)
Ganancia hoy	Utilidad neta del día (ingresos menos precio de costo)
Egresado hoy	Total de retiros de efectivo registrados hoy
Ingresos del período	Dinero cobrado en la ventana seleccionada (7 días, 6 meses o 12 meses), con el número de tickets
Caja del período	Lo que debería haber en el cajón por el período: efectivo cobrado menos egresos. Los pagos con tarjeta no cuentan aquí porque no pasan por el cajón
Valor inventario	Valor total del inventario al precio de costo
Balance neto	Ingresos históricos totales menos egresos totales

Varias tarjetas muestran además una mini-gráfica de la tendencia de los últimos 7 días y un indicador de variación respecto al día anterior (verde = mejor, rojo = menor). La tarjeta «Egresado hoy» lleva directo a la sección Egresos.

Cuatro tarjetas —Ganancia hoy, Caja del período, Valor inventario y Balance neto— llevan un ícono de ayuda que explica de dónde sale el número y qué lo puede estar distorsionando: por ejemplo, cuántos productos sin costo capturado están inflando el valor del inventario.

6.2 Gráficas de ventas

Debajo de los KPIs encontrarás dos gráficas principales. Puedes alternar entre tres ventanas con los botones «7 días», «6 meses» y «12 meses»:

- Ingresos vs Ganancias: gráfica de barras comparativa. Muestra la diferencia entre lo cobrado y la utilidad real en cada período.
- Número de ventas: gráfica de línea con la evolución diaria o mensual de tickets.

 Pasa el cursor sobre las barras para ver el detalle exacto de cada día o mes.

6.3 Top productos vendidos

Muestra los 5 productos más vendidos en todo el historial, con el número de unidades vendidas y el total en ventas generado. La barra de progreso indica la proporción respecto al producto más vendido.

6.4 Se te acaba en

Muestra los productos que se van a acabar pronto, ordenados por urgencia. En vez de un umbral fijo de existencias, MiCaja divide el stock actual entre el ritmo real de venta de cada producto y calcula en cuántos días se agota; aparecen los que caen en 14 días o menos. Así, un tóner con 2 piezas que se vende poco no urge, y una pluma con 14 que sale a diario sí.

Cómo se lee la lista:

- Cada renglón muestra los días restantes en grande y, debajo, la evidencia: cuántas unidades quedan y cuántas se venden por día.
- Los productos ya agotados se marcan como «AGOTADO» y encabezan la lista.
- Un producto sin ventas recientes no tiene ritmo del cual dividir: para esos se usa el criterio de siempre, 5 unidades o menos.
- Las categorías marcadas como «que no son mercancía» en Configuración quedan fuera de esta lista (ver sección 11).
- El botón «Compartir» manda la lista completa como texto al portapapeles, o abre la ventana de compartir del sistema para pasarla por WhatsApp o correo.

💡 En el POS del cajero la píldora «STOCK BAJO» sigue funcionando con el umbral de 5 unidades y su menú Texto/PDF: es la lista que el cajero manda al dueño. El cálculo por ritmo de venta vive solo en el dashboard, porque el cajero ve nada más sus propios tickets y el ritmo le saldría dividido entre turnos.

6.5 Próximos a vencer

Muestra los productos con fecha de caducidad en los próximos 30 días, ordenados por urgencia. El color del indicador cambia según los días restantes:

Color	Días restantes	Significado
Rojo	7 días o menos	Acción inmediata requerida
Naranja	8 a 15 días	Prioridad alta
Amarillo	16 a 30 días	Seguimiento recomendado


6.6 Forma de pago y ventas por cajero

El dashboard incluye además una gráfica de «Forma de pago» (efectivo vs. pago electrónico) y la sección «Ventas por cajero», que agrupa los ingresos y el número de ventas de cada cajero en la ventana seleccionada (7 días, 6 meses o 12 meses).

6.7 Exportar ventas para tu contador

MiCaja no emite facturas. Lo que sí hace es entregarte el detalle de todas tus ventas en un archivo que tu contador puede abrir en Excel: la fecha, el ticket, el cliente, quién cobró, si fue en efectivo o con tarjeta, el importe y qué se vendió en cada venta.

El botón CSV del encabezado abre una ventana donde eliges el período. No estás limitado a lo que muestra el dashboard: puedes pedir un mes cerrado —que es lo que hace falta para la contabilidad— con los atajos "Este mes" y "Mes pasado", o marcar cualquier rango en el calendario.



Los atajos resuelven el cierre mensual en un clic; el calendario cubre cualquier otro rango.

Antes de descargar, la ventana te dice cuántas ventas y cuánto dinero trae el período que elegiste. Si no hubo ninguna venta, el botón Descargar se queda apagado: así no te bajas un archivo vacío sin darte cuenta.



El resumen del período antes de descargar: cuántas ventas, cuánto dinero y cuántas canceladas.

El archivo trae una columna por cada dato de la venta:

- Fecha y Hora en que se cobró.
- Código del ticket, el mismo que aparece en el historial (sección 8).
- Cliente, cuando la venta se registró a nombre de alguien.
- Cajero que la cobró.
- Método: Efectivo o Electrónico.
- Estado: Activo o Cancelado.
- Monto de la venta.
- Productos, con la cantidad y el importe de cada renglón.

💡 Las ventas canceladas sí aparecen en el archivo, marcadas en la columna Estado, pero no se suman al total. Así tu contador ve la devolución en lugar de encontrarse con un ticket que falta y que nadie sabe explicar.

6.8 Resumen de los últimos 7 días

Sobre las tarjetas de KPI hay un panel en prosa que resume la última semana —los últimos 7 días contados desde hoy, con el rango a la vista— y la compara contra los 7 días previos:

- Cuánto vendiste y en cuántos tickets, y si eso es más o menos que la semana previa, en porcentaje.
- Si el cambio vino de vender más veces o de vender más caro: el resumen mira también el ticket promedio y lo dice.
- Tu mejor y tu peor día, y cuántos días no tuvieron ninguna venta.
- El producto que más salió, con unidades e importe.

💡 Es una ventana móvil, no la semana del calendario: siempre contiene un día de cada tipo, así que la comparación es pareja todo el año. Si hubo menos de tres días con ventas, el mejor y el peor día no se muestran: con tan pocos datos no significarían nada.

6.9 Movimientos que vale la pena revisar

Debajo de «Ventas por cajero» aparece —solo cuando hay algo que ver— una banda con los cambios hechos a tickets durante la semana: cuántas cancelaciones y devoluciones hubo, y cómo se comparan con lo normal del negocio.

- Cada cajero se compara contra su propio promedio semanal, no contra los demás: quien cubre más turnos cancela más, y señalarlo por eso sería injusto.
- Hacen falta al menos tres movimientos para que la banda aparezca.

💡 El panel dice «vale la pena revisar», no «sospechoso», y es a propósito: una racha de cancelaciones casi siempre es un turno raro, no un robo. Si la banda no aparece, es que no hubo nada fuera de patrón.

7. Caja: egresos y cortes

La pantalla "Caja" reúne los dos movimientos del dinero físico del cajón: los egresos, que es el efectivo que sale para un gasto, y los cortes, que comprueban que el efectivo que hay dentro coincide con lo que el sistema espera. Se llega desde el menú superior (solo el administrador) y desde el punto de venta.

7.1 Registrar un egreso

Un egreso es un retiro de efectivo que no corresponde a una venta: pagarle al repartidor, comprar el garrafón de agua, un adelanto. Registrarlo es lo que evita que ese dinero aparezca después como un faltante en el corte.

Hay dos formas de abrirlo:

- El cajero, desde el punto de venta: botón "Registrar egreso" en la barra superior, o menú ≡ → Caja en el teléfono.
- El administrador, desde Caja → pestaña Egresos → "Registrar egreso".

Campo	Descripción
Monto	Cantidad en pesos que sale del cajón.
Motivo	Para qué salió el dinero. Es obligatorio: es lo que permite revisarlo después.
Fecha	Solo la elige el administrador, para registrar un gasto de un día anterior. Cuando lo registra el cajero se usa la hora actual.

💡 Que el cajero pueda registrar egresos no es un descuido. Quien está en la caja es quien saca el dinero, y si no puede registrarlo ese efectivo desaparece sin rastro: el faltante se lo carga entonces la persona equivocada. Todo egreso guarda quién lo registró y cuándo.

7.2 Historial de egresos

En Caja → pestaña Egresos. Muestra el total acumulado, cuántos registros hay, y la lista completa con motivo, fecha y quién lo registró. Solo el administrador puede verlo: el cajero registra su propia salida, no audita las de los demás.

7.3 Qué es un corte de caja

Un corte compara el efectivo que hay físicamente en el cajón contra el que el sistema espera que haya. Esa comparación es lo único que aporta, y es un dato que no existe en ningún otro lado: MiCaja sabe lo que vendió, pero no sabe cuánto hay dentro hasta que alguien lo cuenta.

El efectivo esperado se calcula así:

fondo inicial

```

+ ventas en efectivo del periodo
+ ajustes de días anteriores
- retiros (egresos) del periodo
= EFECTIVO ESPERADO


```

Y la diferencia es simplemente lo que se contó menos lo que se esperaba. Si es negativa falta dinero; si es positiva, sobra.

💡 Las ventas con tarjeta o transferencia se muestran en el corte pero no entran en la cuenta: ese dinero nunca pasó por el cajón. Se concilia contra el corte de la terminal bancaria, que es otro papel.

7.4 Hacer un corte, paso a paso

El corte se hace desde el punto de venta, al terminar el turno. En la computadora, con el botón "Cerrar caja" de la barra superior; en el teléfono, desde el menú $\equiv \rightarrow$ Caja $\rightarrow$ Cerrar caja.



Los dos botones de caja en la barra superior del punto de venta.

Paso 1 — Alcance. La pantalla dice qué periodo vas a cerrar, cuántas ventas hubo y con cuánto fondo arrancó el cajón, incluyendo quién declaró ese fondo y cuándo. Verifica que el cajón traiga ese fondo antes de empezar a contar.

CERRAR CAJA ✕

PERIODO
Del mar, 1 sept, 01:04 a ahora

Ventas del periodo 3

Fondo inicial \$400.00

Declarado en el corte del mar, 1 sept, 01:04 por Cajero Papelería

Antes de contar, verifica que el cajón traiga ese fondo.

Cancelar Contar

Paso 1: el alcance del corte. No muestra ningún monto de ventas.

Paso 2 — Conteo. Cuenta el efectivo del cajón y escribe el total. Debajo, cuánto dejas de fondo para el turno siguiente: el sistema calcula solo cuánto retiras, que es el fajo que físicamente sacas. Puedes dejar una nota.

CUENTA EL EFECTIVO

TOTAL CONTADO

\$ 638

DEJAS DE FONDO

\$ 400

Retiras \$238.00

NOTA (OPCIONAL)

Turno de la mañana

Atrás Cerrar caja

Paso 2: el conteo. "Retiras" se actualiza mientras escribes.

Paso 3 — Resultado. Hasta aquí aparece el efectivo esperado y la diferencia, con el desglose completo de cómo se llegó a ese número.

Debajo de la cifra, el sistema sugiere qué revisar, y no dice lo mismo en los dos casos porque las causas no son las mismas:

- Si FALTA, suele ser un cambio mal dado o un retiro que nadie registró.
- Si SOBRA, suele ser una venta que no se capturó, o también un cambio mal dado — pero al revés: se entregó menos cambio del que tocaba.

Un retiro sin registrar solo puede dejar faltante, nunca sobrante: saca dinero del cajón. Por eso el aviso cambia según el signo, para no mandar a buscar donde no hay nada.

CORTE CERRADO

DIFERENCIA

– \$13.00

Faltan \$13.00 en el cajón.

Suele ser un cambio mal dado o un retiro sin registrar.

Fondo inicial	\$400.00
Ventas en efectivo	\$336.00
Retiros	– \$85.00
Esperado	\$651.00
Contado	\$638.00

Electrónico

\$160.00

no pasa por el cajón

Turno de la mañana

Imprimir

Cerrar

Paso 3: el resultado, con un faltante de \$13.00.

💡 Que el esperado no se vea antes de contar es a propósito. Si el número estuviera a la vista, sería fácil "contar" hasta que cuadre, y el corte dejaría de servir para nada. Por eso se captura primero y se revela después.

Un corte guardado no se puede editar ni borrar: es evidencia, igual que un ticket cancelado. Por eso el sistema pide confirmar antes de cerrarlo.

7.5 Qué significa cada campo

Campo	Qué significa
Periodo	Desde que cerró la caja la última vez hasta ahora. Nunca quedan huecos: cada venta pertenece exactamente a un corte.
Ventas del periodo	Cuántas ventas hubo, sin decir de cuánto. Es lo único que se muestra antes de contar.
Fondo inicial	El efectivo que se dejó en el cajón al cerrar el turno anterior, para dar cambio.
Total contado	El dinero que cuentas a mano. Es el único dato que el sistema no puede saber solo.
Dejas de fondo	Cuánto dejas para el turno que viene. No puede ser más de lo que contaste.
Retiras	Lo contado menos el fondo que dejas: el dinero que sacas del cajón.
Ventas en efectivo	Suma de las ventas cobradas en efectivo durante el periodo.
Devoluciones de días	Dinero devuelto hoy por ventas de días pasados. Salió del cajón hoy,

Campo	Qué significa
anteriores	aunque la venta fuera de antes.
Retiros	Los egresos registrados durante el periodo.
Esperado	Lo que debería haber en el cajón según el sistema.
Diferencia	Contado menos esperado. En rojo si falta, en ámbar si sobra, neutro si cuadra.
Electrónico	Ventas con tarjeta o transferencia. Se informan aparte porque no pasan por el cajón.

7.6 El primer corte

El primer corte de todos es distinto: no compara nada. Como no hay un corte anterior, el sistema no tiene forma de saber con cuánto arrancó el cajón, así que ese primer corte solo registra el efectivo con el que empieza a operar. La pantalla lo dice y no pide más que ese número.

A partir del segundo, todo funciona normal. En el historial aparece marcado como "Apertura" y no cuenta para la diferencia acumulada.

7.7 Historial de cortes

En Caja → pestaña Cortes. Arriba, cuántos cortes se han hecho y la diferencia acumulada de todos ellos, que es la cifra que de verdad importa revisar: un faltante suelto es normal, uno que se repite no. Debajo, la lista con fecha, quién cerró y cuánto se descuadró; al tocar cualquiera se abre su desglose completo.

CAJA	
EGRESOS	CORTES
CORTES REGISTRADOS 3	DIFERENCIA ACUMULADA -\$13.00 sobre 2 cortes con comparación
HISTORIAL	
mar.1 sept. 01:06 Cajero Papelería - contó \$638.00	-\$13.00
mar.1 sept. 01:04 Cajero Papelería - contó \$670.00	\$0.00
mar.1 sept. 01:04 Cajero Papelería	APERTURA

Historial de cortes, con la diferencia acumulada.

💡 *Un descuadre casi nunca es un robo: lo normal es un cambio mal dado o una venta que no se capturó en hora pico. Por eso el sistema dice cuánto se descuadró y sugiere qué revisar, sin acusar a nadie. Lo que conviene mirar no es un corte suelto, sino la diferencia acumulada: un faltante aislado es normal, uno que se repite no.*

7.8 Imprimir o compartir el corte

Un corte sin comprobante sirve a medias: el papel es lo que se firma y se archiva junto con el dinero. Por eso hay dos salidas, y están tanto en el resultado del corte como en su detalle dentro del historial.



Se guardó la imagen del corte en tus descargas

Las dos salidas del corte, en el resultado y en el historial.

- Imprimir saca el comprobante en la impresora térmica.
- Compartir arma una imagen del comprobante y abre la opción de enviarla —WhatsApp, correo, lo que el dispositivo ofrezca—. Si el equipo no puede compartir, la guarda como imagen en tus descargas.

"Compartir" existe porque la impresora es el único aparato de la instalación que puede estar apagado, sin papel o con el driver caído. Cuando eso pasa, el corte se quedaba sin comprobante; con la imagen no depende de ningún aparato.

También resuelve el caso del teléfono: desde el celular no se puede imprimir, porque la impresora está conectada a la computadora de la caja, pero sí se puede mandar la imagen al dueño en el momento.

FRUTERÍA	
Adri y san	
Tel: 3316377205	
CORTE DE CAJA	
Desde:	01 sept 08:44
Hasta:	01 sept 08:44
Cajero: Admin Papelería	
Fondo inicial	\$400.00
Ventas en efectivo	\$0.00
Retiros	-\$60.00
Esperado	\$340.00
Contado	\$325.00
DIFERENCIA	
-\$15.00	
Faltan \$15.00 en el cajón.	
Deja de fondo	\$300.00
Retira	\$25.00
prueba de imagen	
Firma	

La imagen que se comparte: el mismo comprobante que sale en papel.

💡 La imagen dice exactamente lo mismo que el papel, con su línea de firma incluida. Si la impresora falló, se puede imprimir esa imagen después desde cualquier computadora.

7.9 Situaciones que te vas a encontrar

El corte se comporta distinto según lo que haya pasado en el turno. Ninguna de estas situaciones es un error, y conviene reconocerlas para no asustarse.

Si pasa esto...	El sistema hace esto
Es el primer corte de todos	Solo registra el efectivo con el que arranca el sistema. No compara nada, porque no hay un corte anterior contra el cual hacerlo.
Cambio de turno	El corte siguiente arranca con el fondo que dejaste y muestra tu nombre al lado. No hay que "abrir caja".
No hubo ventas en el	Se puede cerrar igual. El esperado es solo el fondo con el que

Si pasa esto...	El sistema hace esto
turno	arrancaste.
Dejas todo en el cajón	Retiras \$0.00 y el turno que sigue arranca con ese total. Pasa cuando el dueño no pasó a recoger.
Te llevas todo y dejas \$0	Es válido, pero el turno siguiente arranca sin dinero para dar cambio.
Pasaron varios días sin cortar	La ventana los abarca todos y la pantalla te avisa cuántos días cubre.
Dos personas atendieron el mismo cajón	El corte suma las ventas de las dos y muestra cuánto vendió cada una. La diferencia queda a nombre de quien cierra.
Se devolvió hoy algo vendido antes	Aparece como "Devoluciones de días anteriores": ese dinero salió del cajón hoy, aunque la venta fuera de otro día.
Se cobró con tarjeta o transferencia	Se muestra aparte y no cuenta para el efectivo, porque ese dinero nunca pasó por el cajón.

Y cuando algo sale distinto de lo previsto:

Si pasa esto...	Qué hacer
La impresora no responde	Usa "Compartir": manda el comprobante como imagen o guárdalo. El corte ya quedó guardado de todos modos.
Otra persona cerró la caja mientras contabas	La pantalla te regresa al principio con el periodo nuevo. Vuelve a contar: el conteo anterior ya no corresponde a ningún periodo.
Presionaste "Cerrar caja" dos veces	Solo se guarda un corte. Verás el que quedó, con su resultado. No perdiste tu conteo.
Escribiste mal el total contado	Un corte guardado no se puede editar ni borrar. Déjalo explicado en la nota del corte siguiente.
Quieres dejar más fondo del que contaste	No se puede, y es a propósito: no hay tanto dinero en el cajón. Revisa el conteo.

7.10 Dos costumbres que el sistema no obliga

MiCaja no bloquea la venta para forzar nada: un sistema que se detiene a media jornada le hace más daño al negocio que un corte que falta. Pero hay dos hábitos que conviene tomar, porque evitan que un problema le caiga a la persona equivocada.

- Cierra la caja ANTES de salir de tu turno. Si te vas sin cerrar, tus ventas se juntan con las del turno siguiente y quien cierre cargará con las dos.
- Al entrar, revisa el fondo. Abre "Cerrar caja", mira el fondo inicial de la primera pantalla y dale Cancelar: no guarda nada. Si el cajón no trae ese dinero, recláma en ese momento.

⚠ La segunda costumbre es la que más problemas ahorra. El fondo inicial lo declara la persona del turno anterior; si declaró de más y dejó de menos, la diferencia va a aparecer en TU corte y con tu nombre. Verificarlo al entrar toma cinco segundos y evita una discusión al final del día.

8. Tickets de venta

Cada venta genera automáticamente un ticket de compra con un código único. El ticket incluye:

- Código de ticket (identificador único)
- Fecha y hora de la venta
- Detalle de productos: nombre, cantidad y precio
- Total cobrado
- Forma de pago (efectivo o pago electrónico, con su referencia si se capturó)
- Nombre, subtítulo y teléfono del negocio (configurables en el módulo de Configuración)

El código del ticket se muestra en el modal de éxito al finalizar cada venta. El historial de tickets puede consultarse desde el módulo de Tickets en el menú de navegación.

 Desde el historial puedes reabrir cualquier ticket para reimprimirlo, guardarlo como imagen o enviarlo por WhatsApp al cliente (ver 8.3).

8.1 Historial de tickets

En el menú de navegación, los administradores ven "Todos los tickets" y los cajeros ven "Mis Tickets" (solo sus propias ventas). Los tickets se agrupan por día ("Hoy", "Ayer" y fechas anteriores) y pueden buscarse por código, por el cajero que hizo la venta o por el nombre del cliente.

- Cada renglón muestra el código del ticket, la hora, el cajero, la forma de pago y el total. Si la venta se asoció a un cliente, también aparece su nombre.
- Un ticket modificado muestra la insignia "Editado"; uno cancelado, la insignia "Cancelado".
- El enlace "Historial de cambios" abre la bitácora del ticket: qué se cambió, quién lo hizo, cuándo y con qué motivo.

8.2 Filtrar por fecha

El filtro de fecha tiene dos modos: "Día" (una fecha exacta) y "Rango" (fecha inicial y final). Incluye atajos: Hoy, Ayer, últimos días, este mes y mes pasado. Puede combinarse con la búsqueda por texto.

8.3 Ver, guardar e imprimir un ticket

El botón "IMPRIMIR" abre la vista previa del recibo tal como sale en la impresora térmica de 58 mm: encabezado del negocio (nombre, subtítulo y teléfono), productos, total y forma de pago. Desde ahí puedes:

- "TÉRMICA": imprimir el ticket en la impresora térmica conectada (ver sección 13).
- "GUARDAR IMAGEN": descargar el ticket como imagen. En iPhone y iPad se abre la hoja de compartir del sistema, donde puedes elegir "Guardar imagen" o "Guardar en Archivos"; es la forma en que Safari permite bajar un archivo.
- "ENVIAR": escribir el teléfono del cliente (10 dígitos) y enviarle el ticket por WhatsApp.

8.4 Devoluciones y edición de tickets

El botón "EDITAR" abre el modal "Editar ticket" para corregir errores de cobro y procesar devoluciones. Para cada producto puedes:

- Reemplazar: cambiarlo por otro producto del inventario; el stock de ambos se ajusta automáticamente.
- Modificar: cambiar la cantidad cobrada (los productos por kg admiten decimales).
- Devolver: regresar el producto y restaurar su stock. Si era el último producto del ticket, el ticket completo queda cancelado.
- Devolver ticket completo: cancelar toda la venta y restaurar el stock de todos los productos.

En cada operación se puede escribir un motivo (ej. "error de cobro", "cliente se arrepintió"). La acción queda registrada a nombre del usuario que la realizó y aparece en el historial de cambios del ticket.

 *Los cajeros necesitan el PIN de administrador para editar tickets (ver Configuración). Si no hay PIN configurado, solo el administrador puede modificarlos.*

8.5 Tickets cancelados y auditoría

Los tickets cancelados no se borran: se conservan marcados como "Cancelado", con su bitácora completa, para poder auditar cualquier movimiento. No cuentan en las estadísticas del POS ni del dashboard, pero siguen visibles en el historial.

9. Etiquetas

Disponible solo para Administradores. Permite imprimir etiquetas con código de barras y precio para los anaqueles del negocio.

- Busca y filtra productos por nombre, código o categoría, y selecciona los que quieras imprimir.
- Filtros por fecha de modificación (hoy, últimos 3 días, última semana, último mes): el modo actualización de precios imprime solo las etiquetas de productos modificados recientemente, sin repetir el resto.
- Elige el formato de etiqueta: cantidad por hoja carta, solo código de barras o con título del producto.
- Al imprimir puedes ordenar las etiquetas alfabéticamente o por categoría; el sistema estima cuántas hojas carta se usarán.
- En un celular cada producto es una tarjeta que se toca para seleccionarla, los formatos son chips, los filtros se despliegan desde un ícono y el botón «Imprimir» queda fijo en la barra inferior.

10. Usuarios (cajeros)

Disponible solo para Administradores. Desde este módulo se administran las cuentas de los cajeros:

- Crear un cajero con nombre, apellido, correo y contraseña.
- Editar sus datos o asignarle una nueva contraseña (dejar el campo vacío conserva la actual).
- Eliminar cajeros que ya no trabajan en el negocio (con confirmación).

 Cada cajero inicia sesión con su propio correo y contraseña; sus ventas quedan registradas a su nombre y aparecen en "Ventas por cajero" del dashboard.

11. Configuración

Disponible solo para Administradores. Desde este módulo se personaliza el sistema y su operación:

- Branding: texto principal (resaltado) y texto secundario (tenue) que aparecen en la barra de navegación y en el encabezado del ticket.
- Teléfono del negocio (opcional): se imprime en el encabezado del ticket (vista previa, imagen y térmica).
- PIN de edición para cajeros: PIN de 4 dígitos que los cajeros deben ingresar para poder modificar tickets; puede actualizarse o eliminarse.
- Periféricos — Impresión automática: imprime el ticket en la térmica al completar cada venta. El botón "TÉRMICA" del recibo siempre imprime, aunque esté desactivada.
- Inventario — Categorías que no son mercancía: marca aquí las categorías de servicios y trámites (copias, impresiones, actas). Sus productos se siguen vendiendo igual, pero dejan de contar en el valor de inventario y en las alertas de reposición del dashboard.
- Respaldo del sistema: «Descargar respaldo» guarda en un archivo .mc todos los datos — productos, proveedores, usuarios, ventas, egresos y configuración—; «Restaurar» los repone desde ese archivo.

Estos ajustes se reflejan en toda la interfaz y en los tickets generados.

💡 El tema (claro/oscuro) y el idioma (español/inglés) no se configuran aquí: cada usuario los cambia desde el menú de la barra de navegación y aplican solo a su dispositivo.

⚠️ Restaurar un respaldo reemplaza TODOS los datos actuales por los del archivo y no se puede deshacer. Antes de aplicarlo, el sistema descarga por su cuenta una copia de seguridad de lo que hay. Al terminar es posible que tengas que iniciar sesión de nuevo.

12. Mi perfil

Disponible para todos los usuarios (menú → "Mi perfil"). Permite actualizar tus datos personales (nombre, apellido y correo electrónico) y cambiar tu contraseña: escribe tu contraseña actual, la nueva (mínimo 6 caracteres) y su confirmación.

13. Periféricos: impresora térmica, cajón y báscula

13.1 Impresora térmica

El sistema imprime tickets en una impresora térmica de 58 mm conectada por USB a la computadora del negocio. La comunicación la hace el agente de impresión, un programa local que arranca automáticamente con Windows.

- Impresión automática: si está activada en Configuración, cada venta imprime su ticket al completarse.
- Impresión manual: botón "TÉRMICA" en la vista previa de cualquier ticket.
- Página de prueba: en el menú "Periféricos" de la barra de navegación, botón "Imprimir página de prueba".

13.2 Cajón registrador

Si hay un cajón de dinero conectado a la impresora, se abre automáticamente cada vez que se imprime un ticket.

13.3 Báscula USB

Con una báscula USB conectada, los productos vendidos por kilogramo toman el peso directamente de la báscula en el modal "Ingresar peso" (ver sección 3.9).

13.4 Estado de los periféricos

En la página "Acerca De" se muestra el estado del agente de impresión, de la impresora y de la báscula (incluida su lectura actual), con un botón "Actualizar" para verificar de nuevo.

14. Acceso desde otros dispositivos (Acerca De)

La página "Acerca De" muestra la versión del sistema y las direcciones para conectarse desde otros dispositivos de la misma red local del negocio:

- URL HTTPS: con el escáner por cámara activado. El navegador mostrará el aviso del certificado auto-firmado; es normal en la red local.
- URL HTTP: sin escáner por cámara.
- Cada URL puede copiarse o mostrarse como código QR para abrirla desde un celular o tablet.
- En ambas opciones puede usarse un lector de códigos USB o Bluetooth.

También encontrarás ahí los datos de contacto y soporte de MiCaja.

14.1 Certificado para el escáner por cámara

El escáner por cámara solo funciona sobre una conexión segura. El certificado del negocio se instala únicamente en la computadora donde corre MiCaja, así que para un teléfono el HTTPS aparece como no válido y el navegador bloquea la cámara. Para desbloquearla, instala en ese teléfono el certificado raíz del negocio con el enlace «Descargar certificado» de esta misma pantalla.

- iPhone: Ajustes → Perfil descargado → Instalar. Después actívalo en Ajustes → General → Información → Ajustes de confianza de certificados.
- Android: primero se descarga. Instálalo desde Ajustes, buscando «certificado» → Instalar un certificado → Certificado de CA. Requiere tener bloqueo de pantalla configurado.

⚡ Solo hace falta para escanear con la cámara. Para consultar el POS, cobrar o revisar tickets desde el teléfono no se necesita: basta con aceptar el aviso del navegador. Un lector USB o Bluetooth tampoco lo necesita.

14.2 Instalar MiCaja en la pantalla de inicio

MiCaja no se descarga de una tienda de aplicaciones: se abre en el navegador del celular con la URL del negocio y desde ahí puede agregarse a la pantalla de inicio, con su propio ícono.

- iPhone (Safari): botón Compartir → «Añadir a pantalla de inicio».
- Android (Chrome): menú del navegador → «Instalar aplicación» o «Añadir a pantalla de inicio».
- Abierta así, la app ocupa toda la pantalla y recupera el espacio que se llevaban las barras del navegador.
- Como ya no hay barra de direcciones, el menú incluye la opción «Recargar» para volver a cargar la pantalla cuando haga falta.

⚡ Si el ícono aparece como un cuadro con una letra en vez del logo de MiCaja, es que el teléfono todavía no confía en el certificado del negocio (ver 14.1).

14.3 Aviso de actualización

Debajo del número de versión, «Acerca De» avisa cuando hay una versión más reciente publicada. Al tocar el aviso, el sistema indica qué hacer: abrir el acceso directo «Actualizar MiCajaPOS» que está en el escritorio de la computadora del negocio y dejar que el proceso termine.

⚡ La comprobación consulta el sitio público de MiCaja, así que necesita internet. Si el negocio no tiene, el aviso simplemente no aparece y todo lo demás sigue funcionando igual.

14.4 Vigencia de las actualizaciones

En ese mismo lugar, «Acerca De» indica hasta cuándo están incluidas las actualizaciones. MiCaja se entrega con doce meses de actualizaciones contados a partir de la fecha de instalación.

- Mientras falte más de un mes, la fecha se muestra en gris: «Actualizaciones incluidas hasta el...».
- Durante el último mes cambia a ámbar: «Tus actualizaciones vencen el...».
- Terminado el periodo: «Tus actualizaciones vencieron el...». Si además hay una versión nueva publicada, el aviso lo indica y explica cómo renovar, en lugar de enviarte al acceso directo.

Cuando el periodo termina, MiCaja sigue funcionando con normalidad en la versión que ya está instalada: no se pierde información, no se limita ninguna función y no hay que renovar nada para seguir vendiendo. Lo único que deja de llegar son las versiones nuevas. Para volver a recibirlas se renueva el periodo con el proveedor.

💡 Si el periodo ya venció y se abre el acceso directo «Actualizar MiCajaPOS», el proceso avisará que el periodo terminó en lugar de descargar. No es una falla del sistema y no hay que reinstalar nada.

15. Atajos de teclado y productividad

Tecla / Acción	Efecto
Escape	Limpia el campo de búsqueda, cierra el escáner de cámara o cierra el modal abierto
Inactividad (10 seg)	El foco vuelve automáticamente al campo de búsqueda
Lector USB	Escanea directamente en el campo de búsqueda sin hacer clic
Botón 	Abre el escáner de cámara para leer códigos de barras
F2	Lleva el foco al campo de efectivo recibido en el panel de pago
Enter	Agrega el producto al carrito cuando la búsqueda tiene un solo resultado

💡 Mantener el lector USB de códigos conectado y usar Escape para limpiar la búsqueda entre clientes hace el proceso de venta muy ágil.

16. Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un producto no tiene stock suficiente al cobrar?

El sistema no procesa la venta: muestra un mensaje detallando qué productos no tienen stock suficiente. Ajusta las cantidades del carrito (o retira esos productos) y vuelve a cobrar.

¿Puedo usar el sistema sin conexión a internet?

Sí. MiCaja funciona en la red local del negocio (LAN), por lo que no requiere conexión a internet para operar. Solo necesitas que la computadora donde está instalado el sistema esté encendida y conectada a la misma red que el punto de venta.

¿Puedo usar MiCaja desde el celular?

Sí. Se abre en el navegador del celular con la URL del negocio, estando en la misma red local, y puede agregarse a la pantalla de inicio (ver 14.2). Desde el celular se vende, se consulta el inventario y se revisan tickets; el ticket en papel lo imprime la computadora del mostrador, que es la que tiene conectada la impresora térmica.

¿Cuántos cajeros pueden usar el sistema al mismo tiempo?

El sistema soporta múltiples sesiones simultáneas. Pueden trabajar varios cajeros al mismo tiempo desde diferentes dispositivos conectados a la misma red.

¿Dónde se guarda la información?

Toda la información se guarda en la base de datos MongoDB del servidor local. No se envía ningún dato a servidores externos. El administrador puede configurar respaldos automáticos a Google Drive mediante el script de backup incluido.

¿Qué navegadores son compatibles?

El sistema es compatible con Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox y Safari en sus versiones recientes. Se recomienda Google Chrome para la mejor experiencia, especialmente para el escáner de cámara.

¿Por qué el navegador muestra un aviso de seguridad al entrar?

El sistema usa un certificado SSL auto-firmado para cifrar la conexión en la red local. Esto es completamente seguro dentro de tu red. Para aceptarlo, haz clic en "Avanzado" o "Mostrar detalles" y luego en "Proceder de todas formas" o "Continuar".

¿Por qué la cámara del celular no escanea códigos?

Porque el navegador solo permite usar la cámara sobre una conexión segura, y el teléfono todavía no confía en el certificado del negocio. Instálalo desde «Acerca De» → «Descargar certificado» (ver 14.1). Un lector de códigos USB o Bluetooth funciona sin ese requisito.

¿Cómo actualizo el sistema?

En la computadora del negocio, haz doble clic en el acceso directo «Actualizar MiCajaPOS» del escritorio. El proceso descarga la última versión y reinicia los servicios automáticamente; los datos y el inventario no se pierden. «Acerca De» avisa cuando hay una versión pendiente de instalar (ver 14.3).

¿Cómo respaldo toda mi información?

En Configuración, «Respaldo del sistema» → «Descargar respaldo» guarda en un solo archivo .mc todos los datos del sistema. Consérvalo fuera de la computadora del negocio: una memoria USB o un servicio en la nube. El módulo de Inventario tiene además su propia exportación, pero esa incluye solo el catálogo de productos (ver 4.6).

¿Cómo hago una devolución o corrijo un ticket mal cobrado?

Entra al historial de tickets, busca el ticket y usa el botón "EDITAR". Puedes reemplazar un producto, modificar la cantidad, devolver un producto individual o devolver el ticket completo. El stock se restaura automáticamente y todo queda registrado (ver sección 8.4).

¿Puedo cobrar pagos con tarjeta o transferencia?

Sí. En el panel de pago elige "Pago Electrónico" y, si quieres, captura la referencia o folio de la operación. El sistema registra la venta sin calcular cambio; el cobro en sí se realiza en tu terminal bancaria o aplicación.

¿MiCaja emite facturas?

No. MiCaja registra la venta e imprime el ticket, pero no emite comprobantes fiscales (CFDI) ni se conecta al SAT. La facturación se hace por fuera, con el sistema que ya uses para eso.

¿Qué hago si la impresora térmica no imprime?

Verifica el estado del agente de impresión y de la impresora en "Acerca De", y prueba con "Imprimir página de prueba" del menú Periféricos. Revisa que la impresora esté encendida y conectada por USB. Si el agente aparece como "No encontrado", reinicia la computadora o contacta al administrador.

¿Puedo cambiar el idioma o el tema de la aplicación?

Sí. En el menú de la barra de navegación puedes alternar entre español e inglés, y entre tema oscuro y claro. El cambio aplica solo a tu dispositivo.

17. Glosario

Término	Definición
POS	Point of Sale — Punto de venta. Lugar o sistema donde se registran las ventas.
Ticket	Comprobante de compra generado automáticamente por cada venta.
KPI	Key Performance Indicator — Indicador clave de rendimiento del negocio.
Stock	Cantidad de unidades disponibles de un producto en inventario.
Egreso	Retiro de efectivo de la caja por un concepto distinto a una venta.
Balance neto	Diferencia entre los ingresos totales y los egresos totales registrados.
Código de barras	Identificador visual de un producto que el lector o cámara pueden leer.
Margen	Porcentaje de ganancia respecto al precio de venta de un producto.
Fuse.js	Motor de búsqueda inteligente que permite encontrar productos aunque haya errores de escritura.
Devolución	Regreso de productos de un ticket: el stock vuelve al inventario y el movimiento queda registrado en la bitácora del ticket.
Ticket cancelado	Ticket devuelto por completo. No se borra: se conserva marcado como cancelado para auditoría y no cuenta en las estadísticas.
PIN de edición	Clave de 4 dígitos, definida por el administrador, que autoriza a un cajero a modificar tickets.

Término	Definición
Agente de impresión	Programa local que conecta el sistema con la impresora térmica, el cajón registrador y la báscula.
Pago electrónico	Cobro con tarjeta o transferencia; se registra con una referencia o folio opcional.
Respaldo del sistema	Archivo .mc que contiene todos los datos del sistema: productos, proveedores, usuarios, ventas, egresos y configuración.
Categoría que no es mercancía	Categoría de servicios o trámites, marcada en Configuración, que no cuenta en el valor de inventario ni en las alertas de reposición.
Certificado raíz	Archivo que se instala en un teléfono para que confíe en la conexión segura del negocio y permita usar la cámara como escáner.

MiCaja — Sistema de Punto de Venta e Inventario
Para soporte técnico, contacta al administrador de tu sistema.