Maquina Elemental Abacus - Programación Avanzada - 13/10/20

Set Instrucciones	
Cod 16	Descripcion
0	Carga Inmediata
1	Carga
2	Almacenamiento
3	Suma
4	Not(AC)
7	Bifurca si (AC) = 0
8	Bifurca si (AC) < 0
9	Bifurca si (AC) > 0
F	Fin programa

Ejercicio 1: Sumar A+B. A esta almacenado en la celda 200 B está almacenado en la celda 201 Dejar el resultado en celda 202 Punto de carga: celda 300

Dir Memoria	Contenido	Comentarios
200		
201		
202		
300	1200	(AC) = <a>
301	3201	(AC) = <a+b></a+b>
302	2202	(202) = <a+b></a+b>
303	F000	Fin PRG
304		

Ejercicio 2: Sumar A+B.
La direccion de A esta almacenada en 200
La direccion de B esta almacenada en 201
Dejar el resultado en celda 202
Punto de carga: celda 300

Dir	Contenido	Comantarios
Memoria		
200	050A	dir A
201	050B	dir B
202		
2FE		Guardar A
2FF	1000	Auxiliar carga
300	1200	(AC) = 050A
301	32FF	(AC) = 150A
302	2303	
303	AAAA	(AC) = <a>
304	22FE	(2FE) = <a>
305	1201	(AC) = 050B
306	32FF	(AC) = 150B
307	2308	
308	BBBB	(AC) =
309	32FE	(AC) = <a+b></a+b>
30A	2202	
30B	F000	
30C		
30D		
30E		
30F	*******	
	1 <dir a=""></dir>	(AC) = <a>
	150A	(AC) = <a>

Ejercicio 2b: Sumar A+B.

La direccion de A esta almacenada en 200

La direccion de B esta almacenada en 201


Almacenar el resultado en la celda cuya direccion se encuentra almacenada en 202

Punto de carga: celda 300

Dir Memoria	Contenido	Comantarios
200	050A	dir A
01	050B	dir B
202	061C	dir <a+b></a+b>
21		
FE		Guardar A
FF	1000	Auxiliar carga
00	1200	(AC) = 050A
01	32FF	(AC) = 150A
02	2303	
03	AAAA	(AC) = <a>
04	22FE	(2FE) = <a>
05	1201	(AC) = 050B
06	32FF	(AC) = 150B
07	2308	
08	BBBB	(AC) =
09	32FE	(AC) = <a+b></a+b>
0A	22FE	(2FE) = <a+b></a+b>
0B	1202	(AC) = 081C
0C	32FF	(AC) = 161C
0D	32FF	(AC) = 261C
0E	2310	
0F	12FE	(AC) = <a+b></a+b>
10	cccc	-
11	F000	-

miro

Vectores




Ejercicio 3: Dado un vector (V) donde cada elemento ocupa una celda de memoria, de nros positivos, sumar sus elementos

En la celda 200 se encuentra la dir de inicio del vector

En la celda 201 dejar el resultado de la sumatoria

El fin del vector esta indicado con el elemento -1

Punto de carga: celda 300



Dir Memoria	Contenido	Comantarios
200		
201		
202		
2FE	0001	
2FF	1000	
300	0000	(AC) = 0000
301	2201	(201) = 0000
302	1200	(AC) = 050A
303	32FF	(AC) = 150A
304	2305	
305	AAAA	(AC) = <x1></x1>
306	830E	
307	3201	(AC) = Suma Actualizada
308 2	2201	(201) = Suma
		Actualizada
309	1200	(AC) = 050A
30A	32FE	(AC) = 050B
30B	2200	(200) = 050B
30C	0000	
30D	7302	
30E	F000	
30F		