Laboratorio ARM

Organización del Computador

Parte I

Temas

Utilizar operaciones aritméticas y lógicas

Imprimir cadenas de caracteres

Abrir y leer números enteros de archivos

Llamar y codificar subrutinas

Original

```
x = 5;
y = 7;
z = x + y;
```

ARM

```
mov r0, #5
mov r1, #7
add r2, r0, r1
```

Original

```
x = 5;
y = 7;
z = x + y;
```

ARM

/ XI XI I			
mov	rO,	#5	
mov	r1,	#7	
add	r2,	r0,	r1

move: copia el valor a un registro

r0: registro 0

Original

```
x = 5;
y = 7;
z = x + y;
```

ARM

```
mov r0, #5

mov r1, #7

add r2, r0, r1
```

move: copia el valor a un registro

rl: registro l

Original

```
x = 5;
y = 7;
z = x + y;
```

ARM

```
mov r0, #5
mov r1, #7
add r2, r0, r1
```

add: suma los registros de la derecha y copia el resultado en el primer registro

r2: registro 2

Interrupciones de Software

Interrupciones de Software

Necesitamos una forma de leer información y mostrar resultados

¿Qué implica esto?

Implica hablar con los dispositivos que manejan el sistema operativo

Necesitamos una manera de decirle al sistema operativo que tome el control

Interrupciones de Software

¿Cómo podríamos imprimir algo?

ARM cuenta con una instrucción SW^{\perp} que provoca una interrupción de software

SWİ

Tenemos la atención del SO pero ¿cómo sabe lo que queremos?

swi

Tenemos la atención del SO pero ¿cómo sabe lo que queremos?

Operando swi: recibe un entero que dice qué hacer

El SO también puede leer los registros para obtener información adicional si es necesario

- "Entero que dice qué hacer": por ejemplo, "5" significa "imprimir algo"
- Con la lectura de los registros, estos podrían incluir exactamente qué imprimir

Imprimiendo un entero

El operando que indica "imprimir un entero" es 0x6B

El registro r l contiene el entero a imprimir

El registro r0 contiene dónde imprimirlo l significa "imprimir en stdout (pantalla)"

Imprimiendo un entero

```
mov r0, #5
mov r1, #7
add r2, r0, r1
mov r1, r2 ; r1: entero a imprimir
mov r0, #1 ; r0: dónde imprimir
swi 0x6B ; 0x6B: imprimir entero
```

Finalizar programa

Necesitamos indicar el fin del programa

¿Cómo puede hacerse?

Finalizar programa

Necesitamos indicar el fin del programa

¿Cómo puede hacerse?

swi con un operando particular (0x11)

Finalizar programa

```
mov r0, #5
mov r1, #7
add r2, r0, r1
mov r1, r2 ; r1: entero a imprimir
mov r0, #1 ; r0: dónde imprimir
swi 0x6B ; 0x6B: imprimir entero
swi 0x11 ; 0x11: salir del programa
```

Todo es solo un montón de bits

Necesitamos decirle al ensamblador qué bits deben colocarse en qué parte de la memoria

La directiva . text especifica la sección de código

```
.text
mov r0, #5
mov r1, #7
add r2, r0, r1
mov r1, r2
mov r0, #1
swi 0x6B
swi 0x11
```

La directiva . data especifica la sección de variables

```
.data
string1:
    .asciz "hola"
string2:
    .asciz "chau"
```

ARMSim-UserGuide explica como hacer uso de ARMSim#

9557 - Apunte ARM contiene los temas que vamos a investigar durante el laboratorio

En ambos documentos se detallan las diferentes funcionalidades que provee la swi.

Estructura básica de un programa

```
.data
cadena:
    .asciz "linea"
entero:
    .word 78
    .text
    .global start
start:
    @ Comentario
    swi 0x11
    .end
```

Salida standard de cadena de caracteres

```
.data
cadena:
    .asciz "Soy una cadena"
    .text
    .global _start
_start:
    ldr r0, =cadena
    swi 0x02
```

Práctica I

Hola Mundo

Necesitamos almacenar el estado del procesador cuando hacemos llamadas anidadas

Las instrucciones de transferencia de datos múltiples proporcionan un mecanismo para almacenar el estado en la pila (señalado por R13 o SP)

Load Multiple

```
LDM{addr_mode}{cond} Rn{!}, reglist{^}
```

Store Multiple

```
STM{addr_mode}{cond} Rn{!}, reglist{^}
```

Los modos de instrucciones de STM y LDM tienen alias para acceder a la pila:

- FD = Full Descending
 - STMFD/LDMFD = STMDB/LDMIA
- ED = Empty Descending
 - STMED/LDMED = STMDA/LDMIB
- FA = Full Ascending
 - STMFA/LDMFA = STMIB/LDMDA
- EA = Empty Ascending
 - STMEA/LDMEA = STMIA/LDMDB

Los modos de instrucciones de STM y LDM tienen alias para acceder a la pila:

- FD = Full Descending
 - STMFD/LDMFD = STMDB/LDMIA
- ED = Empty Descending
 - Se suele utilizar el modo Full Descending
 - STMFA/LDMFA = STMIB/LDMDA
- EA = Empty Ascending
 - STMEA/LDMEA = STMIA/LDMDB

```
Llamado a subrutina

bl print_r1_int

...

Subrutina
```

```
print_r1_int:
    stmfd sp!, {r0,lr} @ Stack R0
    ldr r0, #0x1
    swi SWI_Print_Int @ Mostrar entero en R1 por consola
    ldr r1, =EOL
    swi SWI_Print_Str @ Mostrar EOL por consola
    ldmfd sp!, {r0,pc} @ Unstack r0
```

Práctica 2

Mostrar strings

Instrucciones Aritméticas

Instrucciones Aritméticas

```
Add
  ADD(cond)(S) Rd, Rn, <Oprnd2>
Subtract
  SUB{cond}{S} Rd, Rn, < Oprnd2>
Reverse subtract
  RSB{cond}{S} Rd, Rn, < Oprnd2>
Multiply
  MUL(cond)(S) Rd, Rm, Rs
```

Instrucciones Lógicas

Instrucciones Lógicas

```
And

AND{cond}{S} Rd, Rn, <Oprnd2>

Exclusive Or

EOR{cond}{S} Rd, Rn, <Oprnd2>

Or

ORR{cond}{S} Rd, Rn, <Oprnd2>
```

Shifts

Shifts

Logical Shift Left

MOV R0, R1, LSL #1

Logical Shift Right

MOV R0, R1, LSR #1

Arithmetic Shift Right

MOV R0, R1, ASR #1

Barrel Shifter

Cuando se especifica que el segundo operando es un registro *shifteado*, la operación del Barrel Shifter es controlada por el campo Shift en la instrucción.

Este campo indica el tipo de shift a realizar.

La cantidad de bits a *shiftear* puede estar contenida en un campo inmediato o en el byte inferior de otro registro (que no sea el R15)

Debugging con ARMSim#

Debugging con ARMSim#

• Visibilidad de los Registros

Visibilidad del contenido de la memoria

Ejecución paso a paso

Demo

Debugging con ARMSim#

Práctica 3

Cálculos aritméticos y lógicos

Definiciones

```
.data
filename:
    .asciz "archivo.txt"
    .align
InFileHandle:
    .word 0
```

Apertura

```
ldr r0,=filename @ (R0) -> nombre de archivo
mov r1,#0 @ (R1) -> modo: entrada
swi 0x66
bcs InFileError
ldr r1,=InFileHandle @ (R1) -> InFileHandle
str r0,[r1] @ almacena handler
```

Leer entero desde archivo

```
ldr r0,=InFileHandle @ (R0) \rightarrow InFileHandle ldr r0,[r0] @ (R0) = InFileHandle swi 0x6C @ (R0) = Entero leído
```

Cerrar archivo

```
ldr r0,=InFileHandle @ (R0) -> InFileHandle ldr r0,[r0] @ (R0) = InFileHandle swi 0x68
```

ARMSim#

Salida standard de entero

```
mov r0,#1 @ (R0) = Stdout (salida por pantalla)
mov r1,r2 @ (R1) = entero a mostrar
swi 0x6B
```

Práctica 4

E/S de números enteros

Práctica 5

Negar enteros desde archivo

Revisión de Temas

Utilizar operaciones aritméticas y lógicas

Imprimir cadenas de caracteres

Abrir y leer números enteros de archivos

Llamar y codificar subrutinas

Laboratorio ARM

Organización del Computador