
# INSTALLATION D'UN SERVEUR OPENVPN & CONFIGURATION D'UN CLIENT

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau\_priv%C3%A9\_virtuel http://www.commentcamarche.net/contents/initiation/vpn.php3

Le VPN permet a un utilisateur de se connecter avec une connexion Internet sur le réseau local de l'Entreprise via un tunnel sécurisé créé par le VPN.



# I) Installation de l'OpenVPN

# apt-get install openvpn

## II) Configuration de l'OpenVPN

# II-A) Préparation de Clés et Certificats

Nous allons copier les scripts par défaut de « easy-rsa » dans « /etc/openvpn/easy-rsa ». Ce sont des scripts qui vont nous aider à configurer les Certificats d'Autorité (CA : Certificate Authority), Certificats (Certificates) et générer les clés (Keys) pour le Serveurs et les Clients.

- # cd /etc/openvpn/
- # mkdir easy-rsa
- # cp -r /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/\* /etc/openvpn/easy-rsa/

On va éditer le fichier « /etc/openvpn/easy-rsa/vars »

# cd easy-rsa/

#### # emacs vars &

Nous allons modifier les paramètres d'informations qui seront alors pré-définis quand nous lancerons le script « build-ca »

```
export KEY_COUNTRY="FR"
export KEY_PROVINCE="IDF"
export KEY_CITY="Paris"
export KEY_ORG="OCI"
export KEY_EMAIL="sylvain@free.fr"
```

On va indiquer que nous allons utiliser le fichier « /etc/openvpn/easy-rsa/vars » comme fichier référant pour nos scripts.

#### # source vars

#### # ./clean-all

Le script de création de clés va utiliser le protocole SSL, pour cela nous allons lui en déclarer un.

Listez le répertoire « /etc/openvpn/easy-rsa/ » (Sachant qu'à l'étape précédente, nous nous étions mis dans le bon répertoire, si vous avez un doute, tapez la commande « pwd »).

Et ensuite copiez la dernière version du fichier de configuration « openssl-x.x.x.cnf » en « openssl.cnf ».

#### # ls

#### # cp openssl-1.0.0.cnf openssl.cnf

```
proot@ubuntu: /etc/openvpn/easy-rsa
root@ubuntu:/etc/openvpn/easy-rsa# 1s
build-ca
                 build-req
                                 openss1-0.9.6.cnf
                                                             sign-req
build-dh
                 build-req-pass openss1-0.9.8.cnf
                                 openssl-1.0.0.cnf
build-inter
                 clean-all
                                                             vars
                                 openss1-1.0.0.cnf-old-copy
build-key
                 inherit-inter
                                                             whichopensslcnf
build-key-pass
                                 pkitool
build-key-pkcs12 list-crl
                                 README.gz
                                 revoke-full
build-key-server Makefile
root@ubuntu:/etc/openvpn/easy-rsa# cp openssl-1.0.0.cnf openssl.cnf
root@ubuntu:/etc/openvpn/easy-rsa#
```

# II-A-1) Création du Certificat d'Autorité

#### # -/build-ca

Vous allez voir les paramètres que nous avons configurer dans le fichier « /etc/openvpn/easy-rsa/vars ».

Si les paramètres par-défaut sont bons, cliquez juste sur « Entrée » pour valider sinon modifier en direct et cliquez sur « Entrée ».

Dans le cas où vous avez vu une erreur, modifiez le fichier « /etc/openvpn/easy-rsa/vars » et relancer les commandes « source vars » et « ./clean-all ».

```
_ - X
root@ubuntu: /etc/openvpn/easy-rsa
root@ubuntu:/etc/openvpn/easy-rsa# ./build-ca
Generating a 1024 bit RSA private key
writing new private key to 'ca.key'
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
Country Name (2 letter code) [PK]: <
State or Province Name (full name) [Punjab]:<
Locality Name (eg, city) [Lahore]:
Organization Name (eg, company) [Tendo Pvt Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) [changeme]:IT Dept. 🔷
Common Name (eg, your name or your server's hostname) [changeme]:Arbab 💝
Name [changeme]:Arbab
Email Address [arbab.nazar@tendo.org]:
root@ubuntu:/etc/openvpn/easy-rsa#
```

# II-A-2) Création de la Clé pour le Serveur

Nous allons générer une clé pour le Serveur Open VPN, ici notre serveur s'appelle « tendo »

## # ./build-key-server tendo

Pareil, cliquez sur « Entrée » jusqu'à la question « Sign the certificate » et tapez « y » et « y » pour la question suivante (« Commit » = « Appliquer »).

```
_ D X
root@ubuntu: /etc/openvpn/easy-rsa
root@ubuntu:/etc/openvpn/easy-rsa# ./build-key-server tendo
Generating a 1024 bit RSA private key
writing new private key to 'tendo.key'
Country Name (2 letter code) [PK]:
State or Province Name (full name) [Punjab]:
Locality Name (eg, city) [Lahore]:
Organization Name (eg, company) [Tendo Pvt Ltd]:<
Organizational Unit Name (eg, section) [changeme]:IT Dept 🤝
Common Name (eg, your name or your server's hostname) [tendo]:<
Name [changeme]:Arbab
Email Address [arbab.nazar@tendo.org]:
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/openssl.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
                     :PRINTABLE: 'PK'
countryName
stateOrProvinceName :PRINTABLE:'Punjab'
localityName :PRINTABLE:'Lahore'
organizationName :PRINTABLE:'Tendo Pvt Ltd'
organizationalUnitName:PRINTABLE:'IT Dept'
                      :PRINTABLE: 'tendo'
                     :PRINTABLE:'Arbab'
name
               :IA5STRING: 'arbab.nazar@tendo.org'
emailAddress
Certificate is to be certified until Dec 9 11:26:18 2022 GMT (3650 days)
Sign the certificate? [y/n]:y
1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated
root@ubuntu:/etc/openvpn/easy-rsa#
```

# II-A-3) Création de la Clé Diffie-Hellman

Nous allons configurer l'échange de clés Diffie-Hellman <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89change">http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89change</a> de cl%C3%A9s Diffie-Hellman

#### # ./build-dh

Nous allons copier les clés qui nous intéresse dans « /etc/openvpn »

# cd keys/

# cp ca.crt tendo.crt tendo.key dh1024.pem /etc/openvpn/

# II-B) Configuration du Serveur (fichier « /etc/openvpn/server.conf »

Nous allons prendre un template et le modifier.

# cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz /etc/openvpn/# gzip -d /etc/openvpn/server.conf.gz

Editez le fichier « /etc/openvpn/server.conf ».

Voici un exemple de fichier « server.conf », juste modifier la ligne « push route » qui est votre réseau local.

port 1194

proto udp

dev tun

ca ca.crt cert tendo.crt

key tendo.key # This file should be kept secret

dh dh1024.pem

#VPN subnet for OpenVPN to draw client addresses from.

server 172.16.10.0 255.255.255.0

ifconfig-pool-persist ipp.txt

#Push routes to the client to allow it to reach other

#private subnets behind the server.

push "route 10.10.10.0 255.255.255.0"

#If you want that all of your Internet traffic pass

#through the VPN server then enable this

push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"

# For name resolution, enable this

;push "dhcp-option DNS 10.10.10.254"

client-to-client

keepalive 10 120

comp-lzo

max-clients 10

persist-key

persist-tun

status openvpn-status.log

verb 3

mute 20

Démarrer le service « openvpn ».

## # /etc/init.d/openvpn start

## II-C) Création des Clés pour le(s) Client(s)

Ici nous allons créer une clé pour « arbabpc ». C'est un nom qui n'a aucune relation avec le « hostname » du PC ni de relation avec le « login » de l'utilisateur.

Mais la logique serait de mettre comme nom, à la place de « arababpc », un « login » qui sera plus parlant.

```
# cd /etc/openvpn/easy-rsa/
# source vars
```

# ./build-key arbabpc

```
- - X
root@ubuntu: /etc/openvpn/easy-rsa
root@ubuntu:~# cd /etc/openvpn/easy-rsa/
root@ubuntu:/etc/openvpn/easy-rsa#
root@ubuntu:/etc/openvpn/easy-rsa# source vars
NOTE: If you run ./clean-all, I will be doing a rm -rf on /etc/openvpn/easy-rsa/
root@ubuntu:/etc/openvpn/easy-rsa# ./build-key arbabpc
Generating a 1024 bit RSA private key
......+++++
writing new private key to 'arbabpc.key'
Country Name (2 letter code) [PK]: (
State or Province Name (full name) [Punjab]: -
Locality Name (eg, city) [Lahore]:
Organization Name (eg, company) [Tendo Pvt Ltd]: 🥽
Organizational Unit Name (eg, section) [IT]:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) [arbabpc]: 🥧
Name [Arbab]:<
Email Address [arbab.nazar@tendo.org]: 🧢
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/openssl.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
                   :PRINTABLE: 'PK'
countryName
stateOrProvinceName :PRINTABLE:'Punjab'
localityName :PRINTABLE:'Lahore'
organizationName :PRINTABLE:'Tendo Pvt Ltd'
organizationalUnitName:PRINTABLE:'IT'
commonName
                      :PRINTABLE: 'arbabpc'
                      :PRINTABLE: 'Arbab'
name
              :IA5STRING: 'arbab.nazar@tendo.org'
emailAddress
Certificate is to be certified until Dec 9 11:34:36 2022 GMT (3650 days)
Sign the certificate? [y/n]:y
1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated
root@ubuntu:/etc/openvpn/easy-rsa#
```

# Cette opération est à faire pour chaque utilisateur.

Pour recréer, une clé pour un autre utilisateur, relancer les commandes qui suit :

# source vars

# ./build-key Julien

## III) Routage entre le Réseau VPN et le Réseau Local

Afin que les clients VPN qui seront sur le réseau 172.16.0.0 / 24 puissent communiquer avec le réseau de local 10.10.10.0 / 24, en théorie, dans le fichier « /etc/openvpn/server.conf », la ligne « push "route 10.10.10.0 255.255.255.0" » devrait le faire. Faîtes un essai de connexion comme indiqué dans le chapitre suivant « IV) Clients VPN ».

Si vous n'arrivez pas faire de « ping » sur le réseau local, vous pouvez faire ce qui suit :

#### Méthode 1 : Modifier les fichiers de démarrage

Editez le fichier « /etc/sysctl.conf » et dé-commentez la ligne « net.ipv4.ip\_forward=1 ». Puis éditez le fichier « /etc/rc.local » et rajouter les 2 lignes qui suivent, avant la dernière ligne « exit 0 » iptables -A FORWARD -j ACCEPT iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.10.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

# Méthode 2 : Script à charger au démarrage

```
# touch route_vpn
# chmod 755 route_vpn
# emacs route_vpn &

Mettre les lignes suivantes :
# !/bin/bash
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -A FORWARD -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.10.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

# ./route_VPN
# update-rc.d route_VPN defaults
```

#### **IV) Clients VPN**

# Securite nobind persist-key persist-tun comp-lzo verb 3

# cd /etc/init.d/

## III-A) Clients Ubuntu

Sur les postes clients, il faut installer « openvpn » et créer un fichier de profil de connexion avec l'extension « .ovpn » qui sera tout aussi compatible pour les clients Windows.

Il vous faut copier les fichiers « tendo.crt », « arbabpc.crt »et « arbabpc.key » qui sont sur le serveur dans « /etc/openvpn/easy-rsa/keys » sur le(s) poste(s) client(s) dans « /etc/openvpn » par-exemple.

```
# apt-get intall openvpn
# cd /etc/openvpn
# emacs client.ovpn
Mettez ce qui suit :
# Client
client
dev tun
proto tcp-client
remote 10.10.10.1 1194
                               # @ IP du Serveur + Port de connexion
resolv-retry infinite
cipher AES-256-CBC
# Cles et Certificats
ca tendo.crt
                               # CA du Serveur
cert arbabpc.crt
                               # CA du client
key arbabpc.key
                               # Clé du client
tls-auth ta.key 1
```

Sylvain PHAM 21/02/2013 6/15

Pour se connecter avec le VPN, il faut taper la commande suivante : # openvpn client.ovpn

# **IV-B) Clients Microsoft**

Il y a 2 logiciels VPN Clients pour Windows « OpenVPN Client » et « Securepoint »

# IV-B-1) « Open VPN Client »

Vous pourrez trouver le logiciel sur le lien suivant : <a href="http://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html">http://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html</a>

Une fois le logiciel téléchargé puis installé. Il vous faut copier les fichiers « tendo.crt », « arbabpc.crt »et « arbabpc.key » sur dans le répertoire où vous avez installé « OpenVPN ».


Ensuite, il suffit de cliquer sur le nouvel icône dans la barre des taches. La fenêtre suivante devrait apparaître. Il faut alors cliquer sur le bouton « + » pour ajouter une nouvelle connexion VPN.



Ensuite on sélectionne l'option d'importation locale (1) et on clique sur Import (2)



On sélectionne ensuite le fichier « client.ovpn » que vous avez récupéré du Serveur.



# On sauvegarde la configuration



La nouvelle connexion VPN devrait apparaître dans la fenêtre principale



Lancez la connexion « client » que vous venez de configurer



Une fois la connexion établie, on a le message suivant :





Pour se déconnecter du VPN, il suffit de cliquer sur le bouton « Disconnect »




# IV-B-1) « Securepoint »


Vous pouvez utiliser « Securepoint » que vous trouverez sur le site suivant : <a href="http://sourceforge.net/projects/securepoint/">http://sourceforge.net/projects/securepoint/</a>




























# III-C) Tests une fois connecté

Nous allons vérifier la « Table de Routage ».

C:\> netstat -r

Vous aurez le réseau 10.10.10.0 / 24 et le réseau 172.16.0.0 / 24 qui apparaîtrons. Il ne reste plus qu'à essayer de joindre les machines du réseau local.