Série T · RF 75-300 no tripé

EvolucaoFotografia · Canon EOS RP · 8 fotos pela janela, mesmo alvo distante

O objetivo

Descobrir o que tira nitidez da 75-300. Cada foto muda uma coisa só: abertura, focal, vidro, apoio ou forma de disparar.

O alvo

Algo distante com detalhe fino: antena, placa, telhas, prédio com janelas. O **mesmo alvo e o mesmo ponto de AF** em todas as fotos.

A luz

Faça a série inteira em poucos minutos, para a luz não mudar. Evite olhar por cima de telhados quentes ao sol do meio-dia: o ar quente ondula a imagem.

Vento e tripé

Se estiver ventando, espere uma pausa antes de disparar. Depois de apertar o botão, não toque no tripé até a foto sair.

Configuração base da série (nomes da câmera entre parênteses)

Lente	**RF 75-300 em 300 mm (zoom todo)**
Apoio · janela	**Tripé · janela aberta**
Modo	**Av**
ISO	**100 (ISO speed)**
Compensação	**0 (Exposure comp.)**
Modo drive	**Temporizador 2 s (Self-timer: 2 sec)**
Foco	**One-Shot (One Shot AF) · AF de 1 ponto (1-point AF) sobre um detalhe do alvo**
Qualidade · proporção · estilo	**RAW + L · Full-frame · Standard**
Medição · balanço de branco	**Evaluative metering · AWB**

Lista de conferência

Na ordem sugerida: primeiro todas as fotos no tripé e, por último, a da mão livre.

	Foto	Focal	O que muda
☐	**T01** Abertura máxima	300	f/5.6
☐	**T02** Referência	300	f/8
☐	**T03** Mais fechada	300	f/11
☐	**T04** Bem fechada	300	f/16
☐	**T05** Focal menor	200	200 mm, f/8
☐	**T06** Através do vidro	300	janela fechada, f/8, ISO 200
☐	**T08** Disparo com o dedo	300	sem temporizador, f/8, ISO 400
☐	**T07** Mão livre	300	sem tripé, Tv 1/640

As fotos no tripé

Monte o tripé na janela aberta, faça o zoom até 300 mm e coloque o ponto de AF sobre um detalhe do alvo. Da T01 à T04 só muda a abertura: não mexa no enquadramento.

T01 Abertura máxima

☐ feita

FOCAL	MODO	ABERTURA	ISO	DRIVE MODE	APOIO
300 mm	Av	f/5.6	100	Self-timer: 2 sec	Tripé · janela aberta

Como Gire o diafragma até o menor número possível (f/5.6 em 300 mm). Pressione até a metade para focar no alvo, aperte até o fim e solte a câmera: o temporizador dispara em 2 s.

Exposição A câmera resolve. Em Av ela escolhe o tempo. Não use compensação.

O que mostra Quanto a lente perde de nitidez totalmente aberta.

Depois: não mexa no enquadramento. Só a abertura muda até a T04.

T02 Referência da série

☐ feita

FOCAL	MODO	ABERTURA	ISO	DRIVE MODE	APOIO
300 mm	Av	f/8	100	Self-timer: 2 sec	Tripé · janela aberta

Como Igual à T01, só que em f/8.

Exposição A câmera resolve.

O que mostra É a base de comparação: as outras fotos T são comparadas com esta.

T03 Mais fechada

☐ feita

FOCAL	MODO	ABERTURA	ISO	DRIVE MODE	APOIO
300 mm	Av	f/11	100	Self-timer: 2 sec	Tripé · janela aberta

Como Igual à T01, só que em f/11.

Exposição A câmera resolve. O tempo fica mais longo, o que é normal no tripé.

O que mostra Se fechar o diafragma melhora a nitidez dessa lente.

T04 Bem fechada (difração)

☐ feita

FOCAL	MODO	ABERTURA	ISO	DRIVE MODE	APOIO
300 mm	Av	f/16	100	Self-timer: 2 sec	Tripé · janela aberta

Como Igual à T01, só que em f/16. O tempo pode ficar bem mais longo: espere o vento parar e não encoste no tripé.

Exposição A câmera resolve.

O que mostra A partir de qual abertura a nitidez começa a cair de novo (difração).

T05 Focal menor: 200 mm

☐ feita

FOCAL	MODO	ABERTURA	ISO	DRIVE MODE	APOIO
200 mm	Av	f/8	100	Self-timer: 2 sec	Tripé · janela aberta

Como Gire o anel de zoom até a marca 200. O alvo fica menor no quadro: se precisar, mova o ponto de AF para o mesmo detalhe do alvo e foque de novo.

Exposição A câmera resolve.

O que mostra Se vale mais fotografar em 200 mm e recortar depois do que usar 300 mm.

Depois: volte o zoom para 300 mm e o ponto de AF para o detalhe do alvo.

T06 Através do vidro

☐ feita

FOCAL	MODO	ABERTURA	ISO	DRIVE MODE	JANELA
300 mm	Av	f/8	200	Self-timer: 2 sec	Fechada

Como Feche a janela e fotografe o mesmo alvo através do vidro, do jeito que você faria normalmente: lente perto do vidro, mas sem encostar. Não precisa limpar o vidro.

ISO 200 Só serve para o conferidor diferenciar esta foto da T02. A diferença de ruído entre ISO 100 e 200 é desprezível.

Exposição A câmera resolve.

O que mostra Quanto o vidro da janela tira de nitidez e contraste.

Depois: abra a janela de novo.

T08 Tripé, disparo com o dedo

☐ feita

FOCAL	MODO	ABERTURA	ISO	DRIVE MODE	APOIO
300 mm	Av	f/8	400	Single shooting	Tripé · janela aberta

Como Sem temporizador. Aperte o botão com o dedo do jeito que você faz no dia a dia, sem cuidado extra.

ISO 400 Só serve para o conferidor diferenciar esta foto da T02.

Exposição A câmera resolve.

O que mostra Se o toque no botão balança o conjunto em 300 mm, mesmo no tripé.

Por último: a mão livre

T07 **Mão livre, 1/640** ☐ feita

FOCAL	MODO	TEMPO	ISO	DRIVE MODE	APOIO
300 mm	**Tv**	**1/640**	**Auto**	**Single shooting**	**Sem tripé**

Como	Tire a câmera do tripé. Mesmo alvo e mesmo ponto de AF, com a janela aberta, segurando do jeito normal e sem apoiar a câmera na janela.
Exposição	A câmera resolve. Ela sobe o ISO sozinha.
O que mostra	Comparada com a T02, se a perda de nitidez vem da lente ou da mão.

Ao terminar

Volte a câmera para a sua configuração normal: modo drive **Single shooting**, ISO e modo como você costuma usar, e High ISO speed NR em **Low**.

Entrega

As fotos T vão junto com as da série F, nas mesmas pastas de **amostras**: CR3 e JPG do cartão em **cartao** e o JPG do Camera Connect em **tablet**. Não precisa separar: o conferidor reconhece a série T pelos ajustes.