# Linguagens de montagem Capítulo 7 – Procedimentos e funções

Ricardo Anido Instituto de Computação Unicamp

## Procedimentos e funções

Uma chamada de procedimento envolve dois trechos de programas, o trecho de programa que executa a chamada e o procedimento que é chamado.

- o trecho de programa que executa a chamada
- ▶ o procedimento que é chamado.

```
int x,y,z; // declaração de algumas variáveis
void troca(int *a, int *b) {
    int tmp;
    tmp = *a;
    *a = *b;
    *b = tmp;
int main(void) {
    troca(&x,&y);
    z=x+1;
    troca(&z,&x);
    x=y-1;
    . . .
```

## Procedimentos e funções

A invocação de um procedimento envolve dois desvios no fluxo de execução de um programa

- na chamada do procedimento há um desvio para o início do procedimento,
- ao final da execução do procedimento o fluxo é desviado de volta para o comando seguinte à chamada de procedimento.
- o endereço para o qual o fluxo de execução deve ser desviado ao final do procedimento é chamado de endereço de retorno do procedimento.

Uma instrução usada antigamente:

JSR					
Desvia para sub-rotina					
Syntax		Operação	Flags	Codificação	
jsr <i>rć</i>	ítulo	$mem[imd32] \leftarrow ip + 8$ $ip \leftarrow imd32 + 4$	-	31 (0xff 31 (1md32)	) 0

- ► Ao ser executada, a instrução armazena o valor do endereço de retorno na primeira palavra do procedimento chamado.
- A primeira palavra do procedimento deve portanto ser reservada para esse fim, (não deve conter uma instrução)
- Ao final da execução do procedimento, para retornar da chamada, podemos recuperar o endereço de retorno, armazenado no início da execução do procedimento pela instrução JSR, e desviar para esse endereço.

```
00001000 [ff 00 00 00] |
                            jsr proc
                                          @ uma chamada ao procedimento
         [00 00 40 00] [
                                          @ de nome proc
00001008 [50 00 01 02] I
                            xor r1,r2
                                          @ esta é a instrução que deve
                                          @ ser executada após retorno
                                          @ do procedimento
                              .org 0x4000
                         @ aqui é o início do procedimento
                         proc:
00004000 [......]
                              .skip 4
                                         @ palavra deixada vazia
                                          @ para armazenar end. retorno
00004004 [01 ff 05 00] |
                             set r5,-1 @ esta é a primeira instrução
                                          @ do procedimento
                         @ aqui é o final do procedimento
                         @ efetua retorno para endereço armazenado
00004084 [02 00 0a 00]
                             ld
                                  r10, proc @ recupera end. retorno
00004088 [00 00 40 00] I
                                          @ guardado pela instrução jsr
00004084 [31 00 0a 00]
                             qmj
                                   r10
                                         @ e desvia, retornando
```

Essa solução foi adotada em alguns processadores antigos, como o IBM-1130, da década de 60. Problemas:

- não funcionaria em sistemas operacionais de hoje, pois estes não permitem que sejam realizados acessos para escrita na região de programa.
- mais grave: não permite recursão!

Como permitir recursão?

Podemos implementar uma pilha usando um apontador, como r0. Inicialmente, ele deve ser inicializado para apontar para uma região de memória disponível.

- Uma palavra é empilhada na pilha apontada por r0 decrementando-se r0 de quatro e escrevendo-se a palavra no novo endereço apontado por r0.
- Neste esquema, a pilha "cresce" de endereços altos para endereços baixos.

#### Operação Empilhar:

```
@ implementando uma pilha com o registrador rO como apontador de pilha
```

@ exemplo que empilha valor do registrador r10

```
sub r0,4 @ faz apontador de pilha apontar para
```

@ novo elemento

st [r0],r10 @ e coloca valor de r10 no topo da pilha

#### Operação Desempilhar.

```
@ implementando uma pilha com o registrador r0 como apontador de pilha
```

```
{\tt @} exemplo que retira o valor do topo da pilha e armazena em r{\tt 9}
```

```
ld r9,[r0] @ carrega r9
```

@ carrega r9 com valor no topo da pilha

add r0,4

@ rO aponta para novo topo da pilha

- manipulações de pilhas são tão frequentes que os processadores incluem instruções específicas e um registrador especial, normalmente chamado sp (do inglês stack pointer), que funciona como apontador de pilha.
- no LEG o apontador de pilha é na verdade um dos registradores de uso geral, r15.
- a linguagem de montagem aceita sp como outro nome do registrador r15.
- duas instruções no LEG: PUSH (empilha registrador) e POP (desempilha registrador).

Empilha registrador				
Sintaxe	Operação	Flags	Codificação	
push <i>rf</i>	$sp \leftarrow sp - 4$ $mem[sp] \leftarrow rf$	_	31 0 0x50 rf	

POP

Desempilha registrador				
Sintaxe	Operação	Flags	Codificação	
pop <i>rd</i>	$\textit{rd} \leftarrow \textit{mem}[\textit{sp}] \\ \textit{sp} \leftarrow \textit{sp} + 4$	_	31 0 0x51 - rd -	

```
| @ exemplos de instruções push e pop


00000400 [02 00 0f 00] | set sp, 0x8000 @ um valor inicial para sp

[00 00 80 00] | @ e vamos colocar um valor

00000408 [01 ff 02 00] | set r2, -1 @ em r2 para ilustrar

0000040c [50 00 00 02] | push r2

00000410 [51 00 01 00] | pop r1
```







Antes de utilizar instruções que manipulam a pilha, é necessário reservar a região de memória que será utilizada pela pilha, como por exemplo:

set sp,ini\_pilha

- ➤ A implementação de procedimentos nos processadores atuais faz uso do registrador apontador de pilha.
- No LEG são definidas duas instruções específicas:
  - chamada de procedimento (CALL)
  - retorno do procedimento (RET)

CALL				
Chamada de procedimento				
Syntax	Operação	Flags	Codificação	
call <i>rótulo</i>	$sp \leftarrow sp - 4$ $mem[sp] \leftarrow ip$ $ip \leftarrow imd32$	-	31 0 0x54 31 0 imd32	
call <i>rd</i>	$sp \leftarrow sp - 4$ $mem[sp] \leftarrow ip$ $ip \leftarrow rd$	_	31 0 0x55 - rd -	


- A instrução chamada de procedimento (CALL) empilha o endereço de retorno e executa o desvio para o início do procedimento alvo.
- O endereço alvo (início do procedimento) pode ser especificado através de um rótulo (codificado no campo imd32) ou de um registrador rd.
- O endereço de retorno empilhado é o endereço da instrução imediatamente seguinte à instrução CALL.

RET				
Retorno de procedimento				
Sintaxe		Operação	Flags	Codificação
ret		$ip \leftarrow mem[sp]$ $sp \leftarrow sp + 4$	_	31 0 0x56

### A instrução retorno de procedimento (RET):

- desempilha a palavra no topo da pilha e
- executa o desvio para o endereço desempilhado, retomando a execução do fluxo de programa que realizou a chamada de procedimento.

```
@ exemplo de chamada de procedimento
00008000 [54 00 00 00] [
                            call proc_exe @ uma chamada ao procedimento
00008004 [00 00 90 00] |
                                          @ de rótulo proc_exe
00008008 [31 00 01 02] I
                            xor r1.r2
                                          @ esta é a instrução que deve
                                          @ ser executada após retorno
                                          @ do procedimento
                            .org 0x9000
                         @ aqui é o início do procedimento
                         proc_exe:
00009000 [01 ff 05 00]
                                  r5,-1
                                          @ esta é a primeira instrução
                            set
                                          @ do procedimento
                         @ aqui é o final do procedimento
00009100 [56 00 00 00]
                            ret
                                          @ retorna do procedimento
```



### Problema

Escreva um procedimento zera\_regs para zerar os registradores r0, r1, r2 e r3.

## Solução

```
0 *****
@ zera_regs
  *****
 Zera os registradores r0, r1, r2 e r3
   entrada: nenhuma
   saída: r0, r1, r2 e r3 zerados
   destrói: nada
zera_regs:
      set r0,0
       set r1,0
       set r2,0
       set r3,0
      ret
@ exemplo de chamada do procedimento zera_regs
                               @ após a chamada, r0=r1=r2=r3=0
     call
            zera_regs
```

## Procedimentos com parâmetros

- Uma primeira abordagem é usar registradores para armazenar os argumentos na chamada do procedimento.
- Bastante eficiente, e pode ser usado se o procedimento não é recursivo e há registradores disponíveis em número suficiente para acomodar os parâmetros.

### **Problema**

Escreva um procedimento preenche\_mem, com funcionalidade similar ao procedimento memset, da biblioteca padrão de C. Ou seja, o procedimento preenche\_mem deve preencher uma região de memória com um valor de byte passado como parâmetro. Os parâmetros são passados por registradores; r0 contém o valor do byte a ser usado no preenchimento, r1 contém endereço inicial da região de memória, r2 contém o número de bytes a serem preenchidos com o valor dado.

## Solução

## Solução

```
set r0,0xff @ valor de byte para preencher memória set r1,0x1000 @ endereço inicial set r2,100 @ número de bytes a preencher call preenche_mem ...
```

## Passagem de parâmetros

- Apesar de eficiente, a passagem de parâmetros por registradores não pode ser utilizada em todos os casos:
  - procedimentos recursivos
  - número de argumentos é maior do que o número de registradores disponíveis
- Nesses casos, é necessário utilizar a pilha para passagem de parâmetros.


- ▶ Para passar parâmetros utilizando a pilha, devemos empilhar os parâmetros antes da chamada do procedimento.
- Dentro do procedimento, podemos acessar os parâmetros utilizando o registrador apontador de pilha.

- g supondo que param1 esteja armazenado em r4 e param2 armazenado em r5
- @ exemplo de chamada de procedimento


```
push r4 @ empilha arg1 correspondente ao param1
push r5 @ empilha arg2 correspondente ao param2
```

call proc\_param @ agora efetua a chamada

. . .



. . .



- ► A instrução POP NÃO deve ser usada para acessar os parâmetros na pilha, pois o endereço de retorno também está na pilha (foi empilhado após os parâmetros, pela instrução CALL).
- Os parâmetros empilhados antes da chamada devem permanecer na pilha até o retorno do procedimento, quando devem então ser desempilhados.

- © supondo que o argumento correspondente a param1 esteja armazenado em r4 © e o argumento correspondente a param2 esteja armazenado em r5 © exemplo de chamada de procedimento
- - call proc\_param @ agora efetua a chamada
    add sp,8 @ retira os parâmetros da pilha
    - endereços crescentes param1 sp+8 param2 sp+4 end.retorno sp

- Diferentes linguagens de alto nível podem utilizar diferentes regras para empilhar os parâmetros.
- Em C, os parâmetros são empilhados na ordem inversa em que foram declarados.
- Para o procedimento param\_c declarado como

```
void param_c(int x, int y)
a chamada
```

seria implementada como mostrado a seguir.



## Passagem de parâmetros pela pilha

```
ld r0,b
push r0
ld r0,a
push r0
call param_c
add sp,8
```

```
@ último parâmetro declarado
@ é o primeiro a ser empilhado
@ primeiro parâmetro declarado
@ é o último a ser empilhado
@ faz a chamada
@ retira os dois parâmetros da pilha.
```

# Retorno de valores de funções

- No caso de funções (procedimentos que retornam valores), o valor ou valores podem ser retornados em registradores ou na pilha.
- C permite que apenas tipos escalares sejam retornados por funções, e nesse caso um registrador específico é utilizado.
- Algumas linguagens de programação permitem que funções retornem valores de tipos não escalares, e nesses casos a convenção de passagem de parâmetros utiliza outros registradores ou a pilha.
- ► Em linguagem de montagem podemos fazer as nossas próprias convenções para o retorno de valores por funções, e registradores são a primeira opção.

### **Problema**

Escreva uma função multiplica que calcula o resultado da multiplicação de dois números inteiros pelo método de adições sucessivas. Os dois operandos são passados nos registradores r1 e r2, e o resultado deve ser retornado no registrador r0.

0 \*\*\*\*\*\*

```
@ multiplica
  ******
multiplica:
     cmp
           r1,r2
                           O para minimizar os passos da multiplicação
     inc
           mult1
                           @ usa menor valor para controlar repetição
                           @ troca valores de r1 e r2 usando
         r0,r1
     mov
         r1,r2
                           @ r0 como temporário
     mov
           r2,r0
     mov
mult1:
           r0,0
     set
                           @ inicializa valor do produto
mii1t2:
           r2,1
     sub
                           @ vamos realizar r2 adições
           mult3
                           @ desvia se terminamos
     jc
     add
           r0,r1
                           @ adiciona mais uma parcela
     qmj
           mult2
mii1t.3:
                           O retorna quando todas as adições terminaram
     ret
```

#### **Problema**

Escreva uma função conta\_uns que devolve em r0 o número de bits 1 de uma palavra de 32 bits passada como parâmetro pela pilha.

```
0 *****
 conta_uns
  ******
 Conta o número de bits 1 de uma palavra passada pela pilha
   entrada: palavra de 32 bits passada pela pilha
   saída: número de bits 1 em r0
   destrói: r1 e flags
conta_uns:
          r1,[sp+4]
    ٦d
                         @ carrega parâmetro
        r0.r0
                         @ zera registrador resultado
    xor
proxbit:
     shr r1,1
                         @ testa mais um bit
         testafim
                         @ bit deslocado é 1?
     inc
    add
          r0.1
                         @ conta este bit (note que flag Z nunca é um)
testafim:
                         @ se não verificou todos os bits. continua
     jnz
          proxbit
    ret.
                         @ retorna com valor em r0
```

◆□▶ ◆□▶ ◆臣▶ ◆臣▶ 臣 めぬぐ

### **Problema**

Escreva uma função compara\_uns que verifica se duas palavras de 32 bits passadas como parâmetro na pilha têm ambas o mesmo número de bits 1. Caso tenham, o registrador r0 deve retornar com o número de bits 1 contido em cada palavra. Caso contrário, r0 deve retornar com o valor -1.

### Tentativa de solução

```
0 ******
 compara_uns
  ******
O Compara o número de bits 1 de duas palavras
compara_uns:
          r0,[sp+4]
    ٦d
                         @ carrega primeiro parâmetro
    push r0
                         @ empilha como parâmetro para conta_um
     call conta_uns
                         @ conta o número de bits 1 do primeiro
     add sp,4
                         @ retira parâmetro da pilha
    mov r1,r0
                         @ guarda resultado intermediário em r1
    ld r0, [sp+8]
                         @ carrega segundo parâmetro
    push r0
                         @ empilha como parâmetro para conta_um
     call conta_uns
                         @ conta o número de bits 1 do segundo
     add sp,4
                         @ retira parâmetro da pilha
     cmp r0,r1
                         @ compara resultados
    jz final
                         @ se iguais retorna, r0 com num. bits 1
     set r0,-1
                         @ caso contrário, indica com r0=-1
final:
                         @ retorna com valor em r0 > < 3 > < 3 > < 3 > < 3 >
    ret.
```

## Tentativa de solução

- a implementação desse exemplo apresenta um problema que ocorre com frequência: como conta\_uns destrói o registrador r1, que é usado em compara\_uns para guardar o número de bits 1 do primeiro parâmetro, quando conta\_uns é invocado pela segunda vez, o resultado da primeira chamada, que foi armazenado em r1, é perdido.
- Uma solução óbvia para este problema: utilizar outro registrador para armazenar o resultado da primeira chamada.
- ▶ No entanto, nem sempre há outro registrador disponível.

## Tentativa de solução

- outra solução é geralmente utilizada: o uso da pilha para armazenamento temporário de valores.
- antes da chamada do procedimento os valores dos registradores que se deseja preservar devem ser empilhados
- após o retorno do procedimento os registradores devem ser restaurados com os valores anteriores, armazenados na pilha

```
*********
@ compara_uns -- segunda versão
 *********
compara_uns:
          r0,[sp+4]
    1d
                        @ carrega primeiro parâmetro
                        @ empilha como parâmetro para conta_uns
    push r0
    call conta_uns
                        @ conta bits 1 do primeiro parâmetro
    add sp,4
                        @ retira parâmetro da pilha
    push r0
                        @ salva resultado para não ser destruído
                        @ carrega segundo parâmetro
    1d
          r0, [sp+12]
                        O note que o deslocamento em relação ao
                        @ topo da pilha mudou (12 ao invés de 8)
    push
          r0
                        @ empilha como parâmetro para conta_uns
    call conta_uns
                        @ conta bits 1 do segundo parâmetro
    add sp,4
                        @ retira parâmetro da pilha
        r1
                        @ recupera primeiro resultado
    pop
    cmp r0,r1
                        @ compara resultados
    jz final
                        @ se iguais retorna, r0 com num. bits 1
    set r0,-1
                        @ caso contrário, indica com r0=-1
final:
                        @ retorna com valor em «rθ» «□» «≡» «≡»
    ret
```

# Passagem de parâmetros por referência e por valor

- ► Em linguagens de alto nível o compilador cuida de tratar corretamente esses dois tipos de parâmetros.
- ► Em linguagem de montagem, o controle é feito exclusivamente pelo programador.

```
exemplo_valor_ref(&ref, 'a', val);
```

## Passagem de parâmetros por referência e por valor

```
1d
    r0.val
                       @ empilha valor do terceiro parâmetro
push r0
                       O valor contido no endereço val é empilhado
set r0,0x61
                       @ empilha segundo parâmetro
push r0
                       @ valor da constante 'a' é empilhado
set r0.ref
                       @ empilha endereço do primeiro parâmetro
push r0
                       @ o endereço do rótulo ref é empilhado
call exemplo_valor_ref
add sp,12
                       @ desempilha parâmetros
```

### Problema

Traduza para linguagem de montagem do LEG o procedimento troca, declarado no Exemplo ?? no início deste capítulo, para trocar os valores de duas variáveis inteiras passadas como referência pela pilha.

```
int x,y,z; // declaração de algumas variáveis
void troca(int *a, int *b) {
    int tmp;
    tmp = *a;
    *a = *b;
    *b = tmp;
int main(void) {
    troca(&x,&y);
    z=x+1;
    troca(&z,&x);
    x=y-1;
    . . .
```

\*\*\*\*

```
troca
  ****
 Troca os valores de duas variáveis passadas por referência na pilha
    entrada: dois endereços de variáveis inteiras, pela pilha
   saída: nenhuma
   destrói: r0,r1,r2,r3
troca:
          r0,[sp+4]
     ld
                          O carrega endereço da variável a
     ٦d
           r1,[sp+8]
                          @ carrega endereço da variável b
     1d
          r2.[r0]
                          @ valor da variável a
     ld
          r3,[r1]
                          @ valor da variável b
           [r0].r3
     st.
                          O armazena valor de b no endereço de a
           [r1],r2
                          @ armazena valor de a no endereço de b
     st
     ret
```

x:

v:

### Exemplo de chamada:

```
r0,y
                        @ carrega endereço da variável y
    set
    push r0
                        @ empilha argumento
    set r0,x
                        @ carrega endereço da variável x
    push r0
                        @ empilha argumento
    call troca
                        @ faz a chamada
                        @ retira os dois argumentos da pilha
    add sp,8
     . . .
@ aqui estão definidas as variáveis inteiras
    .skip
    .skip 4
```

## Variáveis locais a procedimentos

- ▶ Uma variável declarada no corpo de um procedimento é chamada de variável *local* ao procedimento.
- Uma variável local é visível e acessível apenas dentro do corpo do procedimento em que é declarada.
- Registradores são normalmente usados para representar variáveis locais a um procedimento.
- Se o número de registradores não é suficiente para alocar as variáveis de um procedimento, ou se o procedimento é recursivo, as variáveis locais devem ser alocadas na pilha.

## Variáveis locais a procedimentos

- A alocação de espaço na pilha para variáveis locais deve ser feita no corpo do procedimento (normalmente na entrada).
- O espaço deve ser desalocado antes do retorno do procedimento. Esse tipo de alocação de espaço para variáveis é denominado de alocação dinâmica de variáveis porque, em contraste com a alocação estática, o espaço é alocado apenas quando necessário.

## Variáveis locais a procedimentos

- ▶ Para alocar espaço na pilha, basta decrementar o número de bytes desejado do registrador sp.
- Ao reservarmos espaço para variáveis locais na pilha dentro de um procedimento, o deslocamento necessário, em relação a sp, para acessar os parâmetros do procedimento se altera.
- ► Exemplo: apesar de o endereço normal para acessar o primeiro parâmetro ser sp+4, se alocarmos duas palavras para variáveis locais na pilha esse endereço passa a ser sp+12.

- Para evitar que os deslocamentos sejam alterados durante a execução do procedimento, gerando confusão, é comum utilizarmos mais um registrador, geralmente chamado apontador de quadro (em inglês, frame pointer), que é mantido fixo durante a execução do procedimento, apontando para o endereço que sp aponta no início do procedimento.
- Os deslocamentos dos parâmetros em relação ao registrador apontador de quadro mantêm-se fixos durante toda a execução do procedimento.
- No LEG, o registrador r14 pode ser usado como apontador de quadro, e a linguagem de montagem aceita o nome fp como sinônimo de r14.


- No início do procedimento devemos preparar o uso do apontador de quadro, copiando o valor do apontador de pilha.
- Como o apontador de quadro pode estar sendo utilizado (provavelmente em uma invocação anterior de procedimento), é necessário preservar o seu valor, empilhando-o.


```
procedim:

push fp @ preserva valor anterior de fp

mov fp,sp @ e faz cópia do apontador da pilha corrente

...
```





```
compara_uns:
    push fp
                         @ prepara apontador de quadro
          fp,sp
    mov
     sub sp,4
                         O reserva espaço para variável local i
    ld r0,[fp+8]
                         @ carrega primeiro parâmetro
    push r0
                         @ empilha como parâmetro para conta_uns
    call conta_uns
                         @ conta bits 1 do primeiro parâmetro
    add sp,4
                         @ retira parâmetro da pilha
     st [fp-4],r0
                         @ guarda resultado na variável local i
          r0, [fp+12]
    ld
                         @ carrega segundo parâmetro
                         @ empilha como parâmetro para conta_uns
    push r0
    call conta_uns
                         @ conta bits 1 do segundo parâmetro
    add sp,4
                         @ retira parâmetro da pilha
     ld r1,[fp-4]
                         @ recupera resultado da primeira chamada
     cmp r0,r1
                         @ compara resultados
    jz final
                         @ se iguais retorna, r0 com num. bits 1
     set r0,-1
                         @ caso contrário, indica com r0=-1
final:
                         @ desaloca variável local e
    mov
          sp,fp
          fp
                         @ desfaz apontador de quadro
    pop
                         @ retorna com valor em «rθ» ⟨□» ⟨□» ⟨□» ⟨□»
    ret
```

### Recursão

- Recursão é um conceito muito importante em programação, sendo útil quando a solução de um problema depende da solução de instâncias menores do mesmo problema.
- Agora que sabemos como utilizar a pilha para passar parâmetros e guardar variáveis locais, podemos escrever procedimentos recursivos em linguagem de montagem.

### **Fatorial**

Um exemplo muito comum quando estudamos recursão é o cálculo do fatorial de um número inteiro positivo n, definido como o produto de todos os números inteiros positivos menores ou iguais a n:

$$extit{fatorial(n)} = \left\{ egin{array}{ll} 1 & extit{se } n \leq 1 \\ n imes extit{fatorial(n-1)} & extit{se } n > 1 \end{array} 
ight.$$



### Problema

Traduza a implementação recursiva de fatorial na linguagem C, dada a seguir, para linguagem de montagem do LEG.

```
int fatorial(int n)
{
    if (n<=1)
        return 1;
    else
        return n*fatorial(n-1);
}</pre>
```

```
0 *****
@ fatorial
0 *****
fatorial:
     ld
          r0,[sp+4]
                           @ valor de n
     cmp r0,1
                           0 n < 1?
     ja fat1
                           @ se não, desvia para calcular fatorial
     set r0.1
                           @ retorna fatorial(0) ou fatorial(1)
     ret.
fat1:
     sub
           r0,1
                           @ calcula recursivamente fatorial(n-1)
                           @ empilha parâmetro
     push r0
     call fatorial
                           @ chama recursivamente
     add
                           @ retira parâmetro da pilha
          sp,4
                           @ neste ponto, r0 tem valor de fatorial(n-1)
     1d
          r1,[sp+4]
                           O recupera novamente valor de n
          r2,r0
                           @ copia fatorial(n-1) em r2
     mov
     call
          multiplica_otim @ efetua r0 <- r1*r2
     ret.
                           @ retorna. r0 tem valor de fatorial(n)
```