



## Trabajo Práctico 2 - Programación Distribuida

Se posee un radar Hidro-meteorológico que opera en Banda C (5,625 Ghz), al cual se le desea introducir un procesador Doppler que permita calcular la componete radial del campo velocidad. La palabra radar, es un acrónimo de *radio detection and ranging*.

El funcionamiento de un radar, de forma muy resumida y simplificada, consiste en la emisión de una onda electromagnética, que recorre el espacio hasta encontrarse con un blanco. Este blanco, al ser inducido por la onda, se comporta como un espejo, que hace retornar la señal a la antena que emitió la onda. Esta señal se procesa y es permite extraer información del blanco. El funcionamiento del mismo se observa en la llustración 1.




Ilustración 1 - Radar Hidro-Meteorológico

La antena gira sobre su eje horizontal en 360° (una vuelta completa) y la posición de la antena sobre este eje de denomina *acimut*. A su vez, puede moverse en su eje vertical, mas comúnmente entre 0 y 90°, que se denomina *elevación*.

El radar con que se desea trabajar del tipo pulsado, posee un transmisor que genera pulsos electromagnéticos en doble polarización, es decir, transmite un pulso con polarización horizontal  $(0^{\circ})$  y otro con polarización vertical  $(90^{\circ})$ , en forma conjunta. Cada canal se denomina H y V respectivamente. A su vez, recordemos que una señal electromagnética es compleja, y esta se puede descomponer en sus componentes en fase y en cuadratura (I + jQ).




Ilustración 2: Pulso de doble polarización



El radar posee una resolución de 0,5 km en rango, y un rango máximo de cobertura de 250km de radio. A cada componente de rango se le denomina *gate*.

Se dispone de un archivo binario (pulsos.iq), que contiene la salida del conversor analógico digital (ADC), que esta ubicado en la entrada del Receptor Digital. El mismo digitaliza el canal H y el canal V, datos que se denominan N1 (Nivel 1). El archivo esta conformado por N pulsos, emitidos a elevación 0,5° y acimut 83°, con el RMA 1, ubicado en la UNC. La única forma de conocer cuantos pulsos hay, es recorriendo todo el archivo.

La estructura de cada pulso, se muestra en la siguiente tabla.

Nombre	Tipo	Descripción
validSamples	uint16_t	Cantidad de muestras válidas por canal polarimétrico
V_I[1]	float	Muestra 1 polaridad vertical en fase
V_Q[1]	float	Muestra 1 polaridad vertical en cuadratura
V_I[2]	float	Muestra 2 polaridad vertical en fase
V_Q[2]	float	Muestra 2 polaridad vertical en cuadratura
V_I[]	float	
V_Q[]	float	
V_I[validSamples]	float	Muestra validSamples polaridad vertical en fase
V_Q[validSamples]	float	Muestra validSamples polaridad vertical en cuadratura
H_I[1]	float	Muestra 1 polaridad horizontal en fase
H_Q[1]	float	Muestra 1 polaridad horizontal en cuadratura
H_I[2]	float	Muestra 2 polaridad horizontal en fase
H_Q[2]	float	Muestra 2 polaridad horizontal en cuadratura
H_I[]	float	
H_Q[]	float	
H_I[validSamples]	float	Muestra validSamples polaridad horizontal en fase
H_Q[validSamples]	float	Muestra validSamples polaridad horizontal en cuadratura

A los fines de implementar el procesador Doppler se pide que:

- Obtenga el valor de cada *gate*, a partir del cálculo de la media arimética de las *n* muestras que caen en el rango de resolución. Es decir, si se tienen 5000 *validSamples*, cada *gate* se obtendrá a partir de 10 muestras (0,5km \* 5000 muestras / 250 km). Esto se debe realizar para el canal H y V. Como resultado, obtendremos una estructura de datos que se puede interpretar como una matriz (gate,pulso), por canal.
- Luego, se debe aplicar la formula de auto correlación en tiempo discreto, sobre todos los valores de de todos los pulsos para un determinado gate, es decir, por columna. La ecuación de autocorrelación es la siguiente:

$$\widehat{R}(T_{s}) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M-1} V^{*}(m)V(m+1),$$

Donde *M* es la cantidad de pulsos y *V* es el valor absoluto de cada *gate* compleja.

**Sistemas Operativos II** Departamento de Computación *FCEFyN - UNC* 





El resultado de este procesamiento, se debe guardar en un archivo binario, indicando en la documentación, la estructura del mismo.

Como metodología para resolver este problema, se solicita que, primero, se realice un diseño que sea solución al problema sin explotar el paralelismo (procedural). Luego, a partir de este, realizar una nueva implementación que realice el proceso mediante el uso de la librería OpenMP, explotando el paralelismo del problema. Para ello, se requiere reconocer qué tipo de paralelismo exhibe el problema en cuestión y luego, diseñar la solución del mismo determinando cuáles son los datos/operaciones paralelizables. Se tendrá en cuenta, el nivel de paralelismo alcanzado.

Además, el informe debe contener gráficos/tablas de los datos recopilados de varias ejecuciones del programa (30, estadístico suficiente), tanto en el clúster de la facultad como localmente en una sola PC, indicando qué ganancia en pérformance existe al distribuir este proceso en comparación a la ejecución local. Comparar la ejecución procedural y de memoria compartida, explicando la diferencias observadas. También se deberá investigar acerca de qué utilidades de *profiling* gratuitas existen y qué brinda cada una, optando por una para realizar las mediciones de tiempo de ejecución de la aplicación diseñada.

**NOTA**: todavía no se encuentra habilitada la cuenta de acceso al clúster de la facultad. Cuando esté disponible la misma, se informará por LEV los datos necesarios.

FECHA DE ENTREGA: 7 de Mayo de 2017 a las 23:59

## Referencias:

[1] Doviak, R. J., ZRNIC, D. S., "Doppler Radar and Weather Observations", National Severe Storms Laboratory – NOAA, Academic Press, 1984

[2] Richardson, M. A., "Fundamentals of Radar Signal Processing", McGraw Hill, 2005