Pour lancer mpv en mode serveur

/path/de/mpv --idle --quiet --input-ipc-server=/path/du/socket

C'est à ce socket que vous connectez le QLocalSocket, comme pour la machine à laver

Il suffit ensuite de suivre la doc JASON IPC

et, pour les chaînes

La syntaxe générale des commandes est

```
{ "command": ["command name", "param1", "param2", ...] }
et vous recevez en retour un message de type
{ "error": "success", "data": null }
ou l'erreur s'il y en a une, ou les données si vous en avez demandé.
vous pouvez aussi ajouter un id à la requête comme dans l'exemple
{ "command": ["get property", "time-pos"], "request id": 100 }
Dans ce cas, vous récupérez l'id en retour
{ "error": "success", "data": 1.468135, "request_id": 100 }
```

{ "command": ["observe_property_string", 1, "volume"] }

{ "event": "property-change", "id": 1, "data": "52.000000", "name": "volume" }

mpv enverra alors des messages du type

ou d'ajuster les propriétés

```
Les commandes les plus communes sont celles qui permettent de lire
Pour lire des propriétés : get_property (typé) ou get_property_string (chaîne)
On vous donne les exemples :
{ "command": ["get_property", "volume"] }
{ "data": 50.0, "error": "success" }
{ "command": ["get property string", "volume"] }
{ "data": "50.000000", "error":
Même chose pour set_property et set_property_string
Si vous voulez être informé de toute modification d'une propriété, il faut "l'observer", et mpy vous
enverra des "events"
Là encore, il v a les deux syntaxes
{ "command": ["observe_property", id, "volume"] }
(id est un identifiant qui doit être unique)
mpv enverra des messages de type
{ "event": "property-change", "id": 1, "data": 52.0, "name": "volume" }
(dans le cas où id=1)
```

Pour cesser d'observer une propriété, {"command": ["unobserve_property", id] }
où id est l'identifiant fourni pour observe_property ou observe_property_string

Propriétés

Properties vous pouvez noter en particulier duration percent-pos (RW) time-pos (RW) playback-time (RW) metadata audio-params playlist-pos (RW) playlist track-list auxquelles s'ajoutent pause volume comme décrit dans les exemples { "command": ["set_property", "pause", true] } { "command": ["get_property", "volume"] }

Les **propriétés** se trouvent dans la section

Commandes

Les **commandes** sont listées dans la section **List of Input Commands**

avec leur syntaxe
Notez, en particulier
loadfile "<file>"
loadlist "<playlist>"
stop
playlist-next [weak|force]
playlist-prev [weak|force]
seek <seconds> [relative|absolute|absolute-percent|relative-percent|exact|keyf rames]
revert-seek [mode]
et les commandes de manipulation de listes du type
playlist-shuffle