# بنام خدا دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی کامپیوتر آزمایشگاه شبکه

## آزمایش شماره ۱۰ - Routing Table

تلفن )اختياري)	PK.Tracer Ver	آدرس آیمیل	شماره آزمایش	شمار ه دانشجوئی	نام خانوادگ <i>ی</i> و نام
	Ver 6.2	Gh_mahmoodi@iust.ac.ir	10	98877789	محمودى غزاله

این آزمایش شما را با چگونگی ساخت جدول مسیریابی ایستا (Static) و برپایه پرش بعدی (Static) این آزمایش شما را با چگونگی ساخت جدول مسیریابی ایستا (Hop

تذکر : قالب نامگذاری سوئیچها، کامپیوترها و نیز قراردادن مشخصات دانشجو درباکس با استفاده از Place Note براساس آنچه که قبلا گفته شد و نیز قالب نامگذاری فایل Place Note و عنوان زیر برای ارسال ایمیل ضروری است:


eMail subject : NetLab10-Classxx

عفحه۱ azizjalali@iust.ac.ir

# <u>آزمایش</u>

# مرحله اول:

مثال ۱: جدول مسیریابی مسیریاب R1 را رسم کنید.




Mask	Destination	Next Hop	Interface
255.255.255.0	200.8.4.0		M2
255.255.255.0	80.4.6.0	201.4.10.3	M1
255.255.255.0	80.4.6.0	200.8.4.12	M2
255.255.255.0	80.4.5.0	201.4.10.3	M1
255.255.255.0	80.4.5.0	200.8.4.12	M2
0.0.0.0	0.0.0.0	??	MO


عفحه۲ azizjalali@iust.ac.ir

سوال  $\mathbf{r}$ : جدول مسیریابی مسیریاب  $\mathbf{R}$  داده شده است. توپولوژی شبکه آن را رسم نمائید.

Mask	Destination	Next Hop	I.
255.255.0.0	110.70.0.0	-	m0
255.255.0.0	180.14.0.0	-	m2
255.255.0.0	190.17.0.0	-	m1
255.255.0.0	130.4.0.0	190.17.6.5	m1
255.255.0.0	140.6.0.0	180.14.2.5	m2
0.0.0.0	0.0.0.0	110.70.4.6	m0




مثال ۲: جدول مسیریابی مسیریابR1 را رسم کنید.



عفحه۳ azizjalali@iust.ac.ir

Mask	Destination	Next Hop	I.
255.255.0.0	134.18.0.0		m0
255.255.0.0	129.8.0.0	222.13.16.40	m1
255.255.255.0	220.3.6.0	222.13.16.40	m1
0.0.0.0	0.0.0.0	134.18.5.2	m0

**سوال ۱**: جدول مسیریابی شبکه زیر را در جدول زیر بنویسید:



با فرض اینکه ۱۹۳.۱۴.۵۰ site تنها همین دو سابنت را دارد. که با سابنت مسک ۱۹۳.۱۴.۵۰ تنها همین دو سابنت از هم قابل تمایز هستند.

Mask	Destination	Next Hop	Interface
255.255.255.192	193.14.5.192		M1
255.255.255.192	193.14.5.160		M2
255.0.0.0	111.0.0.0		M0
255.255.255.255	194.17.21.16	111.70.11.14	M0

مفحه azizjalali@iust.ac.ir

		Or	
		111.15.17.32	
255.255.255.0	194.17.21.0	111.20.18.14	MO
255.255.255.0	194.17.21.0	111.15.17.32	MO
255.255.255.0	192.16.7.0	111.10.17.77	M0
255.255.255.0	192.16.7.0	111.20.18.14	MO
0.0.0.0	0.0.0.0	111.77.71.11	M0

البته با توجه به این که می توانیم همه مسیر ها را در نظر بگیریم و یک loop هم داریم ممکن است برای رفتن به rest مسیر loop را در نظر بگیرد به این صورت 2 خط آخر جدول اضافه می شوند. ولی از لحاظ پرفورمنس و .. این دو خط منطقی به نظر نمی رسند.

0.0.0.0	0.0.0.0	111.10.17.77	M0
0.0.0.0	0.0.0.0	111.20.18.14	MO

#### مرحله دوم :

دستوراتی که برای این کار روی IOS بایستی بدانید.

دستور زیر جدول مسیریابی در running config را نمایش می دهد.

- Router # show ip route

دستور زیر براساس Network-Specific Routing عمل مسیریابی و ارسال بسته از مسیریابتان را تنظیم می کند.

Router # ip route Net-ID Subnet-Mask Next-Hop-IP-Address


بطور مثال اگر کامپیوترهای متصل به یک شبکه و در شبکه Private یک مسیریاب (اول) قرار داشته باشند و بخواهید پکتهای آنها به شبکهی Private یک مسیریاب با آدرس شبکه 10.10.10.0/24 برسد و مسیریاب با آدرس شبکه اول Private بالادست این شبکه اول Private با اینترفیسی دارای آدرس 20.20.201 تا به مسیریاب شبکه اول (مسیریابی که میخواهیم تنظیمات آن را انجام دهیم) متصل باشد، دستور زیر برای مسیریاب اول (مسیریابی که میخواهیم تنظیمات آن را انجام دهیم) بایستی اجرا شود.

#### - Router # ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 20.20.20.201

- ۱- ابتدا Packet Tracer را اجرا و دو دستگاه مسیریاب 2911 را انتخاب کنید. (این مسیریاب سه پورت لایه ۳ دارد)
  - ۲- دو مسیریاب را از طریق پورت Gig0/0 به یکدیگر وصل کنید. آدرس IP را خودتان انتخاب کنید.

Ip router-2911-1: 172.10.10.1


lp router-2911-2: 172.10.10.2




۳- دستوراتی که برای تخصیص آدرس IP و دستوراتی که به منظور برقراری ارتباط دو مسیریاب انجام میدهید را در زیر همین قسمت بنویسید.

- En
- Conf t
- Int gig0/0
- No shut
- Ip address 170.10.10.1 255.255.255.0

azizjalali@iust.ac.ir مفحه۶




۴- یک دستگاه کامپیوتر به پورت Gig0/1 مسیریاب اول و یک کامپیوتر را به پورت Gig0/1 مسیریابدوم متصل کنید.



azizjalali@iust.ac.ir مفحه۷

۵- آدرس IP کامپیوتر متصل به مسیریاب اول را از آدرس شبکه 192.168.10.0/24 انتخاب و آدرس IP کامپیوتر متصل به مسیریاب دوم را از آدرس شبکه 172.16.8.0/24 انتخاب کنید. آدرسهای IP کامپیوتر متصل به مسیریابها) را خودتان انتخاب و در زیر همین قسمت بنویسید.

آدرس ip کامپیوتر متصل به 192.168.10.1: router-2911-1



آدرس ip پورت router-2911-1 متصل به كامپيوتر : 192.168.10.10


```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int gig0/1
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#ip address 192.168.10.10 255.255.255.0

Router(config-if)#
```

آدرس ip کامپیوتر متصل به ip ادرس ip کامپیوتر متصل به



### آدرس ip پورت router-2911-2 متصل به كامپيوتر : 24/ 172.16.8.10

```
Router#en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int gig0/1
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#ip address 172.16.8.10 255.255.255.0

Router(config-if)#
```

 $^{9}$ - تنظیمات و دستوراتی که اجرا می کنید تا از هر کامپیوترها به کامپیوتر دیگر بتوانید پکت ارسال کنید ( ساده ترین تست برای ارسال پکت، استفاده از دستور Ping است) را در زیر همین قسمت اضافه کنید.

azizjalali@iust.ac.ir صفحه۹


```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip 172.16.8.0 255.255.255.0 172.10.10.2

% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#ip route 172.16.8.0 255.255.255.0 172.10.10.2
Router(config)#
```


```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.10.10.1
Router(config)#
```


همچنین دیفالت gate way را برای هر دو کامپیوتر ست با توجه به پورت روتر که به آن ها متصل بود وصل کردم.



€ PC-00E0.8F98.8327					×
Physical Config De	sktop	Custom Interface			
IP Configuration  IP Configuration  DHCP  IP Address  Subnet Mask	Stat	ic 2.16.8.1 5.255.0.0		X	
Default Gateway DNS Server	17	72.16.8.10			
IPv6 Configurati  ○ DHCP ○ Auto IPv6 Address	Confi			/	tı
Link Local Addres IPv6 Gateway IPv6 DNS Server	s F	E80::2E0:8FFF:FE	98:8327		
	uici	Luitoi		 . Cwan	
<		_			>

#### و در ادامه پینگ می زنیم. نتایج به صورت زیر است.





۷- دستور tracert را از روی کامپیوتر متصل به مسیریاب اول به مقصد کامپیوتر متصل به کامپیوتر مسیریاب دوم انجام دهید و نتیجه را در زیر همین بند بنویسید.


```
PC>tracert 172.16.8.1

Tracing route to 172.16.8.1 over a maximum of 30 hops:


1 1 ms 1 ms 0 ms 192.168.10.10
2 0 ms 0 ms 0 ms 172.10.10.2
3 0 ms 0 ms 0 ms 172.16.8.1

Trace complete.

PC>
```



کامپیوتر دیگر به مسیریاب اول و پورت GigO/2 متصل و آدرس IP آن را از آدرس شبکه کامپیوتر دیگر به مسیریاب اول و پورت IP انتخابی را در زیر همین قسمت بنویسید.
 آدرس ip کامپیوترمتصل به IP ۲۰۱.۲۰.۲۰.۱ : router-2911-1



آدرس ip يورت 1-۲۰۱.۲۰.۲۰.۱۰ : ۲۰۱.۲۰


```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int gig0/2
Router(config-if)#no shut


Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

Router(config-if)#ip address 201.20.20.10 255.255.255.0
Router(config-if)#
```


## ۹- آیا می توانید از کامپیوترها به یکدیگر Ping کنید؟ چرا؟

بله میشود ping کرد. چون برای شبکه های متصل به یک روتر مسیریابی نیست.چون در واقع این دو به صورت مستقیم وصل هستند و به صورت دیفالت روتر پورت ها را می شناسد. تنها کافی است برای هر کامپیوتر دیفالت gate way را مشخص کنیم. پس این کامپیوتر (۲۰۱.۲۰.۲۰۱۱) به کامپیوتر با ای پی ۱۹۲.۱۶۸.۱۰۱۱ که در دو روتر پینگ می کند ولی به ۱۷۲.۱۶۸.۱۱ که در دو روتر متفاوت هستند ، نمی تواند بدون انجام تنظیمات در روتر پینگ کند.






azizjalali@iust.ac.ir مفحه ۵



۱۰- یک سوئیچ 2960 روی صفحه Packet Tracer قرار دهید و کامپیوتر متصل به مسیریاب دوم را از طریق این سوئیچ به مسیریاب متصل کنید. سپس یک کامپیوتر دیگر به سوئیچ متصل کنید و آدرس اکامپیوتر دوم را از آدرس شبکه 20.20.20.0/24 انتخاب کنید. آین آدرس را در زیر همین قسمت بنویسید.

راهنمائی : طرح شبکه زیر می تواند مانند طرح شبکه بند بالا باشد.




### ۱۱- آیا دو کامپیوتر متصل به سوئیچ به یکدیگر Ping می کنند؟ چرا؟

با دو فرض این سوال را حل کردم. یک بار د. کامپیوتر متصل به سوییچ از یک سابنت باشند.

بار دیگر کامپیوتر متصل به سوییچ از دو سابنت باشند.

برای حالت اول:

بله. چون برای یک سابنت هستند و به یک سوییچ وصل هستند می توانند به هم پینگ بزنند. یعنی از ۲۰.۲۰.۲۰.۱ به ۲۰.۲۰.۲۰.۲ می توان پینگ زد.



#### برای حالت دوم

خیر. اگر دو کامپیوتر متصل به سوییچ یکی ۲۰.۲۰.۲۰.۱ و دیگری ۱۷۲.۱۶.۸.۳ باشند نمی توان پینگ زد. چرا که به روتر متصل نیستند و سابنت متفاوت دارند و سوییچ هم توانایی متصل کردن این ها را (مثل روتر ) ندارد اما اگر به جای سوییچ به روتر وصل بودند با همان تنظیمات دیفالت gate way این مسیریابی انجام میشد. (مانند مثال قسمت ۸ و ۹)

```
FastEthernet0 Connection: (default port)


Link-local IPv6 Address.....: FE80::20D:BDFF:FE16:4ADE
IP Address......: 172.16.8.1
Subnet Mask......: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 0.00.0

PC>ping 20.20.20.1

Pinging 20.20.20.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 20.20.20.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Ghazale Mahmoodi 96522249




۱۳ - دستور tracert را از کامپیوتر با آدرس IP : 192.168.10.1 اجرا و مقصد را یک بار 172.16.8.1 به گونه- Packet Tracer بار دهید و تصویری از Packet Tracer به گونه- قرار دهید و بار دیگر از آدرس شبکه tracert مشخص باشد را در زیر همین قسمت اضافه کنید.

```
PC>ipconfig
FastEthernet0 Connection: (default port)
   Link-local IPv6 Address..... FE80::290:CFF:FED7:19B9
   IP Address..... 192.168.10.1
   Subnet Mask..... 255.255.255.0
   Default Gateway..... 192.168.10.10
PC>tracert 172.16.8.1
Tracing route to 172.16.8.1 over a maximum of 30 hops:
              0 ms
     0 ms
                       0 ms
                                192.168.10.10
              0 ms
                                172.10.10.2
     1 ms
                       0 ms
              0 ms
                                172.16.8.1
     0 ms
                       0 ms
Trace complete.
```

PC>tr	acert 20	.20.20.1			
Traci	ng route	to 20.20.2	0.1 over a	a maximum of 30 hops:	
1	0 ms	0 ms	0 ms	192.168.10.10	
2	0 ms	*	0 ms	192.168.10.10	
3	*	0 ms	*	Request timed out.	
4	0 ms	*	1 ms	192.168.10.10	
5	*	0 ms	*	Request timed out.	
6	0 ms	*	0 ms	192.168.10.10	
7	*	0 ms	*	Request timed out.	
8	0 ms	*	0 ms	192.168.10.10	
9	*	0 ms	*	Request timed out.	
10	0 ms	*	0 ms	192.168.10.10	
11	*	0 ms	*	Request timed out.	
12	0 ms	*	0 ms	192.168.10.10	
13	*	1 ms	*	Request timed out.	
14	0 ms	*	0 ms	192.168.10.10	
15	*	0 ms	*	Request timed out.	
16	0 ms	*	1 ms	192.168.10.10	
17	*	0 ms	*	Request timed out.	
18	0 ms	*	0 ms	192.168.10.10	
19	*	0 ms	*	Request timed out.	
20	0 ms	*	0 ms	192.168.10.10	
21	*	0 ms	*	Request timed out.	
22	0 ms	*	0 ms	192.168.10.10	
23	*	0 ms	*	Request timed out.	
24	0 ms	*	0 ms	192.168.10.10	~

عنحه ۲۰ مفحه azizjalali@iust.ac.ir



گزارش را به همراه فایل Packet Tracer و با قالب قراردادی گفته شده با عنوان زیر ایمیل کنید.

Subject: NetLab-10

با آرزوی تندرستی

عباس عزيز جلالي

مفحه ۲۱ مفحه azizjalali@iust.ac.ir