

Reglas oficiales de FTMO por tipo de cuenta

Especificación técnica para el motor de reglas de la plataforma de simulación de pruebas de fondeo

Base para configurar los presets de la firma FTMO (Forex) en el panel admin

Versión 1.0 · Preparado para el equipo de desarrollo · Septiembre 2026

1. Productos y tipos de cuenta que ofrece FTMO

FTMO organiza sus cuentas de Forex/CFD en dos **productos de evaluación** distintos, y dentro del producto de 2 pasos, en dos **variantes de cuenta**. En total, para el motor de reglas se deben modelar estas combinaciones:

- **FTMO Challenge: 1-Step** — una sola fase de evaluación, únicamente en variante **Standard**.
- **FTMO Challenge: 2-Step** — dos fases de evaluación (Challenge + Verification), disponible en variante **Standard** o **Swing**.
- Ambos productos, al aprobarse, otorgan una **FTMO Account** (cuenta fondeada simulada) que conserva su propio conjunto de reglas de riesgo de forma continua (sin objetivo de ganancia ni mínimo de días).

Cada producto está disponible en **5 tamaños de cuenta**: \$10,000 · \$25,000 · \$50,000 · \$100,000 · \$200,000 (también ofrecidos en EUR/GBP según la moneda elegida al comprar la evaluación).

1.1 Tabla comparativa general

Característica	2-Step	1-Step
Fases de evaluación	2 (Challenge + Verification)	1
Profit Target	Fase 1: 10% · Fase 2: 5%	10%
Max Daily Loss	5%	3%
Max Loss	10%	10%
Tipo de Max Loss	Estático (fijo desde el capital inicial)	Trailing end-of-day (sube con el balance, nunca baja)
Días mínimos de trading	4 días (por fase)	No aplica
Best Day Rule	No aplica	Sí — 50% máximo
Periodo de la evaluación	Ilimitado	Ilimitado
Reparto de ganancias (FTMO Account)	Hasta 90% (empieza en 80%, escalable)	90% desde el inicio
Reembolso de la fee de evaluación	Sí, 100%, junto con el primer pago	No aplica
Variantes de cuenta	Standard, Swing	Solo Standard

Nota: todos los porcentajes de Profit Target, Max Daily Loss y Max Loss se calculan siempre sobre el **capital inicial simulado** de la cuenta (Initial Simulated Capital), no sobre el balance actual — excepto donde se indique explícitamente lo contrario (ver Max Loss trailing del 1-Step).

2. Reglas detalladas (Trading Objectives)

A continuación se detalla cada objetivo/regla con su fórmula exacta, para que el motor de cálculo las implemente de forma literal. Todas las horas de corte son **00:00 hora de Europa Central (CET/CEST)**, no UTC ni la hora del servidor del bróker — esto es crítico para el cálculo correcto del reseteo diario.

2.1 Profit Target (objetivo de ganancia)

- Se cumple cuando el **balance de la cuenta** (con todas las posiciones cerradas) supera el capital inicial simulado en el porcentaje objetivo.
- 2-Step:** 10% en la fase Challenge, 5% en la fase Verification. No aplica en la FTMO Account.
- 1-Step:** 10% en la fase Challenge. No aplica en la FTMO Account subsecuente.
- Fórmula: $balance_requerido = capital_inicial \times (1 + profit_target_pct)$. Ejemplo con capital inicial de \$100,000 y objetivo de 10%: se necesita un balance de \$110,000 con posiciones cerradas.

2.2 Max Daily Loss (pérdida diaria máxima)

- Define un piso de **equity** (balance + P/L de posiciones abiertas $\pm$ swaps – comisiones) que no puede cruzarse hacia abajo durante el día.
- El límite se recalcula todos los días a las 00:00 CE(S)T como: $balance_a_medianoche - (max_daily_loss_pct \times capital_inicial)$.
- El primer día de trading, el 'balance a medianoche' usado es el capital inicial de la cuenta.
- 2-Step:** 5% del capital inicial, aplica en ambas fases y también de forma continua en la FTMO Account.
- 1-Step:** 3% del capital inicial, aplica en la fase Challenge y también en la FTMO Account.
- Ejemplo (cuenta de \$100,000, regla del 5%): Límite Día 1 = \$100,000 – \$5,000 = \$95,000. Si el balance sube a \$102,000 al cierre del Día 1, el límite del Día 2 se recalcula sobre ese nuevo balance: \$102,000 – \$5,000 = \$97,000.

2.3 Max Loss (pérdida máxima total)

- Define un piso de equity que no puede cruzarse hacia abajo en ningún momento de la evaluación o de la cuenta fondeada.
- 2-Step — tipo estático:** el límite se fija una sola vez como $capital_inicial - (10\% \times capital_inicial)$ y no cambia durante toda la vida de la cuenta (ej. cuenta de \$100,000 $\rightarrow$ límite fijo de \$90,000).
- 1-Step — tipo trailing end-of-day:** el límite se recalcula cada día a las 00:00 CE(S)T como $máximo_balance_histórico_a_medianoche - (10\% \times capital_inicial)$. El límite solo puede subir, nunca bajar, a medida que el balance a medianoche va marcando nuevos máximos. Si se retira un Reward y se emite una cuenta nueva, el límite se reinicia al 90% del capital inicial.
- En ambos casos se evalúa sobre **equity**, no solo sobre balance — una posición abierta en pérdida flotante también puede disparar la violación aunque el balance (con posiciones cerradas) siga por encima del límite.

2.4 Minimum Trading Days (días mínimos de trading)

- Aplica únicamente al **2-Step** (Challenge y Verification, 4 días cada fase). No aplica al 1-Step ni a ninguna FTMO Account.
- Un 'día de trading' es cualquier día calendario (00:00:00 a 23:59:59 CE(S)T) en el que se **abrió** al menos una posición — no requiere que se haya cerrado ese mismo día.

- El motor debe contar días calendario únicos con al menos una apertura de posición, sin importar el volumen o el resultado de esa operación.

2.5 Best Day Rule (regla del mejor día)

- Aplica únicamente al **1-Step** (fase Challenge y FTMO Account: 1-Step).
- Se calcula la **ganancia de los días positivos** (Positive Days' Profit): la suma de los resultados netos de todos los días de trading que cerraron en ganancia.
- El **Best Day** es el día individual con la mayor ganancia neta (de operaciones cerradas).
- La regla exige que el Best Day no represente más del **50%** de la suma de ganancias de los días positivos:
$$\text{ganancia_mejor_dia} / \text{suma_ganancias_dias_positivos} \leq 0.5.$$
- Excederla NO se trata como una violación que hace fallar la cuenta de inmediato: el trader debe seguir generando ganancia en otros días hasta que el Best Day vuelva a representar 50% o menos. El motor debe mostrar este indicador en el dashboard como advertencia, no como estado 'reprobado'.

3. Diferencias entre cuenta Standard y Swing

La variante de cuenta (Standard o Swing) no cambia los objetivos de trading (profit target, drawdowns, días mínimos) — cambia únicamente el apalancamiento disponible y las restricciones operativas. La variante Swing solo existe dentro del producto 2-Step.

Aspecto	Standard	Swing
Apalancamiento máximo	1:100	1:30
Trading de noticias de alto impacto	Restringido: no se pueden abrir/cerrar posiciones en instrumentos afectados dentro de una ventana de 2 minutos antes/después del evento — esta restricción solo aplica una vez en la FTMO Account, no durante la evaluación	Sin restricción, en ningún momento
Mantener posiciones overnight / fin de semana	Restringido una vez en la FTMO Account (no durante la evaluación)	Sin restricción, en ningún momento
Disponible en 1-Step	Sí (única opción)	No
Disponible en 2-Step	Sí	Sí

Importante para el motor: durante la **fase de evaluación** (Challenge/Verification), ninguna de las dos variantes restringe el trading de noticias ni el holding overnight/fin de semana — esas restricciones solo se activan una vez que el usuario ya está en la **FTMO Account** (cuenta fondeada) y solo si es de tipo Standard.

4. Resumen — todos los tipos de cuenta FTMO a configurar

Tipo de cuenta (preset)	Fases	Profit Target	Max Daily Loss	Max Loss	Días mín.
FTMO Challenge 1-Step — Standard	1 fase	10%	3%	10% (trailing EOD)	—
FTMO Account 1-Step — Standard	Cuenta fondeada	—	3%	10% (trailing EOD)	—
FTMO Challenge 2-Step — Fase 1 (Standard/Swing)	Fase 1 de 2	10%	5%	10% (estático)	4
FTMO Verification 2-Step — Fase 2 (Standard/Swing)	Fase 2 de 2	5%	5%	10% (estático)	4
FTMO Account 2-Step — Standard/Swing	Cuenta fondeada	—	5%	10% (estático)	—

Cada una de estas filas se debe cargar como un **preset independiente** por cada tamaño de cuenta (\$10K, \$25K, \$50K, \$100K, \$200K), siguiendo el modelo de datos ya definido en la hoja de ruta general (tabla firm_presets).

5. Ejemplo de preset para el motor (FTMO 2-Step, \$100,000, Standard)

Ejemplo de cómo representar un preset de FTMO en la estructura `firm_presets` definida en la hoja de ruta general, usando los valores exactos de este documento. El campo `extra_rules` (jsonb) permite modelar reglas especiales como el Best Day Rule sin cambiar el esquema de la tabla.

```
{
  "firm": "FTMO",
  "category": "forex",
  "account_type": "2-step-standard",
  "account_size": 100000,
  "phase_count": 2,
  "phase_1": {
    "name": "FTMO Challenge",
    "profit_target_pct": 10,
    "max_daily_loss_pct": 5,
    "max_total_dd_pct": 10,
    "max_total_dd_type": "static",
    "min_trading_days": 4,
    "time_limit_days": null
  },
  "phase_2": {
    "name": "Verification",
    "profit_target_pct": 5,
    "max_daily_loss_pct": 5,
    "max_total_dd_pct": 10,
    "max_total_dd_type": "static",
    "min_trading_days": 4,
    "time_limit_days": null
  },
  "funded_account": {
    "name": "FTMO Account",
    "profit_target_pct": null,
    "max_daily_loss_pct": 5,
    "max_total_dd_pct": 10,
    "max_total_dd_type": "static",
    "min_trading_days": null,
    "profit_split_pct": 80
  },
  "daily_reset_timezone": "CET",
  "trading_day_definition": "calendar_day_with_position_opened",
  "extra_rules": {
    "best_day_rule": false,
    "news_trading_restricted_on_funded": true,
    "overnight_weekend_restricted_on_funded": true,
    "leverage": 100
  },
  "is_active": true,
  "version": 1
}
```

Para el preset equivalente **1-Step**, la diferencia principal es: `phase_count`: 1, sin `phase_2`, `max_daily_loss_pct`: 3, `max_total_dd_type`: "trailing_eod", `min_trading_days`: null, `profit_split_pct`: 90, y en `extra_rules`: "best_day_rule": true con un "best_day_limit_pct": 50.

6. Notas de implementación para el motor de reglas

- El reseteo diario de **Max Daily Loss** y el recálculo del **Max Loss trailing** (1-Step) deben anclarse a las 00:00 **CET/CEST** (hora de Praga), independientemente de la zona horaria del bróker o del servidor MT4/MT5 del usuario — hay que convertir la marca de tiempo del reporte del EA a esta zona horaria antes de aplicar las reglas.
- Ambas reglas de drawdown se evalúan sobre **equity** (balance + flotante), no solo sobre balance — el motor debe usar el equity reportado en cada snapshot, no solo el balance al cierre de posiciones.
- El **Max Loss estático** (2-Step) se calcula una sola vez al iniciar la cuenta y no vuelve a recalcularse — puede guardarse como un valor fijo en el registro del challenge desde el momento de creación.
- El **Max Loss trailing** (1-Step) requiere guardar el histórico de balances a medianoche para determinar el máximo histórico y recalcular el límite cada día — se recomienda un job diario (cron) además del cálculo en tiempo real.
- El **Best Day Rule** no debe marcar la cuenta como reprobada — solo debe mostrarse como una alerta/indicador en el dashboard hasta que dependan de más días positivos para diluir el porcentaje del mejor día.
- Los objetivos de noticias/overnight (Standard vs Swing) solo son relevantes una vez el usuario está en la 'FTMO Account' simulada dentro de la plataforma — durante las fases de evaluación no se necesita bloquear nada operativamente, aunque si se quiere replicar el comportamiento real, esas restricciones se pueden marcar como informativas.

Fuente: información pública de las páginas oficiales de Trading Objectives y Comparison Table de FTMO (ftmo.com), consultada en septiembre de 2026. Las prop firms actualizan sus reglas y condiciones con cierta frecuencia — se recomienda que el equipo revise periódicamente la página oficial de FTMO y versione los presets (campo version) cada vez que haya un cambio, en vez de sobrescribir el preset anterior.