

Reglas oficiales de FX Live Capital por tipo de cuenta

Especificación técnica para el motor de reglas de la plataforma de simulación de pruebas de fondeo

Base para configurar los presets de la firma FX Live Capital (Forex) en el panel admin

Versión 1.0 · Preparado para el equipo de desarrollo · Septiembre 2026

1. Productos y tipos de cuenta que ofrece FX Live Capital

FX Live Capital opera sobre **MetaTrader 5** y ofrece cuatro programas, con una particularidad frente a FTMO y Bullfy: **sí existe un límite máximo de días** para completar cada fase (90 días), no solo un mínimo. El sitio también usa una nomenclatura alterna para los mismos productos ('2-Step [FX]', '1-Step [FX]', '1-Step [Synthetics]', 'Insta Funded [FX]'), que coincide con los nombres comerciales de abajo.

- **Power Live** (Insta Funded) — sin fase de evaluación previa, retiros diarios, apalancamiento 1:100.
- **Boost+** (2-Step FX) — evaluación de dos fases (Challenge + Verification).
- **Live FX** (1-Step FX) — evaluación de una sola fase sobre Forex/Metales/Índices/Cripto/Acciones.
- **Live Synthetics** (1-Step Synthetics) — evaluación de una sola fase, exclusiva para índices sintéticos, con apalancamiento reducido (1:50).

1.1 Tabla comparativa general

Característica	Power Live	Boost+	Live FX	Live Synthetics
Fases	Ninguna (fondeo directo)	2 (Challenge + Verification)	1	1
Profit Target	Sin objetivo	Fase 1: 10% · Fase 2: 8%	10%	10%
Daily Drawdown	No especificado	5% (ambas fases)	5%	4%
Overall Drawdown	10%	Fase 1: 10% · Fase 2: 10%	10%	8%
Profit Share	95%	90%	80%	80%
Fee reembolsable	No	Sí	Sí	Sí
Días mínimos	3	3	3	3
Días máximos por fase	No aplica	90	90	90
Frecuencia de retiro	Diaria	Mensual	Mensual	Mensual
Apalancamiento	1:100	1:100	1:100	1:50
Activos	FX, metales, índices, cripto, acciones	FX, metales, índices, cripto, acciones	FX, metales, índices, cripto, acciones	Solo índices sintéticos
Mantener posiciones fin de semana	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido

Nota importante: la documentación pública de FX Live Capital indica el **Overall Drawdown** como un porcentaje fijo del capital inicial, pero **no especifica explícitamente si es de tipo estático o trailing** (a diferencia de FTMO y Bullfy, que sí lo documentan). Se recomienda confirmar esto directamente con la firma antes de implementar el motor de cálculo, y mientras tanto tratarlo como estático (la interpretación más común en la industria para firmas que no mencionan 'trailing').

2. Reglas detalladas

2.1 Profit Target

- Se cumple cuando el balance de la cuenta (con posiciones cerradas) supera el capital inicial en el porcentaje objetivo del producto/fase.
- Boost+: 10% en Fase 1 (Challenge), 8% en Fase 2 (Verification).
- Live FX y Live Synthetics: 10% en su única fase.
- Power Live: no tiene objetivo de ganancia, al ser fondeo directo sin evaluación.

2.2 Daily Drawdown (pérdida diaria máxima)

- Boost+ y Live FX: 5% del capital inicial.
- Live Synthetics: 4% del capital inicial (más estricto, acorde a la mayor volatilidad de los índices sintéticos).
- Power Live: la documentación pública no publica un límite de pérdida diaria independiente para este producto — solo el límite de pérdida total (Overall Drawdown).
- La documentación pública no detalla si el cálculo se basa en balance o equity de inicio de día ni la zona horaria del corte — se recomienda confirmarlo directamente con FX Live Capital antes de implementar el reseteo diario del motor.

2.3 Overall Drawdown (pérdida máxima total)

- Power Live y Live FX: 10% del capital inicial.
- Boost+: 10% en ambas fases.
- Live Synthetics: 8% del capital inicial (el más estricto de los cuatro productos).
- Ver la nota de la sección 1.1 sobre la falta de especificación pública de si es estático o trailing.

2.4 Límite de tiempo por fase (particularidad de esta firma)

- A diferencia de FTMO y Bullfy (que no imponen límite máximo de tiempo), FX Live Capital establece un **máximo de 90 días** para completar cada fase en Boost+, Live FX y Live Synthetics.
- Esto significa que el motor de reglas de la plataforma necesita, además del conteo de días mínimos, una **fecha límite dura** por fase — si se cumplen los 90 días sin alcanzar el objetivo, la fase debe marcarse como reprobada por tiempo, no solo por drawdown.
- Días mínimos: 3 en los cuatro productos (día de trading = día en que se abrió al menos una operación, consistente con la definición usada por FTMO y Bullfy).

3. Reglas de comportamiento y condiciones relevantes para el motor

- **Retiros en Live Synthetics (cuenta fondeada):** se requiere haber completado al menos 5 días de trading y un 2% de ROI desde el último retiro para poder solicitar uno nuevo — más estricto que el mínimo genérico de 3 días de la tabla comparativa.
- **Tope de ganancia mensual en pares sintéticos:** FX Live Capital aplica un límite del 10% de ganancia máxima por mes en operaciones sobre pares sintéticos — el reparto de ganancias se calcula sobre ese 10% (o sobre la ganancia total si no se alcanza ese tope).
- **Oportunidad de reinicio (Power Live):** ante una violación de reglas, Power Live puede otorgar una única oportunidad de reinicio de la cuenta, a discreción exclusiva de FX Live Capital — no es automática, por lo que el motor debe marcarla como una posible acción manual del equipo de soporte, no como una regla automatizable.
- **Reembolso del depósito (Power Live):** si el usuario retira al menos el 5% mensual en tres ocasiones dentro de un periodo de seis meses, se reembolsa el depósito inicial — esta es una condición comercial, no una regla de riesgo, pero conviene registrarla si el dashboard mostrará el progreso hacia ese reembolso.
- **Mantener posiciones el fin de semana:** permitido en los cuatro productos, a diferencia de FTMO Standard o de las restricciones de noticias más estrictas de otras firmas.

4. Resumen — todos los tipos de cuenta FX Live Capital a configurar

Tipo de cuenta (preset)	Fases	Objetivo	Daily DD	Overall DD	Días mín. / máx.
Power Live (InstaFunded)	Fondeo directo	—	No especificado	10%	3 / —
Boost+ — Fase 1	Fase 1 de 2	10%	5%	10%	3 / 90
Boost+ — Fase 2	Fase 2 de 2	8%	5%	10%	3 / 90
Live FX	1 fase	10%	5%	10%	3 / 90
Live Synthetics	1 fase	10%	4%	8%	3 / 90

5. Tamaños de cuenta disponibles y su valor en USD por regla

Solo **Boost+** publica una lista completa de tamaños de cuenta intermedios. Para los demás productos, la documentación pública únicamente confirma el tamaño **mínimo y máximo** — se recomienda confirmar los tamaños intermedios exactos directamente con FX Live Capital antes de cargar esos presets en el panel admin.

5.1 Boost+ (2-Step FX) — tamaños confirmados y valores en USD

Tamaño de cuenta	Profit Target Fase 1 (10%)	Profit Target Fase 2 (8%)	Daily DD (5%)	Overall DD (10%)
\$7,500	\$750	\$600	\$375	\$750
\$13,500	\$1,350	\$1,080	\$675	\$1,350
\$22,500	\$2,250	\$1,800	\$1,125	\$2,250
\$37,500	\$3,750	\$3,000	\$1,875	\$3,750
\$75,000	\$7,500	\$6,000	\$3,750	\$7,500

5.2 Power Live, Live FX y Live Synthetics — rango confirmado

Producto	Tamaño mínimo	Tamaño máximo	Tamaños intermedios
Power Live	\$500	\$50,000	No publicados — posible monto continuo/por depósito, a confirmar con la firma
Live FX	\$5,000	\$100,000	No publicados — confirmar con la firma
Live Synthetics	\$5,000	\$50,000	No publicados — confirmar con la firma

Para Live FX y Live Synthetics, el equipo puede calcular los valores en USD de cada regla con la misma fórmula usada en la tabla de Boost+ (porcentaje × tamaño de cuenta) una vez se confirmen los tamaños intermedios reales que ofrece la firma.

6. Ejemplo de preset para el motor (FX Live Capital Boost+, \$37,500)

```
{
  "firm": "FX Live Capital",
  "category": "forex",
  "account_type": "boost-plus",
  "account_size": 37500,
  "phase_count": 2,
  "phase_1": {
    "name": "Challenge",
    "profit_target_pct": 10,
    "max_daily_loss_pct": 5,
    "max_total_dd_pct": 10,
    "max_total_dd_type": "unspecified_treat_as_static",
    "min_trading_days": 3,
    "time_limit_days": 90
  },
  "phase_2": {
    "name": "Verification",
    "profit_target_pct": 8,
    "max_daily_loss_pct": 5,
    "max_total_dd_pct": 10,
    "max_total_dd_type": "unspecified_treat_as_static",
    "min_trading_days": 3,
    "time_limit_days": 90
  },
  "funded_account": {
    "name": "Boost+ Funded Account",
    "profit_target_pct": null,
    "max_daily_loss_pct": 5,
    "max_total_dd_pct": 10,
    "max_total_dd_type": "unspecified_treat_as_static",
    "profit_split_pct": 90,
    "withdrawal_schedule": "monthly"
  },
  "daily_reset_timezone": "UNSPECIFIED_CONFIRM_WITH_FIRM",
  "trading_day_definition": "calendar_day_with_position_opened",
  "extra_rules": {
    "weekend_holding_allowed": true,
    "leverage": 100,
    "tradable_assets": ["forex", "metals", "indices", "crypto", "shares"],
    "fee_refundable": true
  },
  "is_active": true,
  "version": 1
}
```

Para **Live FX**: phase_count: 1, sin phase_2, profit_split_pct: 80. Para **Live Synthetics**: además max_daily_loss_pct: 4, max_total_dd_pct: 8, tradable_assets: ["synthetics"], leverage: 50, y una regla adicional de tope de ganancia mensual del 10% en extra_rules. Para **Power Live**: sin fases, profit_target_pct: null, profit_split_pct: 95, withdrawal_schedule: "daily", sin time_limit_days.

7. Notas de implementación y diferencias clave frente a FTMO y Bullfy

- **Límite de tiempo por fase (90 días):** es la diferencia más importante frente a FTMO y Bullfy, que no tienen límite. El motor necesita un campo `time_limit_days` y un job que marque la fase como reprobada por tiempo si se cumple el plazo sin alcanzar el objetivo — algo que no existía en los dos presets anteriores.
- **Tipo de drawdown no confirmado:** a diferencia de FTMO (que documenta explícitamente estático vs. trailing) y Bullfy (siempre estático), FX Live Capital no publica este detalle. Se recomienda tratarlo como estático por defecto pero dejarlo como un valor fácilmente ajustable en el preset (`max_total_dd_type`) en caso de que la firma confirme lo contrario.
- **Base horaria del reseteo diario no confirmada:** ni la hora de corte ni si se usa balance o equity de apertura están documentados públicamente — a diferencia de FTMO (CET) y Bullfy (hora de servidor MT5). Se recomienda contactar al soporte de FX Live Capital para confirmarlo antes de implementar el Daily Drawdown en producción.
- **Tamaños de cuenta incompletos:** solo Boost+ tiene una tabla pública de tamaños intermedios. Para Live FX, Live Synthetics y Power Live, cargar el preset con los tamaños mínimo/máximo confirmados y agregar los intermedios cuando la firma los confirme (el modelo de `firm_presets` ya soporta esto vía nuevas filas versionadas).
- **Producto sin evaluación (Power Live):** conceptualmente equivalente al Bull Titan (InstaFunded) de Bullfy — sin profit target ni fases, solo drawdown total y frecuencia de retiro diaria.

Fuente: páginas oficiales de comparación de programas y reglas de FX Live Capital (fxlivecapital.com), consultadas en septiembre de 2026. Varios detalles (tipo exacto de drawdown, zona horaria del reset diario, tamaños intermedios de Power Live/Live FX/Live Synthetics) no están publicados con el mismo nivel de detalle que en FTMO o Bullfy — se recomienda confirmarlos directamente con la firma antes de finalizar la implementación, y versionar el preset (campo `version`) cuando se actualicen.